मुद्रक

वाव् कैलासनाथ मार्गव, भार्गव भूषण प्रेस, गायबाट, वनारस ।

भूगिका

हिन्दी में 'फोटोग्राफी' के विषय में कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।'
परन्तु ये समी पुस्तकें कॅगरेजी पुस्तकों के आधार पर लिखी हुई हैं और इंसलिये
साधारण मनुष्य इन्हें पढ़कर समझ नहीं सकते हैं—इसका प्रधान कारण यह है
कि कॅगरेजी पुस्तकों को समझने के लिये विज्ञान तथा गणित के ज्ञान की
आवहरकता होती है। क्योंकि विल्यत तथा दूसरे दूसरे कॅगरेजी टेग्नों में लोगों
को विग्नान, गणित और रसायन का साधारण झान रहता है और इसलिये वे
जन पुस्तकों को पढ़कर समझ सकते हैं, परन्तु भारतवर्ष में ऐसी बात नहीं है।
यहाँ विग्नान, गणित तथा रसायन का प्रचार बहुत कम हुला है और साधारण
लोगों की तो बात ही नहीं, अधिकतर कॅगरेजी पढ़े हुए शिक्षित लोग भी इनसे
अनमिए हैं—और ये पुस्तकें जनके योग्य नहीं। इसलिये मारतवर्ष में फोटोग्राफी
पर एक ऐसी पुस्तक की आवहयकता है जिसे पड़कर सवलोग समझ सकें और
अत्यन्त सरलता के साथ फोटोग्राफी सीख सकें। अतथव मैंने इस पुस्तक को इसी
छहेश्य से लिखा है। इसका नाम 'नवीन सरल फोटोग्राफी शिक्षा' रखा गया है।

यह पुस्तक अन्यान्य हिन्दी पुस्तकों के पेमा पुराने ढंग और अंगरेजी पुस्तकों के आधार पर नहीं किसी गई है बक्कि यह एक नवीन ढग से लिखी गई जैसा कि किसी मारतीय मापा में मिलना कठिन है और अँगरेजी में भी दुष्प्राप्य है। इसमें विशेषता यह है कि इसको समझने के लिये, विशान गणित या रसायन की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण मनुष्य जो केनल हिन्दी पढ़ना आनता हो और सामान्य हिसाब जानता हो जैसे जोड़, ध्याव, गुणा भाग

इत्यादि—वह इसे वहुत सरलता के साथ समझ सकता है और फोटोब्राफी सीख सकता है।

इसके अलावे इसे वे लोग मी इसें पढ सकते हें जो फोटोझाफी पहले सीख चुके हैं — उन्हें इसमें बहुतसी नई बातें मिलंगी । फिर अंगरेजी पढे लिखे लोग मी इससे लाम उठा सकते हैं क्योंकि अँगरेजी में उन्हें एकमी ऐसी पुस्तक न मिलंगी जिसे बिना गणित, रसांयन और विद्यान के ज्ञान से समझा जा सके। जिनका पेशा फोटोआफी है उन्हें भी इस पुस्तक में अनेक उपयोगी बातें मिलंगी।

इसमें फोटोआफी की प्रत्येक गत की खूब अच्छी तरह समझाया गया है और जहाँ कहीं सम्भव हुआ है चित्रों के द्वारा समझाया गया है। हिसाब करने की विधियों को अनेकानेक उदाहरण देकर बताया गया है जिससे वे विधिया बहुत सरछ बन गई है। पूरी चेष्टा की गई है कि हिसाब में जटिख्ता या किनाई ज आने पाये—और इम्ब्लिय जटिख्न गणित के नियमों की टेक्लों के द्वारा बताया गया है। इस पुस्तक के टेक्लों में एक बकी विशेषता है क्योंकि इन टेक्लों की सहायता से हिसाब न कर किसी नाप या माप को द्वारत निकाला जा सकता है।

क्योंकि फोटोआफी विद्वान की शाखा है, इसिंग्ये इसों अनेक वैद्यानिक परिभाषाओं का प्रयोग होता है—वे परिभाषायें साधारण छोग ज़ँगरेजी में प्रयोग करते हैं। इस पुस्तक में जब कमी कोई परिभाषा पहले पहल आई है तो सबसे पहले उस परिभाषा की व्याख्या अच्छी तरह की गई है और कँगरेजी की उस परिभाषा का हिन्दी नाम भी बता दिया गया है। अँगरेजी नाम सर्वंश अँगरेजी अक्षरों में और हिन्दी अक्षरों में अर्थात होनों में लिखे गये हैं।

इस पुस्तक को लिखन में बहुतसी पुस्तकों की सहायता छी गई है जिनमें अभिकतर जैंगरेजी भाषा, जम्मैन भाषा तथा फ्रेंच भाषा की पुस्तकों है। इन पुस्तकों की एक स्वी पुस्तक के अन्त में दी गई है । जंहों तक हो सका हसे आधुनिक बनाने की चेद्य की गई है और नई आविष्क्रित बातों का समावेद्य किया गया हैं । पुस्तक को आधुनिक बनाने के खिथे फोटोग्राफी के जनेंडों (Journals) और पत्रिकाओं की मी सहायता की गई है जिनमें ब्रिटिश वर्नेक ऑफ फोटोग्राफी (British Journal of Photography) प्रधान है। इसके अकावे मेरी अपनी अमिहताने भी इस पुस्तक के बनाने में बहुत कुछ सहायता की है,।

पुस्तक के अन्त में एक 'परिशिष्ट' नामक अध्याय दिया गया है जिसमें बहुतसी उपयोगी बार्ते हैं। इन बार्तों को बहुत कठिनाईयों क साथ संग्रह किया गया है।

जो लोग फोटोआफी पहले पहल सीख रहें हैं उन्हें यहाँ कई आवश्यक उपदेश दिये जाते हैं। उन्हें इन उपदेशों को अवश्य पालन करना चाहिये। उन्हें पुस्तक को शुरु से पढ़ना चाहिये और जब तंक एक अध्याय को पूरी तरह न समझ कें तब तक उसके बाद के अध्याय को नहीं पढ़ना चाहिये क्योंकि सब अध्याय एक क्रम से लिखें गये हैं। इस उपदेश को पालन करने से इस पुस्तक के समझें में कोई भी कठिनाई न होगी।

'परिशिष्ट' में भारतवर्ष की उन कम्पनियों के पूरे पते दिये गये हैं जिनके पास फोटोग्राफी के पूरे सामान भिख्ते हैं। इस स्वी से भी छोग छाभ उठा सकते हैं।

फोटोग्राफी सीखते समय ऐसा प्रायः होता है कि पहले पहल सफलता लाम नहीं होती है। शुरु में जो फोटो बनाये जाते हैं वे पकदम असफल होते हैं। कुछ लोग रुपये सर्च कर मी शुरु में असफल होकर निराश हो जाते हैं। इसिकिये यदि ऐसा हो तो उन्हें निराध नहीं होना चाहिये विश्त और भी नवीन उत्साह के साथ फोटोग्राफी का काम करते जाना चाहिये और इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि उन्हें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी।

मुझे आशा है कि जिल छोगों के लिये यह पुस्तक लिखी गई है वे इसे पढकर सफलता प्राप्त केरेंगे।

> अमजद अली खाँ, एम॰एस्-सी॰ पटना १६१९

सूचीपत्र

त्सरा अध्याय—केमरा १४ तीसरा अध्याय—लेस १२ चौथा अध्याय—लेस १०४ छठवाँ अध्याय—लेट १०४ छठवाँ अध्याय—लेट बौर फिल्म होल्डर ११७ सातवाँ अध्याय—लेट बौर फिल्म होल्डर १४५ आठवाँ अध्याय—हेट बौर फिल्म होल्डर १४५ आठवाँ अध्याय—च्यु फाइंडर १४५ नवाँ अध्याय—केमरे के दूसरे सामान १५७ दसवाँ अध्याय—पन्सपोचर के लिये केमरे को तैयार करना १६६ ग्यारहवाँ अध्याय—पोकसिंग १८७ यारहवाँ अध्याय—विषय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—विषय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ सोलहवाँ अध्याय—स्तिम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सामहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के वेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सामहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के वेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सामहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के वेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सामहवाँ अध्याय—मन्नान और इमारतों की फोटोग्राफी या लेडहकेम मोटोग्राफी या लेडहकेम फोटोग्राफी या लेडहकेम फोटोग्राफी या लेडहकेम फोटोग्राफी या लेडहकेम	पहिला अध्याय—फो	टो कैसे खींचा जाता	है		\$
चौथा अध्याय—शयाम १०४ एंत्ववा अध्याय—शेट और फिल्म होल्डर ११७ सातवा अध्याय—शेट और फिल्म होल्डर ११७ सातवा अध्याय—शेट और फिल्म १२५ आठवा अध्याय—शेट और फिल्म १४५ नवा अध्याय—शेट और फिल्म १४५ नवा अध्याय—शेमरे के दूसरे सामान १५७ वसवा अध्याय—एक्सपोचर के लिये केमरे को तैयार करना १६६ ग्यारहवाँ अध्याय—फोकसिंग १८७ यारहवाँ अध्याय—विषय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—विषय और एक्सपोचर २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ सोलहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—स्त्राच या मनुष्य के वेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के वेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मन्त्रम और इमारतों की फोटोग्राफी या लेंडस्केम अद्याय—प्रकात और इमारतों की फोटोग्राफी या लेंडस्केम	दूसरा अध्याय—केम	u	•••	•••	२४
पाँचवाँ अध्याय—शटर १०४ छठवाँ अध्याय—हेट और फिल्म होल्डर ११७ सातवाँ अध्याय—हेट और फिल्म १२५ आठवाँ अध्याय—छेट और फिल्म ११५ नवाँ अध्याय—च्यु फाइंडर १४५ नवाँ अध्याय—केमरे के दूसरे सामान १५७ दसवाँ अध्याय—एक्सपोचर के लिये केमरे को तैयार करना १६६ ग्यारहवाँ अध्याय—फोकसिंग १८७ यारहवाँ अध्याय—विषय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—विषय और एक्सपोचर २६२ सेन्द्रहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सन्द्रहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सन्द्रहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सन्द्रहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सन्द्रहवाँ अध्याय—मनुष्य की फोटोग्राफी या लेंडरकेप	तीसरा अध्याय—हर	·	•••	•••	६२
पेर्श्ववा अध्याय—शटर १०४ छठवाँ अध्याय—हेट बौर फिल्म होल्डर ११७ सातवाँ अध्याय—हेट बौर फिल्म ११७ सातवाँ अध्याय—हेट बौर फिल्म १६५ आठवाँ अध्याय—च्यु फाइंडर १४५ नवाँ अध्याय—च्यु फाइंडर १४५ नवाँ अध्याय—केमरे के दूसरे सामान १५७ दसवाँ अध्याय—एक्सपोचर के लिये केमरे को तैयार करना १६६ ज्यारहवाँ अध्याय—फोकर्सिंग १८७ यारहवाँ अध्याय—विपय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—विनके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ सोलहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मन्नान और इमारतों की फोटोग्राफी या लेंडस्केम अध्याय—प्रकात कीर इमारतों की फोटोग्राफी या लेंडस्केम	चौथा अध्याय—डाय	क्राम	•••	•••	८९
सातवाँ अध्याय—हेट और फिल्म १२५ आठवाँ अध्याय—च्यु फाइंडर १४५ नवाँ अध्याय—च्यु फाइंडर १४५ नवाँ अध्याय—केमेर के दूसरे सामान १५७ व्सवाँ अध्याय—एक्सपोचर के लिये केमरे को तैयार करना १६६ ज्यारहवाँ अध्याय—फोकसिंग १८७ यारहवाँ अध्याय—विपय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—विनके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—किम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—किम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के वेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनान और इमारतों की फोटोग्राफी ३३२ अद्वारहवाँ अध्याय—प्रकात कर इसारतों की फोटोग्राफी या लेंडस्केम	पंँचवाँ अध्याय —गट	π	•••	-	१०४
सातवाँ अध्याय—हेट और फिल्म १२५ आठवाँ अध्याय—च्यु फाइंडर १४५ नवाँ अध्याय—च्यु फाइंडर १४५ नवाँ अध्याय—केमेर के दूसरे सामान १५७ व्सवाँ अध्याय—एक्सपोचर के लिये केमरे को तैयार करना १६६ ज्यारहवाँ अध्याय—फोकसिंग १८७ यारहवाँ अध्याय—विपय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—विनके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—किम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—किम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के वेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनान और इमारतों की फोटोग्राफी ३३२ अद्वारहवाँ अध्याय—प्रकात कर इसारतों की फोटोग्राफी या लेंडस्केम	छडवाँ अध्याय—ऱेट	और फिल्म होल्डर		•••	११७
आठवाँ अध्याय—च्यु फाइंडर १४५ नवाँ अध्याय—केमरे के दूसरे सामान १५७ दसवाँ अध्याय—एक्सपोचर के लिये केमरे को तैयार करना १६६ च्यारहवाँ अध्याय—फोकर्सिंग १८७ यारहवाँ अध्याय—विपय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—दिनके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ पन्द्रहवाँ अध्याय—कृतिम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—कृतिम प्रकाश में फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनान और इमारतों की फोटोग्राफी या लेंडरकेप	_	-			
नवाँ अध्याय—केमरे के दूसरे सामान १५७ दसवाँ अध्याय—एनसपोचर के लिये केमरे को तैवार करना १६६ ग्यारहवाँ अध्याय—फोकसिंग १८७ वारहवाँ अध्याय—विपय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—विपय और एक्सपोचर २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—कृत्रिम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनान और इमारतों की फोटोग्राफी या लेंडस्केप अध्याय—प्रकृतिक दत्रय की फोटोग्राफी या लेंडस्केप		_			
दसवाँ अध्याय—एक्सपोचर के लिये केमरे को तैयार करना १६६ ग्यारहवाँ अध्याय—फोकर्सिंग १८७ वारहवाँ अध्याय—विपय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—विनके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—कृतिम प्रकाश में फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनान और इमारतों की फोटोग्राफी या लेंडस्केम				***	•
ज्यारहवाँ अध्याय—फोकसिंग १८७ वारहवाँ अध्याय—विषय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—दिनके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—कृत्रिम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—कृत्रिम प्रकाश में फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सोलहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनान और इमारतों की फोटोग्राफी या लेंडस्केम अद्याय—प्रकातक दत्य की फोटोग्राफी या लेंडस्केम		- -	 को नैगर का	ar	
वारहवाँ अध्याय—विषय और एक्सपोचर २३२ तेरहवाँ अध्याय—दिनके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—कृत्रिम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—कृत्रिम प्रकाश में फोटोग्राफी वा पोट्रेचर २९८ सात्रहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के वेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर २९८ सत्रहवाँ अध्याय—मनान और इमारतों की फोटोग्राफी ३३२ अद्वारहवाँ अध्याय—प्रकृतिक दत्रय की फोटोग्राफी या लेंडस्केम	_		, 10 (1717 11)	,***	
तेरहवाँ अध्याय—दिनके प्रकाश में फोटोग्राफी २६२ चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोग्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—कृत्रिम प्रकाश में फोटोग्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—कृत्रिम प्रकाश में फोटोग्राफी वा पोट्रेचर २९८ सोलहवाँ अध्याय—मकान और इमारतों की फोटोग्राफी वा रेडरकेप अद्याय—प्रकातक द्या की फोटोग्राफी वा लेडरकेप	-		•••	•••	१८७
चौदहवाँ अध्याय—रातके प्रकाश में फोटोप्राफी २७६ पन्द्रहवाँ अध्याय—कृत्रिम प्रकाश में फोटोप्राफी २८९ सोलहवाँ अध्याय—मनुष्य मा मनुष्य के नेहरे की फोटोप्राफी या पोट्रेनर२९८ सत्रहवाँ अध्याय—मकान और इमारतों की फोटोप्राफी ३३२ अद्वारहवाँ अध्याय—प्रकृतिक दश्य की फोटोप्राफी या लेंडस्केप	यारहवाँ अध्याय—वि	पय और एक्सपोजर	• • • •	•••	२३२
पन्द्रहवाँ अध्याय—कृत्रिम प्रकाश में फोटोप्राफी २८९ स्रोलहवाँ अध्याय—मनुष्य या मनुष्य के नेहरे की फोटोप्राफी या पोट्रेनर२९८ सन्नहवाँ अध्याय—मकान और इमारतों की फोटोप्राफी ३३२ अद्वारहवाँ अध्याय—प्राकृतिक दश्य की फोटोप्राफी या लेंडस्केप	तेरहवाँ अध्याय-दिः	नके प्रकाश में फोटोः	राफी	•••	२६२
सोलहवाँ अध्याय-मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोप्राफी या पोट्रेचर२९८ सन्नहवाँ अध्याय-मकान और इमारतों की फोटोप्राफी ३३२ अद्वारहवाँ अध्याय-प्राकृतिक दश्य की फोटोप्राफी या लेंडरकेप	चौदहवाँ अध्याय—र	ातके प्रकाश में फोटो	ग्राफी	•••	२७६
सत्रहवाँ अध्याय—मकान और इमारतों की फोटोमाफी ३३२ अद्वारहवाँ अध्याय—प्राकृतिक दत्य की फोटोमाफी या लेंडस्केप	पन्द्रहबाँ अध्याय—ग्र	विम प्रकाश में फोर	ोध्राफी	•-•	२८९
अद्वारहर्वा अध्यायप्राकृतिक दत्य की फोटोप्राफी या लेंडस्केप	सोलहवाँ अध्याय-मनु	ष्य या मनुष्य के चेहरे	की फोटोब्राफी र	॥ पोट्टेच	र२९८
अद्वारहर्वा अध्यायप्राकृतिक दत्य की फोटोप्राफी या लेंडस्केप	सत्रहवाँ अध्यायम	कान और इमारतों व	ही फोटोमाफी		३३२
				इस्के प	
					źŖŚ

उन्नीसवाँ अध्याय—रंगकी फोटोवाफी या कलर फोटोवाफी						
वीसवाँ अध्याय—गतिशील विषयों की फोटोप्राफी या स्पीड						
	फोटोंशफी'	•••	•••	३६१		
इक्कीसवाँ अध्याय—डेनलपमेंट इत्यादि की प्राथमिक निक्षा						
वाईसवाँ अध्यायवि	ङ्ग डेवेलपर्मेट	••		३९२		
तेईसवाँ अध्याय—ैंः	ह डेवेलपर्मेट	••	•••	४१९		
चौवीसवाँ अध्याय-	रिनर्जिंग और फि	वि सग	•••	४२८		
पचीसवाँ अध्याय-	प्रशिंग और ब्राइंग	٠. ،	•	४३५		
छव्वीसवाँ अध्याय—	इनटेनसिफिकेशन	और रिडकशन	•••	ጸ ጸዸ		
सत्ताईसवाँ अध्याय—प्रिंटिंग इत्यादि या छापने इत्यादि की						
	प्राथमिक शिक्षा		•••	४५८		
वठाइसवाँ अध्याय—	-দাঁ০ জাঁ০ দাঁ০ ৰ	तगन्न पर फोटो	वनाना	४६७		
उनतीसवाँ अध्याय-	-सेल्फ टोर्निग काग	ाज पर फोटो वन	ाना	४८५		
तीसवाँ अध्याय-न्त्रोग	ग़ड्ड कागज पर प	कोटो वनाना	•••	४९३		
एकतीसवाँ अध्याय -	–गैसलाइट कागज	पर फोटो बनान	г	५२४		
वत्तीसर्वा अध्याय	कोटो को पूरा करन	a	1 	- ५े३३		
परिशिष्ट	-			-484		



नवीन

बारक कोटोग्राकी शिक्षा

पाहिला ऋध्याय

फोटो कैसे खींचा जाता है


एक वन्द कमरे में प्रतिविम्न (Image) का चनना

पाठक ने यह देखा होगा कि यदि वह किसी ऐसे कमरे के मीतर रहे जो चारों ओर से बन्द हो अर्थात् दरवाजे, खिड़कियाँ इत्यादि सभी बन्द हो और वाहर से प्रकाश मीतर नहीं आता हो—और अब यदि कमरे में वाहर से प्रकाश आने के लिये केवल एक ही छोटा छेद हो जो दरवाजे या खिड़की में रह सकता है—तो उस छेद की दूसरी ओर की दीवाल पर बाहरी वस्तुओं का प्रतिविम्ब पड़ता है । दीवाल पर बाहर की सभी वस्तुओं का—इक्ष, मनुष्य, इमारत इत्यादि का एक सुन्दर चित्र वनता है—माल्य होता है कि किसी चित्रकार ने दीवाल पर एक चित्र वना ढाला है । परन्तु चित्र में एक बड़ी अद्मुत वात दीख पड़ती है; चित्र उल्टा होता मानो कि उसे

उल्रट दिया गया हो-यदि वाहर एक मनुष्य खड़ा हो तो चित्र में उसका सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, उसका दाहिना हाथ वार्ये तरफ और वार्या हाथ दाहिने तरफ रहता है, इसको उल्टा प्रतिविम्ब (Inverted image) कहते हैं। ऐसा प्रतिविम्व कैसे वनता है नीचे उसकी न्याख्या की गई है।

इस प्रतिविम्न के वनने का मूळ कारण प्रकाश का एक धर्म (नियम) है। यह नियम प्रश्येक प्रकार का प्रकाश पालन करता है। यह नियम (Property) यह है कि जब

वह सर्वदा सरल रेखा में जाता है कहीं घृमता नहीं है-यदि प्रकाश एक ही माध्यम (Medium) अर्थात् वस्तु से जाता




व-चस्त जिससे प्रकाश की किरणें चारों और सरल रेखा में जाती हैं।

प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वहाँ रुक नहीं जाता है परन्त्र उस पड़ते प्रकाश का अधिकतर भाग फिर उस वस्तु से बाहर की ओर जाता है और जब वह उससे वाहर की ओर जाने लगता है तो वह वहाँ से चारों ओर जाता है जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है और यहाँ वह प्रकाश एक नियम का पाछन करता है कि


है-जैसे जब प्रकाश हवा में से जाता है तो वह सदा सरछ रेखा में जाता है घूमता नहीं है।

दूसरे चित्र में दिखलाया गया है कि प्रतिविम्व कैसे वनता है। चित्र में एक केमरा दिखलाया गया है जिसमें छ छेद हैं जिनसे वाहर से प्रकाश भीतर आ रहा है। वाहर एक मनुप्य खड़ा है जैसे कि पहले कहा जा चुका है उस मनुष्य के प्रत्येक भाग से प्रकाश चारों ओर जा रहा है और सरछ रेखा में जा रहा है। यदि उसके प्रत्येक भाग से प्रकाश भीतर आये तो उसे छेद से होकर जाना होगा। क्वोंकि प्रकाश सर्वदा सरछ रेखा में चटता है।



केसरे में चित्र कैसे बनता है। क स्व ग घ क' स्व' ग' घ'-केमरा। स द प व-विषय। स' द' प' व'-प्रतिविम्य। छ--- छेद। इसिल्ये स से जो प्रकाश चलेगा वह सं पर पहुँचेगा; प से पंपर पहुँचेगा, द से दंपर पहुँचेगा और इसी प्रकार उस मनुष्य के भिन्न भिन्न अंशों से प्रकाश आकर दीवाल के भिन्न अंशों में पहुँचेगा—ऐसा कि ससं, पपं, ददं इत्यादि सरल रेखाएँ होंगी। इसिल्ए दीवाल पर ठीक उस मनुष्य के ऐसा एक प्रतिविन्न तैयार हो जायगा।

जिस चीच का प्रतिबिम्ब बनता है उसे विषय (Subject) या वस्तु (Object) कहते हैं। अब इसमें कई बातें छस्य करने के योग्य हैं। पहछा यह है कि विषय जितना ही दूर होगा प्रतिबिम्ब उतना ही छोटा होगा। यह बात भी नीचे के चित्र में दिखळाई गई है।



प्रतिबिम्ब के आकार पर विषय की दूरी का प्रभाव । व—विषय । क—केमरा—प—प्रतिबिम्ब ।

चित्र में विषय एक पेड़ है। क में पेड़ बहुत निकट है और इसलिये प्रतिविम्ब का आकार बढ़ा है। ख में विषय दूर में है और इसलिये प्रतिविम्ब छोटा है। ग में पेड़ बहुत दर में है और इसिंख्ये प्रतिविग्व वहुत ही छोटा है । इसिंख्ये चित्र से यह बात साफ माळून हा जाती है कि विषय जितनी ही दूर में होगा प्रतिबिम्ब का आकार उतना ही छोटा होगा | दूसरी वात यह है कि यदि छेद छोटा हो तो केमरे में प्रकाश बहुत कम आता है परन्तु जो प्रतिबिम्ब वनता है वह बहुत साफ और स्पष्ट (Well defined) रहता है, परन्तु ज्यों ज्यों छेद को बड़ा बनाया जाता है त्यों त्यों केमरे में अधिक प्रकाश आता है और त्यो त्यों प्रतिविग्व कम स्पष्ट होता जाता है अर्थात् अधिकतर धुँभटा (Blarred) होता जाता है और जव छेद का भाकार वहुत ही वड़ा हो जाता है तो कोई प्रतिबिम्ब दिखलाई ही नहीं पड़ता है; केवल दीवाल पर कुछ प्रकाश आकर पड़ता है। इसिछिये खूब साफ और स्पष्ट प्रतिविग्व पाने के लिये छेद को बहुत छोटा रखना ध्यवस्पक है।

पिनहोल केमरा

केमरा और छेद का सिद्धान्त ही फोटो छेने में छगाया जाता है। जिस यन्त्र से फोटो छिया जाता है उसे केमरा (Camera) कहते हैं। केमरा ठीक एक कमरे के ऐसा रहता है, हाँ एक बहुत छोटे कमरे के ऐसा रहता है जिसकी एक ओर एक छेद रहता है जिससे प्रकाश मीतर आ सकता है और दूसरी ओर प्रतिविग्व वनता है । क्योंकि यह ठीक एक वहत छोटे कमरे के ऐसा रहता है इसीछिये इसे 'केमरा' कडते हैं-'केमरा' का अर्थ ही कमरा है। इसमें जो छेद रहता है उसका आकार वहुत ही छोटा होता है-एक आछिपन से छेद करने से जितना छोटा छेद बनता है ठीक उतना ही छोटा छेद रहता है । इसिखये इसे पिनहोस केमरा (Pinhole Camera) कहते हैं। परन्तु, इस केमरे में एक वहत वड़ा दोष होता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि छेद जितना ही छोटा होगा प्रतिविम्व उतना ही स्पष्ट होता है। इसिंखेये प्रतिविग्व को साफ बनाने के छिये छेद को बहुत छोटा वनाना जरूरी है-परन्त छेद को छोटा बनाने से केमरे में प्रकाश कम आता है और प्रकाश कम आने के कारण प्रतिविम्व वहत उज्ज्वल नहीं होता है। प्रतिविम्व को वहत प्रकाशमान बनाने के लिये छेद को भी बड़ा नहीं कर सकते हैं। अत: प्रतिविम्व को साफ वनाने से प्रकाश कम हो जाता है और उसे अधिकतर प्रकाशमान वनाने के छिये प्रतिबिम्ब <u>घॅ</u>ंघळा और अस्पष्ट हो जाता है—प्रतिविम्व साफ और प्रकाशमान दोनो एक साथ नहीं हो सकता। इस दोप को दूर करने के छिथे आजकल पिनहोल केमरे का न्यवहार नहीं करते विल्क एक दूसरे ही प्रकार के केमरे का व्यवहार किया जाता है जिसे छेंसं केमरा (Lens Gamera) कहते हैं। इसमें प्रति-विग्व को साफ और प्रकाशमान दोनों वनाया जा सकता है।

हेंस केमरा

पिनहोल और ढेंस केमरे में केतल यही भेद रहता है कि लेंस केमरे में छेद की जगह एक लेंस लगा हुआ रहता है। लेंस या ताल (Lens) एक गोलाकार कॉच होता है जिसका वीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है। यह वही शीशा होता है जो चरमे में लगाया जाता है। चित्र में दिखलाया गया है कि किनारे से और वीच से देखने से लेंस

चित्र नं ॰ ४ प क क प म प क क

हेंस का आकार-सामने से । म-बहुत मोटा भाग । क कुछ कम मोटा भाग । प-बहुत पतला भाग ।



चित्र रं० ५

लॅंड का माबार किनारे से।


कैसा माल्म होता है। केमरे में एक बहुत छोटा छेद रहने के बदले एक लेंस लगा रहने से यह लाम होता है कि केमरे में बहुत अधिक प्रकाश आ सकता है और प्रतिविम्ब बहुत स्पष्ट भी रहता है क्योंकि लेंस का आकार है इंच से लेकर १ इंच तक होता है और इसल्यिय यह पिनहोल से बहुत बहा होता है।

छंस में और एक विशेषता है जो छेद में नहीं पाई जाती | वह विशेषता यह है कि यदि विशय को छेंस से एक विशेष दूरी पर रखा जाय तो प्रतिविम्न की प्रत्येक दूरी के छिये वह साफ नहीं होता है । केवछ एक ही ऐसी दूरी है कि यदि प्रति-विम्न को छेंस से उसी दूरी पर रखा जाय तो प्रतिविम्न साफ होता और यदि वह छेंस से उस दूरी से कम या अधिक दूर पर रहे तो वह धुँषछा हो जाता है । फिर, यदि प्रतिविम्न उससे वहुत ही कम या वहुत ही दूर पर रहे तो प्रतिविम्न वनता ही नहीं है । इसिछये छेंस के पिछछे भाग को छेंस से एक विशेष दूरी पर रखना आवश्यक है । परन्तु पिनहोछ केमरे में यह वात नहीं पाई जाती है । केमरे के पिछछे भाग को छेंस से कितनी ही दूर क्यों न रखा जाय प्रतिविम्न सदा साफ आता है ।

अव, मान लिया जाय कि केमरे को किसी नियत स्थान पर रख दिया गया है। केमरे का पिछला माग जिस पर प्रतिविम्व वनता है उसे भी लेंस से एक नियत दूरी पर रख दिया गया है। अब यह भी मान लिया जाय कि एक मनुष्य वहुत दूर से केमरे की ओर आ रहा है। जब वह मनुष्य वहुत दूर में है तो उसका प्रतिविम्व वहुत ही धुंधला होगा। वह ज्यों ज्यों निकट आता जायगा स्यों स्यों प्रतिविम्व का धुँभलापन कम होता जायगा और उसकी तीक्षणता (Sharpness) वढ़ती जायगी अर्थात् वह अधिकतर स्पष्ट होता जायगा; और साथ-साथ उसका आकार भी वड़ा होता जायगा। जब वह 'क'

पर पहुँचेगा तो उसका प्रतिविग्व तीक्ष्णतम अर्थात् सबसे स्पष्ट कौर साफ हो जायगा। प, फ, व, ग में कम या अधिक बुँधला रहेगा साफ नहीं रहेगा। जब वह मनुष्य क से भी और अधिक निकट आता जायगा उसका प्रतिविग्व फिर बुँधला (Blucced) होना शुरू होगा और उसका आकार और भी वड़ा होता जायगा; ख, घ, घ, छ में वह अस्पष्ट रहेगा, तीक्षण नही रहेगा और उस मनुष्य के एक नियत विन्दु छ के पार हो जाने के बाद कोई

चित्र नं० ६ वे




प्रतिबिम्ब पर विषय की दूरी का प्रभाव। क-केमरा। छ-लेंस। प्र-प्रतिविम्ब। १-बहुत धुँघला, आकार बहुत छोटा। १-धुँघला, आकार छोटा। ३-सबसे तीक्ष्म, बद्दा। ४-धुँघला, अधिक वद्दा। १-बहुत धुँपला, बहुत बद्दा। ६-प्रतिबिम्ब नहीं बनता।

प्रतिविम्व ही नहीं मिळेगा। पिनहोळ के.मरे में ऐसा नहीं होता। जब विषय 'क' में रहता है तो उसका प्रतिविम्ब तीक्ष्णतम होता है—यहाँ वह सबसे साफ और स्पष्ट हो जाता है और धुँघळापन एकदम दूर हो जाता है। इस सबस्था में यह कहा जाता है कि प्रतिविम्ब फोकस में है (In focus) । इसिलिये प्रतिविग्न का फोकस में रहना दो वातों पर निर्मर करता है—विश्य लेंस से एक नियत दूरी पर रहना चाहिये और द्वितीयतः केमरे का पिछला भाग जिस पर प्रतिविग्न वनता है वह भी लेंस से एक नियत दूरी पर रहना चाहिये । ऐसा नहीं होने से अर्थात् यदि विपय किसी दूसरी दूरी पर रहे या केमरे का पिछला भाग किसी दूसरी दूरी पर रहे तो प्रतिविग्न फोकस में नहीं रहेगा । परन्तु, पिनहोल केमरे में ऐसा नहीं होता विषय या केमरे का पिछला भाग किसी दूरी पर क्यों न रहे प्रतिविग्न सर्वदा फोकस में रहता है ।

इसको एक दूसरे प्रकार से देखा जा सकता है। अब यह मान लिया जाय कि विषय लेंस से एक नियत दूरी पर स्थित है और केमरे के पिछले भाग को कमशः लेंस से दूर ले जाया जाता है। यह भी मान लिया जाय कि केमरे का पिछला भाग दुधिया कॉच का बनाया हुआ है। दुधिया कॉच (Ground glass screen) एक कॉंच का प्लेट होता है जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकता है, इसका रंग दूध के समान सादा होता है, इसे स्कीन (Screen) था परदा भी कहते हैं। यह स्कीन केमरे के पिछले भाग में इस प्रकार लगाया रहता है कि इसे लेंस से भिन्न-भिन्न दूरी पर रखा जा सकता है। जब स्कीन से लेंस और एक विशेष विन्दु ग के बीच में रहता है तो स्कीन पर कोई प्रतिविम्ब नहीं बनता है; जब स्कीन ख पर रहता है तो प्रतिविम्ब तीक्षण नहीं होता; जब उसे क पर

ञाया जाता है तो प्रतिविम्व तीक्ष्ण और साफ होता है; अव यदि स्त्रीन को हटाकर प पर छे जाया जाय तो प्रतिविम्व अस्पष्ट और घुँघछा हो जाता है; और फ पर बहुत ही अस्पष्ट हो जाता है। अतः, छेंस से एक नियत दूरी ही पर प्रतिविम्व फोकस में रहता है अर्थात् क पर जो प्रतिविम्व वनता है वहीं फोकस में रहता है। उस नियत दूरी से कम या अधिक दूरी के छिये यह फोकस में नहीं रह सकना।


বিন্ন নত ৩



प्रतिथिम्य पर लेंग से छेर की दूरी का प्रमाव । क-केंगरा । ल-लेंस । व-विषय । प्र-प्रतिथिम्य । १-प्रतिथिम्य नहीं बनता । १-यहुत पुषदा । १-धुंघला । ४-सवसे तीव्ण । ५-धुंघला । ६-यहुत पुँघला ।

इस समस्या को और दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है। अब यह मान छिया जाय कि विषय और स्क्रीन की दूरी नियत है। अब केमरे में ऐसा प्रवन्ध है कि छेंस को स्क्रीन के निकट या दूर हे जाया जा सकता है और उसे स्क्रीन से किसी दूरी पर रखा जा सकता है। इसकी भी अवस्था पहले की सी होती है। जैसा कि नीचे के चित्र में दिख्लाया गया है कि

चित्र मं० द



प्रतिषम्य पर रेट से लेंस की दूरी का प्रभाव । क-केमरा । ले-लेंग । प्र-प्रतिषम्ब । १-प्रतिषम्ब नहीं बनता । २-बहुत सुपला । ३-सुपला । ४-सबसे तीक्ष्म । १-सुपला । ६-चहुत सुपला ।

छंस के छिये केवल एक ही स्थान ऐसा है कि जहाँ छंस को रखने से प्रतिविग्व फोकस में आ जाता है—वह स्थान क है, छंस को किसी दूसरे स्थान में रखने से प्रतिविग्व फोकस में नहीं रहता है—जैसे यदि छेंस को ख, ग या प, फ पर रखा जाय तो प्रतिविग्व फोकस में नहीं रहेगा—वह अस्पष्ट और धुँधला वन जायगा। इसलिये जब प्रतिविग्व को फोकस में लने की आवस्यकता


हो तो छंस को ऋगशः छंस के निकट से दूर छ जाया जाता है—इससे यह प्रमाय होता है कि प्रतिविग्व ऋगशः अधिक से अधिकतर तीक्ष्ण होता जाता है और एक स्थान में सबसे अधिक तीक्ष्ण, स्पष्ट और साफ हो जाता है; छंस को स्क्रीन से और दूर छ जाने से प्रतिविग्व फिर धुँवला और अस्पष्ट होना शुरू होता है। इसल्ये छंस को ऋगशः स्क्रीन से दूर हटाया जाता है और ज्योंही प्रतिविग्व फोकस में आ जाता है त्योंही छंस को वहीं रोक लिया जाता है। इस प्रकार प्रतिविग्व को फोकस में छाने की विधि को फोकसिंग (Focussing) कहते हैं।

फोटो लेने का संक्षिप्त वर्णन-

प्रत्येक केमरे में एक छँस रहता है और पीछे प्रतिविम्ब वनता है। यह प्रतिविम्ब स्थायी नहीं होता है। फोटो छेने का अर्थ इस प्रतिविम्ब को स्थायी वनाता है। सिख्वर ब्रो-माइड (Silver bromide) नामक एक रासायनिक पदार्थ है, इसका एक विशेष गुण यह है कि जब इस पर प्रकाश पढ़ता है तो जितनी ही अधिक देर तक इस पर प्रकाश का प्रमाव पड़ता है इसका रंग उतना ही काला होता जाता है; और प्रकाश जितना ही उज्ज्वल या तेज होता है यह उतना ही काला होता जाता है—इसका रग प्रकाश के प्रमाव से पहले स्वच्छ होता है अर्थात् इसका कोई रंग नहीं रहता है। इसी रासायनिक पदार्थ को काँच के प्लेट या सेलुलोयड (Celluloid) फिल्म (Film) की एक और लगा दिया जाता है। इस प्रकार का प्लेट (Plate) या फिल्म फोटो की दुकानों में मिलती है। इसी प्रकार के एक प्लेट या फिल्म को केमरे के पिछले भाग में लगा दिया जाता है और प्रतिविन्छ इसी पर पड़ता है। यह प्लेट केमरे के भीतर ही रहता है। अब जो प्रतिविग्व वनता है उसके प्रत्येक माग समान उज्ज्वल नहीं रहते अर्थाच् प्रतिविग्व में प्रकाश की तेजी भिन्न-मिन्न मागों में मिन्न-मिन्न रहती है इसिल्ये प्लेट पर प्रकाश का प्रभाव सब जगह समान नहीं पड़ता, जहा प्रकाश की तेजी अभिन्न रहती है वहाँ उसका प्रभाव अधिक एड़ता है तो प्लेट का वह माग अधिक काला हो जाता है और जहाँ प्रकाश की तेजी कम रहती है, उसपर प्रकाश का प्रभाव कम पड़ता है और वह माग कम काला हो जाता है।

प्लेट या फिल्म को सदा अधेर में रखा जाता है जिससे इस पर प्रकाश का कुछ असर न पड़े । फोटो छेने से पहले इसको केमरे के भीतर लगा दिया जाता है—लगाया भी अधेर ही में जाता है। प्लेट या फिल्म को केमरे में लगाने को छोडिंग (Loadung) कहते हैं। केमरे के छेंस को सदा वन्द रखा जाता है क्योंकि इसके खुले रहने से प्रकाश केमरे के भीतर चला जायगा और प्लेट को नष्ट कर डालेगा। फोटो लेने के समय पहले फोकसिंग किया जाता है जिससे कि प्रतिविन्य साफ वन जाय। लसके वाद छेंस को खोल

दिया जाता है जिससे कि प्रतिविम्ब के प्रकाश का असर प्लेट पर पड़े। छेंस को कुछ नियत समय के लिये खु**छा** चित्र नं० ह



एक्सपोद्धर देने की तैयारी। व--विषय । के-केमरा। छ-छँस। द-वकना। य-हेट । प्र-प्रतिविस्य । १-फोक्सिंग । २-कोहिंग ।

रखा जाता है। इसको एक्सपोचर (Exposure) या 'प्रकाशन' कहते हैं। इस नियत समय तक, जैसे एक मिनट तक एक्सपोचर देने के बाद छेंस को बन्द कर दिया जाता है। इस फोटो छेने की विधि को नोचे के चित्रों में दिखलाया गया है।

नेगेदिव तैयार करना

प्लेट को केमरे से वाहर नहीं निकाला जाता है परन्तु उसे उसी अवस्था में के जाया जाता है, उस अधेरी कोठरी में बाहर से कोई प्रकाश नहीं आता है क्योंकि वाहर से प्रकाश आकर प्लेट को नष्ट कर देगा। उस कोठरी में केवल एक लाल रंग की रौशनी जर्छाई जाती है जिससे कि छाछ रंग का प्रकाश निकलता हो-प्लेट पर लाल रंग के प्रकाश का असर नहीं पड़ता है, इसीलिये लाल रंग की रौशनी जलाई जाती है। अब प्लेट को केमरे से बाहर निकाला जाता है। पहले कहा जा चुका है कि जब प्लेट पर प्रतिबिम्ब के प्रकाश का प्रमाव पड़ता है तो इसका कोई भाग कम काळा और कोई माग अधिक काला बनता है--परन्तु ऐसा कहना पूरा सच नहीं है क्योंकि जब प्लेट को केमरे से वाहर निकाला जाता है तो उसका कोई भी भाग काला नहीं रहता वह सम्पूर्ण स्वच्छ रहता है, उसपर किसी प्रकार का चित्र नहीं रहता; परन्तु जब-जब इस प्लेट पर एक रासायनिक प्रक्रिया की जाती है तो उसका कोई भाग कम काळा और कोई माग अधिक काळा बन जाता है। इसके लिये प्लेट को एक प्रकार के सल्युशन (Solution) में डुवा दिया जाता है। सल्युशन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ को पानी में घोळने से वनता है। प्लेट को उस सल्युशन में डुवाने से उसका प्रमाय यह होता है कि जिस भाग पर प्रकाश का अधिक असर पड़ा हो वह माग अधिक काळा हो जाता है और जिस माग पर कम असर पड़ा हो वह कम काळा हो जाता है। इस प्रकार गुप्त प्रतिविग्व (Latent image) को प्रकाश कर डाळने की विधि को डेवेळपरें (Development) या डेवेळप करना (Develop) कहते हैं और उस सल्युशन को डेवेळपर (Developer) कहते हैं।


डेवेलप करने के बाद प्लेट पर जो चित्र वनता है वह वास्तिविक प्रतिविम्न का उल्टा होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई म्लुष्य का फोटो लिया जा रहा है तो उसके कपड़े उजले हैं और इसिल्ये उससे अधिक प्रकाश आता है और प्लेट का वह भाग अधिक काल वन जाता है। उसके बाल काले हैं—अत: उससे कम प्रकाश आता है इसिल्ये प्लेट का वह भाग वहुत ही कम काला होता है। इसिल्ये सादा कपड़ा प्लेट पर काला उतरता है और काला वाल सादा ही रहता है। इस उल्टा हो जाने को रिवरसल (Reversal) कहेत हैं। प्छेट को अब डेवेडपर से निकालकर पानी से घो छिया जाता है। जिससे उसमें डेवेडपर लगा हुआ न.रह जाय । इस घोने को रिनर्जिंग (Rurenra) या खंघालना कहा जाता है।

अब प्लेट को एक दूसरे ही सल्युशन में डुवाया जाता है जिसे फिक्सर (Fixer) या फिक्सिंग वाय (Fixing bath) कहते हैं। जिन मार्गो में प्रकाश का असर नहीं एड़ा है प्लेट से उन भागों के रासायनिक पदार्थों को धोकर निकाल डालना ही फिक्सर का काम है। ऐसा करने से यह लाभ होता है कि अब यदि प्लेट को किसी प्रकार की रौशनी में निकाल जाय तो उससे प्लेट पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि प्रकाश से असर पड़ने वाले सभी पदार्थ अब निकल चुके हैं। इस विधि को फिक्सिंग (Fixing) कहा जाता है।

फिक्सिंग करने के बाद उस प्लेट को खूब अच्छी तरह से घो डाला जाता है—घोने में पानी का प्रयोग किया जात। है। इस प्रकार घोकर सब फिक्सर को प्लेट से निकाल दिया जाता है। इस विधि को घोना या वाशिंग (Washing) कहते हैं।

भोने के बाद उस प्लेट को अच्छी तरह सुखाया जाता है— जिससे कि उसमें पानी न रह जाय। इसे ड्राइंग (Drying) कहा जाता है।

ड्राइंग करने के बाद जो प्लेट मिलता है उसे नेगेटिव (Negative) कहते हैं। इन सब विधियों को प्लेट के साथ कैसे किया जाता है नीचे के चित्रों में दिखलाया गया है।



नेनेटिव तैयार करना । १ प्लेट । २-डेबेलपर्सेट । ३-रिनर्जिंग । ४-फिक्सिंग । ७-वार्थिंग । ६-ड्राइंग । क-डेबेलपर्सेट से पहले छेट पर चित्र नहीं रहता । ख-डेबेलप करने के बाद छेट पर चित्र वन जाता है ।

पॅजिटिव तैयार करना


प्लेट पर के चित्र के रिवरसल्ल हो जाने के कारण वह वास्तव विपय के समान नहीं रहता है । इसिख्ये एक कागज लिया जाता है। जिस पर असली फोटो उतारा जाता है। जिस किसी कागज से काम नहीं चल सकता है। एक विशेष प्रकार का कायज मिलता है जिसे फोटोप्राफिक पेपर कहते हैं (Photographic paper) इसपर भी सिटवर वोमाइड लगा रहता है-यह वहीं पदार्थ है जो प्लेट पर भी लगा रहता है । इसल्थि इस कागज के भी वहीं गुण रहते है जो कि प्लेट के रहते हैं अर्थात इसपर भी प्रकाश का असर ठीक प्लेट ही की तरह पड़ता है। इस कागज़ को प्लेट के साथ लगाकर इसपर रोशनी पड़ने दिया जाता है। प्रकाश को कागज पर पड़ने से पहले प्लेट या नेगेटिव के भीतर से जाना पड़ता है। जब प्रकाश नेगेटिय के काल भाग से जाता है तो उसकी तेजी कम हो जाती है और इसलिये उसका असर कायज पर कम पड़ता है । इसी तरह जब प्रकाश नेगेटिव के बहुत कम काले भाग से या सादे भाग से होकर जाता है तो उसकी तेजी बहुत कम नहीं होती और इसलिये इसका असर कागज पर बहुत अधिक पड़ता है। अब इस कागज़ को ठीक प्छेट ही की तरह डेनेलप किया जाता है जिससे इसका कोई भाग कम काला और कोई भाग अधिक काला वन जाता है। नेगेटिव का जो माग अधिक काला होता है वह माग कायज में

कम काला होता है और जो भाग प्लेट में कम काला होता है वह भाग कायज में अधिक काला हो जाता है। अतएव यहाँ और एक रिवरसल होता है जिससे कायज पर जो चित्र उतरता है वह ठीक विषय के समान होता है अर्थात् कायज़ पर उसका काला बाल काला उतरता है और सादा कपड़ा सादा उतरता है। कागज पर इस विधि से चित्र तैयार करने को प्रिंटिंग (Printing) या छापना कहते है।


प्रिंटिंग करने के बाद ठीक 'छेट ही की तरह उस कायज को 'डेवछप', 'रिंज' 'फिक्स', 'बाश' और 'ड्राई' किया जाता है जिससे तैयार फोटो मिडता है।

कायज में और एक विधि है जिसे टोनिंग (Toning) या टोन करना (Tone) कहते हैं। यह भी फिक्सिंग के ऐसा किया जाता है। कागज को एक खास सल्युशन में डुबा दिया जाता है जिससे फोटो का रंग टाल, नींटा, हरा या मुरा हो जाता है।

. कागज पर जो फोटो उतरता है उसे पॅजिटिव (Positive) कहते हैं। इसिखये एक फोटो बनाने के लिये बहुतसी विधियों से काम लिया जाता है। निचे के चित्रों में पॅजिटिव बनाने की विधियों दिखलाई गई हैं।



पॅिजटिव तयार करना । १—फोटो का कागज । २—प्रिंटिंग या छापना या एक्सपोजर । ३ —टेबेलपमेंट । ४—रिनर्जिंग । ४—फिर्विमग । क-डेबेलपमेंट से पहले कागज पर विश्व नहीं रहता । ख-डेबेलप करने के बाद कागज पर चित्र बनता है ।



६-वाशिग । ७-डाइंग ।

फोटो बनाने की विधियों का संक्षिप्त वर्णन

उत्पर में जो विधियाँ बताई गई हैं उन्हें यहाँ संक्षेप में रिख दिया जाता है। जिस तरह एक के बाद दूसरे की किया जाता है ठीक उसी तरह एक के बाद दूसरे की रिखा गया है।

- (१) फोटो टेना—(क) छोडिंग या प्टेट मरना, (ख) फोकर्सिंग या प्रतिबिम्न को तीक्ष्ण बनाना, (ग) एक्स-पोजर या प्रकाश देना ।
- (२) नेगेटिव बनाना—(क) हेवेट्टपिंग या गुप्त प्रतिविम्ब को प्रकाश करना, (ख) रिनजिंग या खंघाळना, (ग) फिर्निसग या जमाना, (घ) वाशिङ्ग या घोना, (च) द्रारंग या सुखाना।
- (३) पॅखिटिव बनाना—(क) प्रिटिंग या छापना, (ख) डेवेडपॅग, (ग) रिक्जिंग, (घ) फिक्सिंग, (च) बार्शिंग, (छ) ड्राइंग, (ज) टोर्निंग ।

दूसरा अध्याय

केमरा


केमरे का वर्णन

पहले अध्याय में दिखलाया गया है कि कैमरा वह यन्त्र है जिससे प्लेट या फिल्म पर एक्सपोजर दिया जा सकता है।



वक्स केमरा । १-लेंस । ६-फिल्म वाईंडर । ३-न्यु फाइंडर ।

चित्र नं० १३



फोल्डिंग केमरा। १-हेंस । २ न्यु फाइडर । १-हाटर रिलीज । केमरा एक वनसे के आकार का होता है और चारों ओर से वन्द रहता है जिससे इसके बाहर से मीतर प्रकाश नहीं जा सकता है। नीचे दो सबसे अधिक न्यवहार में आने बाले केमरों के चित्र दिये जाते हैं और उनके प्रत्येक माग का वर्णन संक्षेप में दिया जाता है। पहछे केमरे को वक्स केमरा (Box Camera) और दूसरे को फोल्डिंग केमरा (Folding Camera) कहते हैं।

- (१) लेंस (Lens) केमरे के सामने के माग में।एक र्लेस लगा रहता है। पहले अध्याय में यह बात बतलाई गई है कि लेंस एक गोलाकार कॉन्च होता है जिसका मध्य माग किनार की अपेक्षा अधिक मोटा होता है।
- (२) प्लेट होर्न्डर (Plate holder) या फिल्म होल्डर (Fulmholder):—यह केमरे के पिछले माग में रहता है—इसी में प्लेट या फिल्म को केमरे के भीतर लगाया जा सकता है जिससे कि प्रतिविम्य ठीक प्लेट या फिल्म पर पड़े।
- (३) डायाफाम (Diaphragm)या स्टॉप (Stop):— विषय से प्लेट तक प्रकाश जाने का शास्ता लेंस से है। प्रकाश की तेज़ी के अनुसार यह आवश्यकता होती है कि कभी कम और कमी अधिक प्रकाश केमरे के भीतर जाने दिया जाय। इसलिये लेंस के ऊपर एक छेद रहता है जिसको एक पॅयेंटर (Pointer) की सहायता से छोटा या वड़ा वनाया जा सकता है। इस छेद को डायाफाम या स्टॉप कहते हैं और उस छेद के माप को एपरचर (Aperture) कहते हैं।
- (४) शटर (Shutter):-एक्स्पोज़र एक नियत समय तक देनां होता है, इसिल्ये छेंस को ठाँक उसी

नियत समय के लिये खोला जाता है और वह नियत समय वीते जाने पर वन्द हो जाता है। इसके लिये एक विशेष प्रवन्ध रहता है। एक स्कू को दवाने से वह खुल जाता है और उस नियत समय के बीते जाने पर वन्द हो जाता है। शटर के साथ और एक प्रवन्ध रहता है जो इस नियत समय को वदल सकता है। यह समय १ मिनट से लेकर के से केंद्र तक किया जा सकता है। शटर साधारणतः लेंस के सामने रहता है परन्तु किसी किसी केमरे में यह प्लेट के पास भी रहता है। समय के वदलने के प्रवन्ध को शटर राखेरर (Shutter regulator) कहते हैं।

- (५) फोकसिंग का प्रवन्ध (Focussing device):— साफ तीक्ष्ण फोटो के छिये फोकसिंग भावत्यक है। यह एक स्क्रू के घुमाने से होता है या एक पॅयेंटर के हटाने से होता है जो केमरे के निचळे माग में या सामने के माग में रहता है—इसे घुमाने से छेंस प्ळेट होल्डर के पास या दूर जाता है।
- (६) विधु फाइंडर (View funder):- केमरे के चारों ओर से बन्द रहने के कारण उसमें कैसा प्रतिविम्न बनता हैं यह बाहर से माछ्म नहीं होता है। इसिछिये केमरे के बाहर एक यन्त्र छगा हुआ रहता है जिसे विधु फाइंडर कहते हैं। यह केमरे के सामने के माग में छगा हुआ रहता है। ऊपर से देखने से इसमें एक बहुत छोटा प्रतिविम्ब दिखलाई पड़ता है और इसे देखकर यह समझा जाता है कि इसी

प्रकार का प्रतिबिग्व केसरे के भीतर भी बना है। बास्तव में यह वियु फाइंडर एक बहुन ही छोटा केमरा रहता हैं। बक्स केमरे में दो वियु फाइंडर रहते हैं और फोल्डिंग केमरे में केवछ एक ही रहता है।

केमरे के यही सब प्रधान भाग है; इसके और सब भागों का वर्णन पीछे दिया जायगा।

केमरों की श्रेणियाँ

केमरों को कई प्रकार से श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं।

(क) नेगेटिव के अनुसार केमरों की श्रेणियाँ।

केमरे में प्लेट या रोल फिल्म (Roll film) व्यवहार किया जा सकता है। रोल फिल्म का अर्थ है कि एक ल्या किएक जो कि एक रील (Reel) पर ल्पेटा जा सकता है। यह एक रील पर लपेटा हुआ मिलता है और इस रील को


वित्र न० १४

फिल्म स्पूछ । १- फिल्म । २-६पूछ या रीछ ।

केमरे में छगा दिया जा सकता है। ज्यवहार करने के समय इसे खोछा जाता है और इसके मिन्न-मिन्न मार्गो में मिन्न-मिन्न फोटो छिया जाता है। इस तरह ६, ८ या १२ फोटो एक ही फिल्म पर छिया जा सकता है। केमरे में प्लेट भी छगाया जा सकता है और प्लेट की जगह ठीक प्लेट के खाकार की कटी हुई फिल्म या कट फिल्म (Cut film) भी ज्यवहार की जा सकती है। इसिल्ये नेगेटिन के अनुसार केमरों को तीन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं:—

(१) प्लेट केमरा (Plate Camera): — इसमें प्लट या कट फिल्म न्यवहार किये जा सकते हैं।


चित्र मं० १४



प्लेट फोल्डिंग देसरा।

(२) रोल फिल्म केमरा (Roll film Camera):इसमें प्लेट या कट फिल्म का ज्यवहार नहीं किया जा
सकता है केवल रोल फिल्म ही ज्यवहार की जा सकती है। इसमें
दो रील लगे हुए रहते हैं और इसमें से एक में स्त्रू लगा रहता
है जिसे खुमाने से फिल्म एक रील से खुड़कर दूसरे में लपेटी
जाती है जिससे उस लम्बी फिल्म के मिन्न-मिन्न मार्गो पर
एक्सपोज़र दिया जा सकता है। वक्स या फोल्डिंग दोनों
प्रकार के केमरों में रोल फिल्म का प्रवन्ध रह सकता है।


चित्र नं० १६



रोल फिल्न फोलिंडग केमरा।

(३) रोल फिल्म और प्लेट केमरा (Roll film १४ Plate Camera):-इस प्रकार के केमरे में रोल फिल्म या प्लेट दोनों व्यवहार किये जा सकते हैं; कट फिल्म भी व्यवहार की जा सकती है {

चित्र नं० १३



प्लेट और रोल फिल्म फोल्डिंग केमरा।

(ख) प्रयोग के अनुसार केमरों की श्रेणियाँ ।

(१) हैंड फेमरा (Hand Gamera):-ये केमरे हाथ पर व्यवहार करने के लिये हैं। केमरे को एक स्टैंड पर रखने की आवश्यकता नहीं होती। ये साधारणतः स्नेपशॉट (Snapshot) फोटोप्राफी के लिये न्यनहार किये जाते हैं। स्नेपशॉट फोटोप्राफी उसे कहते हैं जिसमें बहुत कम समय के लिये एक्सपोज़र दिया जाता है, जैसे हैं सेकेंड।

- (२) स्टेंड केमरा(Stand Camera):—जब अधिक देर तक एक्सपोज़र देने की आवश्यकता होती है तो केमरे को हाथ में रखकर फोटो नहीं लिया जा सकता। तव उसे एक स्टेंड या तिपाई पर रखते हैं जिससे फोटो लेने के समय 'केमरा हिल न जाय। कोई भी हैंड केमरे को भी स्टेंड पर ज्यवहार किया जा सकता है। इसका आकार हैंड केमरे से कुल बड़ा होता है।
 - (३) फिल्ड केमरा (Field Camera):—यदि वहुत वह आकार के प्लेट पर फीटो लेग चाहें जैसे मनुष्यों के झुण्ड को तो एक बहुत वड़ा केमरा र्श्टेंड पर व्यवहार किया जाता है। ऐसे केमरों को पेशेदार फोटोप्राफर व्यवहार करते हैं।
 - (४) मिनियेचर केमरा (Miniature Camera) कई केमरे ऐसे हैं जो बहुत छोटे आकार के फोटो छ सकते हैं, जैसे एक डाक टिकट के आकार के फोटो । इसिछये केमरे का आकार भी बहुन छोटा होता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह छ जाया जा सकता है। ऐसे केमरों को कम खर्च के छिये ज्यवहार करते हैं।

(ग) आकार के अनुसार केमरों की श्रिणियाँ।


भाकार के अनुसार केमरे निम्निङ्खित श्रेणियों में विसक्त किय जा सकते हैं:—

- (१) वक्स केमरा (Box Camera)
- (२) फोल्डिंग केमरा (Folding Camera)
- (३) फोल्डिंग फोकल प्लेन केमरा (Folding tocal plane Camera)
 - (४) बेस्ट पॉकेट केमरा (Vest pocket Camera)
- (५) डवल एक्सटेनशन केमरा (Double extension Camera)
 - (६) फील्ड केमरा (Field Camera)
 - (७) रिफ्लेक्स केमरा (Reflex Camera)
- (८) दिन लेंस रिफ्लेक्स केमरा (Twin lens reflex Camera)
- (९) मिनियेचर केमरा (Miniature Camera)
 अब प्रत्येक श्रेणी के केमरों का पूरा वर्णन नीचे दिया
 बाता है:—

वक्स केमरा


इसका आकार ठीक वक्स के ऐसा होता है। वक्स केमरे दो प्रकार के होते हैं। एक में प्लेट व्यवहार कर सकते हैं। एक साथ ६, ८ या १२ प्लेटों को केमरे में रखा जा सकता है और इच्छानुसार एक के वाद दूसरे पर एक्सपोज्ञर दिया जा सकता है। दूसरे प्रकार के केमरे में रोल फिल्म व्यवहार किया जा सकता है और इसमें भी ६, ८ या १२ एक्सपोज्ञर दिये

चित्र गं० १८



बक्स हेर केमरा। १-हेंस ।

चित्र नं० १६




बक्स रोळ फिल्म केमरा । १-ळेंस । १-न्यु फाईंडर । ३-फिल्म बाईंडर । ४-शटर रिळीज ।

जा सकते हैं। वक्स केमरा साधारणतः फिक्सड् फोकस (Fixed focus) रहता है अर्थात् इसमें फोकसिंग के छिये कोई प्रबन्ध नहीं रहता है। इसके छेस पर एक नियत दूरी छिखी हुई रहती है जैसे १० फीट जिससे यह मतछत्र है कि १० फीट से अधिक दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिग्व फोकस में रहता है और १० फीट से निकट वाछी वस्तुओं का

प्रतिविग्व फोकस में नहीं रहता है। इसको स्टैंड पर भी व्यवहार कर सकते हैं। इससे ३- इंच × ४- इंच से अधिक वड़ा फोटो नहीं खिंचा जा सकता है। इसमें सबसे वड़ा दोष यह है कि प्रतिविग्व में सब कुछ फोकस में नहीं रहता है, बहुत निकट की वस्तुओं का प्रतिविग्व एकदम अस्रष्ट और धुँबछा हो जाता है। यह बहुत सीधा सादा केमरा है। इससे उच्च श्रेणी के फोटोग्राफ नहीं बनाये जा सकते हैं। इससे केबछ एक यही छाम है कि बहुत सहज में फोटो छिया जा सकता है और इसका मूल्य भी बहुत कम होता है।


फोल्डिंग केमरा

इसको बंद करने से इसका भाकार बहुत छोटा हो जाता है, इसील्यि इसे फोल्डिंग केमरा कहते हैं। इसके तीन भाग रहते हैं, सामना भाग, पिछला भाग और निचला भाग। सामने भाग में लेंस, शटर और दायाफ्राम रहते हैं और पिछले भाग चित्र नं० २०



फोर्ल्डिंग केमरा, आघा खुला हुआं।


वित्र सं० २१



फोव्डिंग केमरा, पूरा खुला हुआ।


में फिल्म या प्लेट होल्डर रहता है। सामना और पिछल भाग एक चमके की मांथी या विलोस (Bellows) से खुटा हुआ रहता है। स्टॉप को छोटा या बड़ा करने के लिये एक पोयेंटर (Pointer) रहता है जो एक स्केल (Scale) पर चलता है। शटर का समय नियत करने के लिये दूसरा स्केल और पोयेंन्टर लेंस के जरा रहता है। फोकांसँग के लिये या तो केमरे के निचले भाग में एक स्कू रहता है जिसको छुमाने से बहाँ एक पोयेंटर एक स्केल पर चलता है या केमरे के सामने भाग में एक कीसरे पोयेंटर को एक तीसरे स्केल पर छुमाने से फोकासिंग होता है। इस तरह फोकासिंग करने से छैंस केमरे के निकट या दूर जाता है। फोकासिंग स्केल (Focussurg scale) पर दाग बनाया हुआ रहता है जिस पर फीट का हिसाब छिखा

चित्र मं ० २३




द्वेट फोल्डिंग केमरा । १-छेंस । २-व्यु फाईंडर । १-डाइरेक्ट विजियन व्यु फाइंडर । ४-फोकर्सिंग पिनियन । १-फोक्सिंग स्केल । १-काटर-रिलान । ७-बिलो ।

चित्र मं० २३



रोल फिल्म फोलिंडम केप्सा १-लेंस । २-डावाफाम रेजुलेटर । १-बाटर रेजुलेटर । ४-बाटर टिलीज । ५-फिल्म बाइडर । ६-बिलो । इआ रहता है, जैसे १० फीट, २० फीट, ३० फीट इत्यादि । यदि पोर्येटर २० फीट पर रहे तो कोई वस्तु, जो बीस फीट की दूरी पर रहे तो वह फोकस में आजायगी ।


इसका व्यु फाइंडर सामना भाग के उत्पर या कोने में खगाया हुआ होता है। इसे रिवरसिवल व्यु फाइंडर (Reversible view funder) कहते हैं, क्योंकि इसे घुमाया जा सकता है। के मरे को रटैड में लगाने के लिये दो छेद रहते हैं जिसे रटैंड बुश (Bush) कहते हैं, एक निचले भाग और एक पिछले भाग में रहता है। दो बुश रखने का यह मतलब है कि केमरे को सीधा या ९० डिग्री घुमाकर अर्थात् एक समकोण घुमाकर न्यवहार किया जा सकता है। केमरे को वंद करते समय मांथो को वंद कर लेंस को पिछले भाग के भीतर घुसा दिया जाता है और उसके बाद निचले भाग को घुमाकर बद कर दिया जाता है।



Baseboard Plate-Gamera

हेट फोस्डिंग केमरे के भीतरो भाग । १-फोकसिंग स्कीन १ २-पिछला भाग । २-विलो । ४-सामना माग । ५-शटर । ६-लेंस । ७-निस्ला भाग ।

चित्र नं० २५




Rollfilm Camera

रोल फिल्म फोलिंडग केमरे के मीतरी भाग। १ लेंस। २-कटर। 3-सामना भाग । ४-विलो । ५-पिछला माग । ६-फिल्म । ७-निचला भाग ।

और एक प्रकार का केमरा होता है जो बनावट में ठीक फोल्डिंग केमरे के ऐसा होता है, प्रमेद इतना ही रहता है कि यह फिक्सड फोक्स होता है अर्थात् इसमें फोक्स करने का कोई प्रवन्य नहीं रहना। इसे ननफोक्सिंग फोस्डिंग केमरा (Nonfocussing folding Camera) कहते हैं।

चित्र नं० २६



नन फोक्सिंग रोल फिल्म केमरा।

फोल्डिंग केमरे भी तीन प्रकार के हो सकते हैं:— प्लेट किमरा, रोख-फिल्म केमरा या प्लेट-रोखफिल्म केमरा । प्लेट केमरे में और प्लेट-रोखफिल्म केमरे में एक विशेष माग रहता है जो शिंख फिल्म केमरे में नहीं रहता है। इसे फोक्सिंग स्क्रीन ('Focussing screen') या प्राकंड ग्लास स्क्रीन (Ground glass screen-) कहते हैं। यह सादा रंग के द्षिया कांच

का बना हुआ रहता है—इसका रंग दूघ के समान सादा होता है । इससे प्रकाश पार नहीं हो सकता । इसको केमरे के पीछे लगाने से यह लाम होता है कि प्रतिविम्ब इस स्क्रीन पर बनता है और इसका रंग सादा रहने के कारण प्रतिविम्ब को बाहर से देख सकते हैं—इसलिये कैसा प्रतिविम्ब बनता है यह माल्म हो जाता है—इस तरह प्रतिविम्ब को देखकर फोकासिंग मी किया जा सकता है—और इस तरह फोकिसिंग करने के बाद उस स्क्रीन को हटाकर उसकी जगह प्लेट को रख दिया जाता है और तब एक्सपोजर दिया जाता है।


फोल्डिंग केमरे से सबसे वड़ां लाम तो यह है कि इसे मोड़कर बहुत छोटा बना दिया जा सकता है—इसके सिवाय आऊंड ग्लास पर फोर्क्सिंग मी किया जा सकता है जो कि बक्स केमरे में सम्भव नहीं है। इसे हाथ और स्टेंड दोनों पर व्यवहार किया जा सकता है। हां, रोल फिल्म फोल्डिंग केमरे में आऊंड ग्लास से फोर्क्सिंग कर्ना सम्भव नहीं है इसल्यि फोर्क्सिंग स्केल से फोर्क्सिंग किया जाता है। फोल्डिंग केमरे में जो फोटो खिचा जाता है उसका आकार १३ इंच ×२३ इंच से लेकर १० इंच ×१५ इंच तक हो सकता है, साधारणतः ३३ इंच × ४३ इंच होता है।

फोल्डिंग फोक्ल प्लेन केमरा

बनावट में यह ठीक फोल्डिंग केमरे के ऐसा होता है

परन्तु प्रमेद यही रहता है कि इसमें एक विशेष प्रकार का शहर लगा हुआ रहता है जिसे फोकल प्लेन शहर (Focal plane shutter) कहते हैं। यह केमरे के सामने नहीं बल्कि पीछ प्लेट के सामने रहता है। इस शहर का प्रधान गुण यह है कि इसकी सहायता से बहुत येड़ी देर के लिए एक्सफोकर दिया जा सकता है। यहाँ तक कि के तक पेक्स सेक्फ तक एक्स पोजर दिया जा सकता है। इसलिए इसे चलते फिरते हुए या घूमते हुए विश्वों के लिये ज्यवहार किया जाता है जैसे, दौड़ती मोटर, गुइदीड़ इत्यादि।

चित्र नं ० २७




फीवल होन फोल्डिंग केमरा । १-वाटर रिलीख । २-डाइरेक्ट 'विवियन क्यु फार्ट्डर ।'

वेस्ट पॉकेट केमरा

यह भी एक प्रकार का फोल्डिंग केमरा है। प्रभेद इतना ही है कि इसका आकार बहुत छोटा होता है और इसे मोड़कर बन्द कर देने के बाद इसे सहज ही में वासकोट के पॉकेट या जेव में रख दिया जा सकता है। इसमें साधारणतः २३ इंच×३३ इंच या २३ इंच×३३ इंच के आकार का फोटो खिचा जा सकता है। इसे विशेषकर सफर करनेवाले और छुट्टी में अमण करनेवाले ब्यवहार में छाते हैं। इसको भी हाय पर या स्टैण्ड पर रखकर फोटो ले सकते हैं। इसे बहुत लोग व्यवहार करते हैं। इसमें साधारणनः रोल फिल्म लगाया जाता है और किसी २ में फोकल प्लेन शटर भी लगा हुआ रहता है।

चित्र नं० २८




बेस्ट पॉकेट केमरा । १-व्यु फाइंडर ।

डबल एकंसटेनशन केमरा

यह भी एक प्रकार का फोलिंडग केमरा है। साधारणतः इसे स्टैण्ड पर रखकर फोटो लिया जाता है परन्तु इसे हाथ पर रखकर भी व्यवहार कर सकते हैं। यह साधारणतः फोल्डिंग केशरे से इस बात में भिन्न होता है कि इसमें छंस से प्छेट की दूरी को साधारण दूरी से दुगुना कर दिया जा सकना है इस प्रकार उस दूरी को दुराना कर फोटो छेने के छिए फोटोप्राफी की एक विशेष शाखा है जिसे 'पोटेचर' कहते हैं; इसको पीछे बताया जायगा । 'पोटेचर' में बहुत निकट की वस्तुओं का फोटो लिया जाता है। १ फुट से लेकर ५ फीट तक दूरस्थित वस्तुओं का फोटो छिया जाता है और ऐसी अवस्था में पहले से दुगुना सामने न वढ़ाकर फोकसिंग नहीं किया जा सकता। इस केमरे को कॉपिंग (Copying) नामक शाखा में भी इसी प्रकार व्यवहार किया जाता है।

चिग्र नं० २६




टवल एक्सटेनशन केमरा । १ -निचला भाग । २-डाइरेक्ट विज्यिन ब्यु फाइंडर । ३ त्रिलियेंट ब्यु फाइंडर ।

फील्ड केमरा

यह भी एक प्रकार का फोलिंडग केमरा है। इसे पेशेबाले फोटोप्राफर लोग ज्यवहार करते हैं। इसका आकार बहुत वहा होता है और यह बहुत भारी भी होता है इसलिए इसे सदा मजबूत स्टैण्ड पर रखकर फोटो लेते हैं। इसमें साधारणतः प्लंट ज्यवहार करते हैं। इससे ६३ इंच×८३ इंच से लेकर १३ इंच×१७ इंच के आकार तक का फोटो लिया जा सकता है। इसे प्रुप फोटोप्राफ (Group photograph)

अर्थात् मनुष्यों के दल के फोटो लेन में काम में लाते हैं। फोकस करने के लिये सर्व रा प्राउण्ड ग्लास व्यवहार किया जाता है। इसमें जैसा शटर चाहें लगाया जा सकता है। इसको डबल एक्सटेनसन केमरे की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है।






्फील्ड केमरा । १-सामना भाग । १-पिछळा माग । १-निचछा माग ।

रिफ्लेक्स केमरा


यह सबसे अच्छा और सबसे मूल्यवान् केमरा है। इसका निचछा भाग ठीक फोल्डिंग केमरे के ऐसा होता है क्योंकि इसका सामना और पिछछा भाग मांधी से जुटा हुआ रहता है और फोकसिंग के छिये फोकसिंग पिनियन (Focussing pinion) को घुमाना पड़ता है। यह केवळ एक स्कू रहता ह

जिसे घ्रमाने से छेन्स आगे या पीछे हटता है। इसमें फ्रीकल च्छेन शटर लगा हुआ रहता है। इसमें प्रभेद इतना ही रहता है कि छेंस और पिछक्षे माग के बीच एक आईना छगा हुआ -रइता है जो प्लेट से ४५ डिगरी झुना हुआ रहता है जिसका फड यह होता है कि लेंस से जो प्रकाश भीतर आता है वह पीछे को ओर न जाकर आईने से घूमकर ऊपर की ओर चला जाता है और इसके ऊपरी माग में एक प्राऊंड ग्लास लगा हुआ रहता है जिस पर प्रतिविम्ब वनता है। ग्राऊंड ग्लास के ऊरर एक इड (hood) रहता है जिसका काम यह है कि यह बाहरी प्रकाश को प्रकार ग्लास पर आने नहीं देता परन्तु जपर से देखने से प्राजंड ग्लास पर बना हुआ प्रतिविम्य दिखळाई पड्ता है। फोकस करने के लिये फो । सिंग पिनियन को घुगाया जाता है जब कि प्रतिविम्ब तीक्ष्ण और साफ हो जाता है। तत्र शटर को काम में लाने वाले बटन को -दवाया जाता है-इसको दवाने से दो काम होते हैं-पहला, यह कि :भाईना ऊपर की भोर उठ जाता है और इसलिये लेंस से आते हुए प्रकाश आईने पर नहीं पड़कर सीधे पीछे की ओर चला जाता है। और दूमरा, यह कि आईने के हटने के साय ही साय शटर भी खुल जाता है और नियत समय के वाद वन्द होजाता ्है। यह दोनों काम केवल एक ही वटन के दवाने से होते हैं। जो प्रतिविग्व पहले स्त्रीन पर वन रहा या वह अब प्लेट पर ्वनता है और ठीक उसी आकार और उसी प्रकार का प्रतिविम्ब बनता है और इसका प्रबन्ध ऐसा रहता है कि यदि प्राऊंड ग्छास पर फोकस रहे तो वह आप ही आप प्लेट पर भी फोकस हो जाता है, इसिंटिये सच्चे प्रतिविग्व को जो कि प्लेट पर वनेगां उसे एक्सपोचर देने से पहले तक देखा जा सकता है। यही इसका सबसे बड़ा गुण है।

चित्र तं० ३१




रिफ्नेक्स केमरा । १-फ्रोक्न हेन शटर रेगुलेटर। २-शटर रिलीज। ३-हुड ।



रिफ्लेक्स केमरा । १-फोक्ल हेन शटर रेगुलेटर । १-शटर स्रोपरेटर । १-हुड ।

दूसरे केमरे में प्रतिविग्व को एक्सपोजर देने से ठीक पहले तक नहीं देख सकते हैं। इसमें फोकल प्लेन शटर लगे रहने के कारण इससे स्नेपशॅट का काम बहुत आसानी से हो सकता है। प्रेस (press) के फोटो केने बाले इसे बहुत व्यवहार करते हैं।

चित्र नं० ३३




रिफ्लेक्स देमरे के भीतरी भाग । व-विषय । ल-लेंस । क्ष-आईना । ग-प्राकंड ग्लास स्कीन । प-छेट । इ-हुड । प्र-प्रतिविम्थ ।

इसका मूल्य वहुत ही अधिक होता है। यह बहुत बड़ा और मारी मी होता है। साधारणतः इसे स्टैंड पर रखकर फोटो नहीं छेते। इसे एक चमड़े की फीता की सहायता से गछ से छटका छिया जाता है और यह छाती पर आ जाता है जिससे फोक्रांसिंग के छिये हुड से आँख छगाकर देखने में बहुत आसानी होती है। इसमें प्छेट, फिल्म और रोळ फिल्म अवहार किये जा सकते हैं।

द्वीन लेंस रिफ्लेक्स केमरा


यह देखने में रिफ्डेक्स केमरे के ऐसा माछ्म होता है।
यह दो मागों में बँटा हुआ रहता है— ऊपर का माग और
नीचे का माग दोनों माग ऐसे बने रहते हैं कि प्रकाश एक से
दूसरे में नहीं जा सकता है। दोनों मागों में दो छंस छगे हुए
रहते हैं। निचले माग में च्लेट या फिल्म छगाया जा सकता
है और निचले छैंस से उसपर प्रतिबिम्ब बनता है जिससे

चित्र नं० ३४




ं द्वीन छेंस रिफ्लेक्स केमरा। १ - केमरालेंस । २ - ज्यु काईडर लेंस । ३ - हुड ।

चित्र नं० ३४



द्विन छेस रिफ्छन्स केमरा। १-एक्सपोखर छेंस। २-व्यु फाइंडर छेंस।


चित्र नं० ३६



ट्टिन ठेंस रिफ्टेक्स केमरा । १-एक्सपोजर ठेंस । २-व्यु फाइंडर ठेंस । ३-हुड ;

एक्सपोज किया जा सकता है। शटर भी नीच ही के छेंस में लगा हुआ रहता है। ऊपरी भाग में ठीक रिफ्लेक्स केमरे के ऐसा एक आईना छेंस के पीछे लगा रहता है और यह ४५ हिगरी पर छक्ता हुआ रहता है जिससे छेंस से जो प्रतिविम्व बनता है वह पंछे न बनकर आईने के ऊपर एक प्र.ऊंड ग्लास पर बनता है। इस प्रतिविम्व को एक हुड के भीतर से देखते हैं। इसल्थि इस केमरे में दो चित्र मं० ३०

हा इसालय इस कार म दा
प्रितिविग्व वगते हैं एक प्राऊंड
ग्लास पर और इसरा प्लेट या
फिल्म पर । और इसमें ऐसा
प्रवन्ध किया हुआ रहता है
कि दोनों प्रतिविग्व एक श्राकार
का और एकसा वगता है।
इसमें एक फोकसिंग पिनियन
लगा रहता है जिसे धुगाने
से दोनों लेंस एक साथ
श्राग या पीछे बढ़ते हैं
और दोनों प्रतिविग्व का
फोकसिंग एक साथ होता है,




द्विन लेंस रिफ्लेक्स केमेर के भीतरी भ ग । १-फिल्म । २-आइना । ३-प्राकड रलास ।

और एक के फोकस हो जाने से दूसरा भी आप ही आप फोकस हो जाता है। इसिल्ये इसमें प्राऊंड ग्लास से फोकिसिंग किया जा सकता है और प्रतिविम्ब को एक्सपोजर देने से पहले तथा एक्सपोजर देते समय भी देख सकते हैं। परन्तु एक बात में यह रिफ्लेक्स केमरे से मिन है। रिफ्लेक्स केमरे में ठीक उसी प्रतिविम्ब को देखा जा सकता है जिससे फोटो तैयार होगा परन्तु इसमें जिस प्रतिविम्ब को देखा जाता है उससे फोटो तैयार नहीं होता है बल्कि ठीक उसी प्रकार के एक दूसरे प्रतिविम्ब से ही फोटो उतरता है। इसका शटर लेंस ही के पास रहता है अर्थात् पीछ नहीं रहता है। इसका दाम बहुत कम भी नहीं और बहुत अधिक भी नहीं होता है और इसे बहुत लोग व्यवहार करते हैं।


मिनियेचर कमरा

इसका कोई विशेष आकार नहीं होता। िन्न-मिन्न कम्पनियाँ मिन्न-मिन्न आकार के केमरे बनाती हैं। इसका मूल्य पाँच रुपये से लेकर हजार रुपये तक हो सकता है। इस केमरे में विशेषता यह है कि इसमें बहुत ही छोटा फोटो बनता है जैसे कि डाक टिकट के आकार का फोटो। फोटो का आकार के इंच× है इंच से लेकर रुइंच×१ है इंच तक हो सकता है। कोई कोई केमरा सिनेमा फिल्म पर फोटो लेता है जिसकी चौड़ाई ३५ मिलिमटर होती है या १६ मिलि-मिटर होती है। इसमें प्लेट न्यवहार नहीं होता। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। इसमें एक लाम यह होता है कि फोटो बनाने में खर्च बहुत ही कमं पड़ता है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसे सफर करनेवाले तथा पर्य्यटक छोग



मिनियचर केमरा।

चित्र न० ३६



निनियचर केमरा।

रखते हैं। बहुत छोटे आकार का फोटो मिलने से कोई अझिवधा नहीं होती क्योंकि इस छोटे नेगेटिव से बहुत बड़ा पॅजिटिव बनाया जा सकता है। छोटे नेगेटिव से बहुत बड़ा फोटो बनाने को एनटार्जमेंट (Enlargement) कहत हैं।

केमरे का चुनाव

भिन्न भिन्न श्रेणियों के केमरों के गुण और अवगुण वितलाये जा चुके हैं। अधिकतर फोटोग्राफर एमेचर होते हैं (Amateur)। एमेचर उसे कहते हैं कि जो पेशा के लिये फोटोग्राफी नहीं करता बल्कि अपने शौक से करता है। उनके छिये फोल्डिंग केमरा ही सबसे अच्छा होगा। उन्हें एक स्टैंड मी रखना चाहिये। नेगेटिव के छिये सबसे अच्छा आकार होगा रहें इंच×४ हैं इंच। इस से छोटा आकार नौसिखों के छिये अच्छा नहीं होगा और इससे बड़े आकार के छिये खर्च बहुत अधिक करना होगा। ऐसा केमरा खरीदने से अच्छा होगा जिसमें प्छेट और रोज-फिल्म दोनों ज्यवहार किया जा सके जिससे वे फोक्रोसँग के छिये प्रांजंड ग्छास स्कीन व्यवहार कर सकें और रोज-फिल्म व्यवहार करते समय फोक्रोसँग के छिये फोक्रोसँग स्केछ भी व्यवहार कर सकें। फोटोप्राफी सीखना इसी प्रकार के केमरे से शुरु करना चाहिये।

फोटोप्राफी नया सीखने व.हों के लिये वक्स केमरा बहुत अच्छा हो सकता है और इससे सइज में बहुत ही अच्छा फोटो खिंचा जा सकता है; सच है, परन्तु इससे फोटोप्राफी का कुछ मी नहीं सीखा जा सकता—क्योंकि वक्स केमरे में सब नियन रहता है और इसलिये सब प्रकार का फोटो नहीं खिंचा जा सकता।

फोल्डिंग केमरे से फोटो खींचना आजाने पर रिफ्डेक्स या ट्वीन—छेंस रिफ्डेक्स केमरा न्यवहार किया जा सकता है परन्तु पहळ विना फोल्डिंग केमरे को न्यवहार कर रिफ्डेक्स केमरे को न्यवहार करना ठीक नहीं।

पहले पहल मिनियेचर केमरा से भी काम नहीं लेना

चाहिये। आजकल वाज़ार में नानाप्रकार के सस्ते केमरे के विद्वापन निकलते हैं; इनका मूल्य दो या तीन रुपये से अधिक नहीं होता परन्तु लोगों को यह सावधान कर दिया जाता है कि इन केमरें से फोटोप्राफो एकदम नहीं सीखा जा सकता है क्यों कि ये केमरे नहीं होते ये केवल खिलीने होते हैं जिनसे बहुत मुश्क्लि से रही फोटो खिचा जा सकता है।



तीसरा अध्याय

लेंस


लेंस क्या है

केमरे का सबसे आवश्यक माग है छंस (Lens) या ताछ। यह पहले कहा जा चुका है कि यह एक गोलकार कांच का दुकड़ा होता है जिसका मध्यमाग मोटा और किनारा पतला होता है। इसको सामने से देखने से और किनारे से देखने से कैसा मालूम होता है यह चित्र नं० १ और ५ में दिखलाया गया है। यह वहीं कांच है जो चश्मे में लगाया जाता है।

हेंस से क्या काम होता है

छंस प्रकाश की किरणों को एकाप्र करने का गुण रखता है अर्थात् यह किरणों को एक बिन्दु पर छ आ सकता है। जब प्रकाश की किरणें छेंस की एक ओर पड़ती हैं तो वे छेंस से पार होकर दूसरी ओर एक बिन्दु पर आकर मिछती हैं। इसी को एकाप्र होना या कनसेनट्रेशन (Concentration) कहते हैं। यह चित्र में दिखळाया गया है। मान छिया जाय कि स प एक


चित्र नं० ४०



स प-विषय । ल-लॅंड । स प-प्रतिविम्ब ।

वेड़ है और छ एक छेंस है । पेड़ के स से जो किरणें आती हैं वे छेंस से पार होकर एक ही बिन्दु सं पर आकर मिछती हैं और जो किरणें प से आती हैं वे छेंस से पार होकर उसकी दूसरी और पं पर मिछती हैं। इसी प्रकार पेड़ के प्रत्येक माग से किरणें आकर छेंस की दूसरी और एक २ विन्दु पर मिछती जाती हैं और इस प्रकार स प का प्रतिविक्त सं पं पर बनता है। इसछिये छेंस का काम यह है कि जो किरणें विषय के एक विन्दु से आती हैं उन्हें घुमाकर फिर एक विन्दु पर इकट्ठा कर देना है। छेंस का यही गुण रहने के कारण ही प्रतिविक्त वनता है।

. एक दूसरी बात को खूब अच्छी तरह टक्प करना चाहिये। यह दूसरे चित्र में दिखलाया गया है। प्रतिबिम्ब केत्रल सं पं पर ही नहीं रहता बल्कि यह सं पं के पास और दूर पर भी रहता है जैसे प्रतिबिम्ब स् प् या स् प् प् पर भी रहता है। इसिल्ये यदि हम एक स्क्रीन को सं पं, स् प्, या स् प् प् पर स्वें तो तीनों जगह प्रतिबिम्ब बनेगा परन्तु लन तीनों प्रतिबिम्बों में बहुन प्रभेद रहेगा। सं पं पर जो प्रतिबिम्ब बनेगा वह फोकस में रहेगा परन्तु और दोनों स्थानों में वह फोकस में नहीं रहेगा। और एक बात भी लसी चित्र से माल्य होती है कि प्रतिबिम्ब लेंस से जितना ही निकट रहेगा वह लतना ही छोटा होगा। इसिल्ये जहां प्रकाश की किरणें एकाप्र हो जाती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं वहीं प्रतिबिम्ब फोकस में होता है।




स प-विषय । स-रूस । स' प'-फोक्स किया हुआ प्रतिविम्म । स , प, सर पर-विना फोक्स किया हुआ प्रतिविम्म ।

हेंस का फोकल लेंगथ्

यदि त्रिपय छेंस के बहुत ही पास रहता है तो उसका प्रतितिन्त्र बहुत दूर रहता है। अब से जब कभी प्रतितिन्त्र कहा जायगा तो इससे वही प्रतितिन्त्र समझा जायगा जो कि फोकस में हो। अब यदि विपय को छेंस से कुछ दूर हटा छिया जाय तो प्रतितिन्त्र और कुछ नजदीक चछा आवेगा; विपय को ज्यों छस से दूर छे जाया जायगा उसका प्रतितिन्त्र त्यों त्यों छस के निकट आता जायगा । जब विपय को बहुत बहुत दूर छे जाया जायगा । जब विपय को बहुत बहुत दूर छे जाया जायगा । छस से प्रतिविन्त्र की इस दूरी को जब कि विपय बहुन बहुत दूर में रहता है फोकछ छेंगथ् (Focal length) या फोकस (Focus) या किरणकेन्द्रान्तर कहते हैं।

यह मालूप है कि सूर्य की द्री बहुत अधिक है इसिलये यदि सूर्य्य को विषय बनाया जाय और सूर्य्य की किरणों को छंस पर गिरने दिया जाय तो ये किरणें छेंस को पार कर दूसरी ओर एक बिन्दु पर इकट्ठा हो जायेंगी। अब यदि दूसरी ओर एक स्कीन को छेंस से निकट या दूर में रखा जाय तो उसके छिये एक स्थान ऐसा होगा जहाँ सूर्य्य का प्रतिविन्न फोकस में आ जायगा। यहाँ प्रतिविन्त्र बहुत तीक्ष्ण होगा और आकार

चित्र नं० ४२



स-सूर्य। र-सूर्यकी किएगें। छ-छेंस। क-कागच। फ-फोकल छेंगय्याफोकस।

में सबसे छोटा होगा क्योंकि स्क्रीन को योदा सा इधर या उधर हटा देने से उसका आकार बड़ा हो जायगा । सूर्ध्य का प्रति-बिम्ब यदि ठीक फोकस में हो तो इस प्रतिबिम्ब से छेंस की दूरी को फोकछ छैंगथ् कहा जायगा क्योंकि इसी तरह फोकछ छेंगथ् की परिमाषा बनाई गई है।

लेंस से विषय की दूरी और प्रतिबिम्ब की दूरी में सम्बन्ध

हिसाब के कई साधारण नियमों से छेंस से विषय की दूरी (व), छेंस से प्रतिविम्ब की दूरी (म), और फोक्क छेंगथ् (फ), निकाले जा सकते हैं | तीन प्रधान नियम हैं जो नीचे दिये जाते हैं:——

(१) यदि फ और व माछ्म हो तो निम्नलिखित सङ्कत

से म निकाला जा सकता है:---

म<u>=</u> व—फ

नियम:-व और फ को गुणा कर उसे व और फ के अन्तर से भाग करने से भ मिछता है, जैसे यदि विषय की दूरी (व) ७ ईच हो और फोकल लेंगथ (फ) ५ ईच हो तो प्रतिविम्ब से लेंस की दूरी (भ)= ७×५ ३५ १ ईच होगी।

(२) यदि फ और म माल्म हो तो व को हिसाव कर निकालने के लिये निम्नलिखित सङ्केत का व्यवहार किया जाता है:→

> म×फ ——====

नियम:—म और फ को गुणा कर उसे म और फ के अन्तर से भाग करने से व मिलता है जैसे यदि म ३० इंच हो और फ ५

इंच हो तो व= ३०४५ = १५० = ६ इंच होगा।

(३) यदि व और म माळ्म हो तो निम्निलिखित संकेत की सहायता से फ निकाल सकते हैं:—

फ=व×म व+म

नियम:--व और म के गुणफल को व और म के योगफल

से भाग करने से फ मिलता है, जैसे यदि व १७ इंच हो और भ

मेगनिफिकेशन

प्रतिविन्व का आकार विषय के वरावर नहीं होता, कभी छोटा और कभी वड़ा होता है। यदि प्रतिविन्व विषय से दो गुणा हो तो यह कहा जाता है कि मेगनिफिकेशन (Magnification) २ है, यदि तीन गुणा हो तो मेगनिफिकेशन तीन है, इत्यादि। अब, यदि प्रतिविन्व विषय से आधा हो तो कहा जाता है कि मेगनिफिकेशन ने है, यदि एक तिहाई हो तो न है, इत्यादि। इसिछिये यदि विषय की ऊँचाई जैसे एक मनुष्य की छम्बाई ५ फोट हो और उसका प्रतिविन्व न फट हो तो मेगनिफिकेशन हुआ हुँ न । निन्निछिखित सङ्कितों से मेगनिफिकेशन हिसाब कर निकाला जा सकता है:—

इसल्ये व और म अर्थात् लेंस से विषय की दूरी और प्रतिविध्य की दूरी माल्म रहने से बहुत सहज में मेगनि फिकेशन निकाला जा सकता है क्योंकि मेगनि फिकेशन में । इसल्ये यह साफ ज़ाहिर होता है कि मेगनि फिकेशन व और म पर निर्मर करता है, म जिताना ही बड़ा होगा और व जितना ही छोटा होगा मेगनि फिकेशन उतना ही बड़ा होगा।

अब एक टेबर दिया जाता है। एक ५ इंच फोकर रेंग्यू का ठेंस छिया गया है। विश्य को ठेंस से मिन्न मिन्न द्वी पर रख कर प्रतिविम्ब की दूरी निकाली गई है, और पहले के दिये हुए संकेन से मेगनिफिकेशन हिसाब कर निकाल छिया गया है। विगय की दूरी को एक इंच से ठेकर १०००५ इंच तक बढ़ाया गया है और यह दिखलाया गया है कि विगय की मिन्न मिन्न दूरी के लिये प्रतिविम्ब की दूरी और मैगनिफिकेशन केसे बदलता है। पहले कॉलम में व अर्थात् ठेंस से विगय की दूरी, दूसरे कॉलम में म अर्थात् ठेंस से प्रतिविम्ब की दूरी और तीसरे कॉलम में मेगनिफिकेशन में छिया गया है।

देवक नं० १

म

٩

१<u>१</u>

<u>¥</u>

9

97

<u>५</u> १२

3

<u>بر</u> 98

ंब (इंचमे)	भ (इचर्मे)	म	व (इंचमें)	भ)(इचमें)
•			७३	92
9	प्रतिविम्ब		5	93
ર	नहीं		ê	999
	वनता हे		90	90
Y			99	33
¥.	8	8	93	<u>د.</u> ه
A 200	१०००५	२०००	93	د و
х <u>го</u>	900%	२००	98	<u>و</u> ي
प्र 2 0	X.X	900	94	<u>५</u>
ж <u>е</u>	90%	२०	98	ع ا
४ <u>३</u>	K.K.	90	90	प्र <mark>द</mark>
A'R 3	3 K 3	€3	9=	£ 53
Ę	ξo	Y.	98	£ 9 8
62	२१३	₹3	२०	€ <u>3</u>
v	, १७ <u>३</u>	२ <u>१</u>	२१	٤ <u>٩</u>

व (इंचमें)	भ (इंचमें)	<u>म</u>
२२	₹ . ८	ر ار
२३	€ <u>36</u>	70
२४	€ <u>=</u>	2 3
ર્ય	₹ <mark>8</mark> '	8
२६	£ 13	<u>'५</u> २१
२७	€ 3	<u>م ا</u> ي
२्द	€ √3	ع ام
२६	£ 3	ي الم
३०	Ę	ۍ ای
24	A 4	9.
904	7 <u>8</u>	9 0
なっち	४ <u>१</u>	300
9004	₹ 80	200
90004	२ ४००	3000
8	* !	वहुत कम

र्लेंस का फोकल लेंगथ् ५ इंच है । 'ळ' के माने एक बहुत बड़ी संख्या है। म ळ का अर्थ यह है कि प्रतिविग्न बहुत ही दूर में है और उसी प्रकार व ळ का अर्थ यह है कि विषय बहुत ही दूर में है। म ळ का अर्थ यह है कि प्रतिविग्न का आकार बहुत ही वहा है।


टेवल के अध्ययन करने से निम्नलिखित वार्ते मालूम होती हैं:---

- (१) जब ब=० अर्थात् विषय हेंस से सटा रहता है तो प्रतिविग्व नहीं बनता है।
- (२) जब न, फ से कम रहता अर्थात् जब विषय फोकल लेंगय् से कम दूरी पर स्थित रहता है तो प्रतिविम्ब नहीं बनता है।
- (३.) जब व=५ अर्थात् जब विषय फोकल लेंगध् की दूरी पर रहता है तो प्रतिविम्ब बहुत बहुत दूर पर स्थित रहता है और उसका भाकार बहुत ही बड़ा रहता है।
- (४) जब विषय की दूरी व को फोकल लेंगध् से क्रमशः बढ़ाया जाता है तो प्रतिविम्ब नज़दीक आता जाता है और मेगनिफिकेशन कम होता जाता है।

- (५) जब ब=१० इंच अर्थात् विषय की दूरी फोकल खेंगथ् से दुगुना रहता है तो म=१० इंच अर्थात् प्रतिविम्ब की भी वही दूरी रहती है और मेगनिफिकेशन १ रहता है जिसका अर्थ यह है कि प्रतिविम्ब का आकार विषय के आकार के समान होता है।
- (६) अब यदि विषय को १० इंच से भी अधिक दूर पर क्रमशः छे जाया जाता है तो प्रतिविम्ब और भी निकट आने छगता है और मेगानिफिकेशन और भी कम होता जाता है।
- (७) जब विषय बहुत ही दूर चळा जाता है तो प्रति-विम्व फोकळ छेंगथ की दूरी पर आ पहुँचता है; विषय को कितना ही दूर क्यों न छे जाया जाय प्रतिविम्व की दूरी फोकळ छेंगथ् से कम नहीं होती।
- (८) जब बिपय फोकल लेंगथ् के दुगुने से भी अधिक दूर पर रहता है तो प्रतिबिम्ब का आकार बिषय से छोटा होता है और दुगुने से कम होने से बड़ा होता है।

इन सब बातों को खूब अच्छी तरह याद रखना चाहिये क्योंकि केमरे को व्यवहार करते समय इनकी आवस्य-कता होगी।

फील्ड ऑफ़ ब्यु तथा एंगल् ऑफ़ ब्यु।



ब-विषय । ल-लेंस । प्र-प्रतिविम्ब । प-हेट । क' क'≕छोटा हेट । ख' ख'-बदा हेट ।


जगर के चित्र में छ एक छेंत है और विषय एक पेड़ पप है। अब मान छिया जाय कि क' क' के आकार का एक प्छेट व्यवहार किया जा रहा है। तब पूरे पेड़ का चित्र प्छेट पर नहीं उतरेगा, केवछ पेड़ के क क माग का चित्र प्छेट पर आयगा, उसके जगर या नीचे का चित्र नहीं आयगा। फिर, यदि एक बड़े आकार का प्छेट छिया जाय, जिसका आकार खंखं हो तो केवल पेड़ के खख भाग का चित्र आयगा, पूरे पेड़ का चित्र नहीं आ सकता है।

इस लिये एक नियत फोकल लेंगथ्, और एक नियत आकार के प्लेट के लिये कलक कोण भी नियत है। इस कोण को एंगल् ऑफ़ न्यु (Angle of view) कहते हैं, इस लिय पहले प्लेट के लिये एंगल ऑफ़ न्यु कलक है और दूसरे प्लेट के लिये खल्ख है, इत्यादि। इसका तात्पर्थ्य यही है कि इस कोण के बाहर स्थित किसी भी वस्तु का फोटो नहीं लिया जा सकता है।

एंगळ् ऑफ़ न्यु का माप निम्निळखित वार्तो पर निर्भर करता है:—

(१) विषय की स्थिति या द्री— छेंस और प्लेट नियत रहने पर प्लेट का आकार जितना ही वड़ा होगा एंगल् ऑफ़ ज्यु उतना ही वड़ा होगा। यह वात नीचे के चित्र से साफ़ माछुम होती है।


चित्र सं० ४४



व-विषय । प-हेट । ९-सब से छोटा हेट । २-मझोला हेट । ३-सबसे बदा हेट ।

(२) त्रिपय की स्थिति या द्री—प्लेट का आकार नियत रहने पर, लेंस का फोकल लेंगध् जितना ही वड़ा होगा एंगल् ऑफ न्यु उतना ही छोटा होगा। यह भी नीचे के चित्र से साफ माल्यम होता है।

चित्र मं ० ४४




व-विषय । प-हेट । छ_न -सबसे वह फोकस का लेंस । छ_न -मझौकं फोकस का छेंम । ज_न -सबसे छोटे फोकन का लेंस ।

(३) एंगल ऑफ़ च्यु— विषय की दूरी पर बहुत कम निर्भर करता है क्योंकि विषय निकट रहे या दूर रहे उसके प्रतिविम्ब की दूरी में अधिक अन्तर नहीं होता अर्थात् प्रतिविम्ब प्रायः एक ही जगह रहता है। हाँ, विषय को दूर छे जाने से प्रतिविम्ब को निकट छाना होगा और इसिछिये एंगळ् ऑफ़ च्यु कुछ वढ़ जायगा परन्तु बहुत कम बढ़ेगा।

एंगल् ऑफ़ न्यु के भीतर जितनी चीचें रहती हैं, चाहे वे नजदीक रहें या दूर में रहें, उन सब चीजों को मिलाकर फील्ड ऑफ़ न्यु कहते हैं (Fueld of view) ! नीचे के चित्र में फील्ड ऑफ व्यु दिखळाया गया है। यह एक कोन (Gone) के शाकार का होता है जो केंस के

चिम्र नं ० ४६



फील्ड ऑफ ब्यु । छ-लेंस । प-हेर ।

केन्द्र से शुरू होता है और जहाँ तक जा सके दूर चला जाता है ! चित्र में इसे रोड कर दिखलाया गया है । इंसका तायर्थ यही है कि इस फील्ड में अर्थात् इस कोन में यदि कोई वस्तु स्थित रहे तो उसका फोटो बराबर च्छेट पर आयगा परन्तु उसकें बाहर की कोई वस्तु फोटो पर नहीं आ सकती है, जैसे क, ख, गया व का फोटो च्छेट पर आयगा परन्तु च, छ या ज का फोटो नहीं आयगा।


फोटोग्राफी पहले पहल सीखने वालों को एंगल् ऑफ न्यु और फील्ड ऑफ न्यु को अन्त्री तरह समझ हेना चाहिये।

लेंसों के विभाग

र्छेसों को निम्निछिखित भागों में बाँटे जा सकते हैं:---

(१) सिम्पल लेंस (Sumple lens) या साधारण लेंस-पह एक ही लेंस से बना द्वआ होता है जिसका मध्यभाग मोटा होता है और किनारा पतला होता है। यह नीचे के चित्र


चित्र नं० ४७



विम्पल छेंच । ल-लेंस । ३-डायाफाम ।

में दिखलाया गया है । इस प्रकार के लेंस केमरे में व्यह्वार नहीं किये जाते क्योंकि इसमें बहुत से दोष रहते हैं जिनमें निम्न लिखित प्रधान दोष हैं:—


(क) स्फेरिकल एवरेशन (Spherical abberation) या गोलपिरण-यदि विषय क के ऐसा हो तो उसे सिम्पल लेंस सें देखने से ख के ऐसा माछ्य होगा जो विषय से एकर्म मिन



स्फेरिकल एवरेशन । क-विषय का स्वामाविक आकार । ख-स्फेरिकल एवरेशन का दोव हो जाने से प्रतिविम्म का आकार ।

होगा। इसी दोष को स्फेरिकल एवरेशन कहते हैं।

(ख) क्रोमॉटिक एवरेशन (Ghromatic abbetation) या वर्णापेरण-यदि विषय कई रंगों से बना हुआ हो विषय से उन्हीं रंगों की किरणें निकलती हैं और यह देखा जाता है कि नीले रंग की किरणें जहाँ फोकस में आती हैं, पीले रंग की किरणें उससे दूर में फोकस में आती हैं, जैसे यदि एक मनुष्य



क्रोवेंटिक एवरेशन । व-विषय । स-र्जेस । १-नीजा । २-हरा । ३-वं छा ।


विषय हो, उसका नीला पेंट, हरा कोट और पीली टोपी हो तो पूरा विषय का फोकस एक जगह नहीं होगा, नीले पेंट का फोकस (१) पर होगा, हरा कोट का फोकस (२) पर होगा और पीली टोपी का फोकस (१) पर होगा इसलिये फोटोप्राफी के लिये एक प्लेट व्यवहार करें तो उसे (१) पर रखने से उस मजुष्य का केवल पेंट फोकस में होगा टोपी और कोट फोकस में नहीं होंगे, उसी प्रकार -यदि प्लेट को (२) पर रखें तो उसका केवल कोट फोकस में आ जायगा उसकी टोपी और पिंट फोकस में नहीं होंगे। उसी प्रकार प्लेट को (३) पर रखने से केवल उसकी टोपी ही फोकस में आ जायगी और सब माग नहीं होंगे। इसलिये यह देखा जाता है कि विषय रगदार होने से उसके सब माग एक साथ फोकस नहीं किये जा सकते और इसलिये प्रतिविग्व साफ नहीं होता।

इस दोष का कारण यही है कि मिल भिन्न रंग की किरणों के लिये फोक्क लेंगथ् मी मिल मिल होते हैं, एक नहीं होता है। इस दोष को क्रोमॉटिक एवरेशन कहते हैं।

(ग) एसटिंगमेटिजम् (Astigmatism)—सिम्पछ रूस को व्यवहार करने से और एक दोष होता है; जो प्रतिबिम्ब तैयार होता है उसका केवछ मध्यभाग फोकस में रहता है और किनारा फोकस में नहीं रहता है, या किनारा फोकस में रहता है और मध्यभाग फोकस में नहीं रहता है अर्थात् प्रतिबिम्ब के समी मार्गो को एक साथ फोकस नहीं किया जा सकता है। इस दोष को एसटिगमेटिजम् कहते हैं।


सिम्पल केंस में इन दोशों के रहने के कारण वे कमी केमरे में व्यवहार नहीं किये जाते बल्कि दो तीन या चार केंसों को मिळाकर ऐसा सम्मिलन किया जाता है कि वे दोष दूर हो जाते हैं।

(२) सिंगल लेंस (Single lens) या मेनिसकस लेंस (Merviscus lens) या लेंड स्केप लेंस (Landscape lens)—इसे दो लेंसों को मिलाकर बनाया जाता है, क और ख। क के दोष को ख हटाता है। ख, क के स्फेरिकल एबरेशर को आयः हटा देता है परन्तु क्रोमॉटिक एबरेशन को नहीं हटा सकता है। इसका मूल्य बहुत कम होता है और यह चहरों तथा प्राकृतिक दश्यों के फोटो लेने के काम में आता है। यह साधारणतः फिक्सड् फोकस केमरों में ज्यवहार होता है और फोक्सिंग केमरों के योग्य नहीं है।



सिंगल लेंस । क-पहला लेंस । ख-दूसरा लेंस । ड-डायाफाम् ।


- (३) एकोमेटिक लेंस (Achromatic lens) यह लेंस कई लेंसों के संयोग से बनता है और ये कई लेंस समी एक ही प्रकार के कांच से नहीं बने हुए होते बलिक मिन्न मिन्न प्रकार के कांच से बने हुए होते हैं। मिन्न मिन्न प्रकार के लेंसों को संयोग कर ऐसा लेंस बनाने का तात्पर्थ्य यह है कि इससे कोमेंटिक एवरेशन एकदम दूर हो जाता है। इसका मूल्य अधिक होता है और अच्छे केमरों में यही लेंस लगा हुआ रहता है।
- (४) डवल लेंस (Dauble lens) या रेपिड रेकटिलिनियर लेंस: —ये लेंस सिंगल लेंस से भी अच्छे और अधिक मूल्यवान होते हैं। यह सिंगल लेंस के समान दो संयोगें से बना हुआ होता है और इन दोनों संयोगों के बीच डायाफाम रहता है। सिंगल लेंस स्फेरिकल एवरेशन को पूरा दूर नहीं



चित्र संc ५१

टबल लेंस । क-पहला संयोग । ख-दूसरा संयोग ड-डायाफाम । कर सकता परन्तु डबल लेंस कर सकता है । इससे और एक लाभ यह है कि एकं संयोग को खोलकर निकाल लिया जा सकता है और सिंगल लेंस के समान न्यवहार किया जा सकता है—इससे यह लाभ होता है कि छैंस का फोकल छेंगथ् बदल जाता है और इस अवस्था में कई विशेष काम के लिये व्यवहार कर सकते हैं।

(५) एनेस्टिंगमांट लेंस (Anastigmat lens)
यह लेंस सबसे अच्छा होता है और इसका मूल्य भी बहुत
अधिक होता है। यह लेंस तीन तीन के संयोग से छः लेंसों से
बना हुआ होता है। यह स्फेरिकल एवरेशन को दूर करने
के साथ साथ एसटिंगमेटिजम् नामक दोष को भी दूर कर देता है
इसिल्थे प्रतिबिन्न दोषरहित बनता है। इसमें भी एक संयोग



एनेस्टिगमैट छेंस ।

को निकाल दिया जा सकता है और दूसरे संयोग को सिंगल न्यवहार किया जा सकता है। इस प्रकार इसे कई अवस्थाओं में न्यवहार कर सकते हैं; जैसे, यदि केमरा डवल एक्सटेनशन न हो तो इसे डवल एक्सटेनशन केमरे के ऐसा न्यवहार कर सकते हैं क्योंकि एक संयोग को निकाल देने से फोकल लेंगश् दुगुना हो जाता है। यह लेंस कोमॉटिक एवरेशन को भी वहुत कुछ दूर कर देता है और यह सब अच्छे केमरों में लगा रहता है।


- (६) बाइड एंगल् लेंस (Wide angle lens)
 यह लेंस ऐसा होता है कि इसमें एंग्ल् ऑफ न्यु बहुत बहा
 होता है और इसलिये इसका फोकल लेंगथ् बहुत छोटा होता
 है। यह साधारणतः फोकिसिंग स्क्रीन लगा हुआ स्टेंड केमरों में
 न्यवहार होता है। इसे घर, मकान, इमारत इत्यादि विपयों के
 फोटो लेंने में तथा मकानों के मीतरी दर्शों के फोटो लेंने में प्रयोग
 किया जाता है। जब फोटोप्राफर को ऐसी जगह में केमरे को
 रखना पड़ता है कि वह जगह विपय से बहुत निकट है जैसे
 एक तंग गली में एक मकान का फोटो लिया जाय तो साधारण
 लेंस के प्रयोग करने से मकान का पूरा भाग प्लेट या फिल्म
 पर नहीं आयगा केवल उसका एक भाग आयगा क्योंकि केमरा
 विषय के बहुत निकट है। अब यदि बाइड एंगल् लेंस का
 प्रयोग किया जाय तो उसी जगह केमरे को रखकर पूरे मकान का
 प्रोटो लिया जा सकता है।
- (७) पोट्रेट लेंस (Portrait lens)—आजकल पोट्रेट लेंस का काम बहुत कम होता है क्योंकि एनेस्टिंगमेटिक लेंस के रहने से वह पोट्रेट लेंस का मी काम कर सकता है। यह लेंस मनुष्यों के चहरों का फोटो लेंने के काम में आता है क्योंकि साधारण लेंस बहुत निकट की वस्तुओं को फोकस नहीं कर सकता इसलिय इस लेंस को केमरे के लेंस से कुछ दूर पर रखकर फोटो लिया जाता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है यहाँ तक कि एक फूट तक व्यास होता है। फोटो लेंते समय इसे विषय के बहुत निकट रखा जाता है।

- () पोट्रेट एटेचमेंट (Portrait Attatchment)
 यह एक प्रकार का सिष्डिमेंटरी छेंस (पीछे बताया जायगा)
 होता है और कम मूल्य होने के कारण इसका प्रयोग बहुत
 होता है । यह केमरे के प्रधान लेंस के आकार का एक छेंस
 होता है । यह केमरे के प्रधान लेंस के आकार का एक छेंस
 होता है जिसे केमरे के छेंस के सामने छगाया जा सकता है
 और इस तरह छगाने से केमरे के छेंस का फोकल छेंगथ् कम
 हो जाता है। फोकल छेंगथ् के कम हो जाने के कारण पहली
 बस्तु को फोकस में छाने के छिये केमरे को उसके और निकट
 छे जाना पड़ता है और इस छिये प्रतिबिग्ब का आकार पहल
 की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। इसे निकट की बस्तुओं का
 फोटो छेने के छिये व्यवहार किया जाता है जैसे मनुष्य का
 चेहरा, फूल, इस्यादि। इसे उस अवस्था में भी प्रयोग करते
 हैं जब कि केमरे में डबल एक्सटेनशन का प्रवन्ध न हो और
 निकट की वस्तुओं का फोटो छेना हो।
- (९) मेगनिफायार (Magnifier)—फिन्सड् फोकस केमरों में जैसे बक्स केमरों में बहुत निकट की वस्तुएँ फोकस में नहीं आती है जैसे १२ फीट से कम दूरियत वस्तुओं का फोकस नहीं होता है परन्तु १२ फीट से अधिक दूरियत वस्तुओं का फोकस हो जाता है । इसिंख्ये यदि १२ फीट से कम दूरी में स्थित वस्तुओं का फोटो छेना चाहें तो एक छेंस जिसे मेगनिफायर कहते हैं उसे केमरे के छेंस के सामने छगा दिया जाता है जिससे प्छेट या फिल्म से छेंस की दूरी को विना

बदछे हुए निकट की बस्तुएँ फोकस में आ जाती हैं। फिक्सड् फोकस केमरों के साथ कई ऐसे मेगनिफायर दिये जाते हैं जिन्हें छगाकर मिन्न पिन्न दूरी पर स्थित निकट की वस्तुओं को फोकस किया जा सकता है।

(१०) सिप्लमेंटरी लंस (Supplementary lens)
यह सिंगल लंस होता है जिसे केमरे के लेंस के साथ लगाने
से उसका फोकल लंगथ् घट जाता है या बढ़ जाता है । पोट्रेट
एटेचमेंट, और मेगनिफायर विशेष प्रकार के सिष्लमेंटरी लंस
हैं। सिन्लमेंटरी लेंस दो प्रकार का होता है—एक को पंजिटिव
(Posttive) कहते हैं जिसे लगान से केमरे के लेंस का
फोकल लंगथ् घट जाता है, और दूसरे को नेगेटिव (Negative
कहते हैं जिसे लगाने से केमरे के लेंस का फोकल लंगथ् बढ़
जाता है।

विन्न नं० ४३



सिप्तमेंटरी लॅस या पोट्टेट एटेचमेंट ।

कमी कमी चरने के छंस को भी इस प्रकार व्यवहर किया जाता है। हिसाब कर निकाल जाता है कि किस फोकल छंगध् के छंस के लगाने से केमरे के छंस का फोकल छंगध् कितना बढ़ेंगा या घटेगा। हिसाब करने की विधि पीछे दी जायगी।

(११) सोफ्ट फोकस लेंस (Soft focus lens)— बहुत से छोग बहुत तीक्ष्ण फोकस पसन्द नहीं करते; फोकस होने में कुछ कभी रहने पर चित्र कुछ सुन्दर माछ्म होता है। इसिंख्ये एक बहुत बढ़ें फोकस बाळे छेंस को केमरे के छेंस के साथ छगा दिया जाता है जिससे केमरे के छेंस का फोकळ छेंगय् बहुत योड़ा घट या बढ़ जाता है जिससे पहळे से फोकस किया हुआ प्रतिबिम्ब का फोकस कुछ कम हो जाता है। पंजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार के छेसों का प्रयोग होता है।

(१२) टेलिफोटो लेंस (Telephoto lens)—जब दूर की वस्तु का फोटो लिया जाता है तो प्रतिबिम्ब का भाकार बहुत छोटा होता है; यदि दूर की वस्तु का फोटो लिया जाय और उसका भाकार भी बड़ा करने की इच्छा हो तो एक विशेष प्रकार के लेंस को जिसे टेलिफोटो लेंस कहते हैं उसे केमरे के लेंस के सामने लगा दिया जाता है जिसका यह प्रभाव होता है कि मेगनिक्षिकेशन बहुत बढ़ जाता है और इसल्ये विषय बहुत दूर पर रहने पर भी प्रतिबिम्ब का आकार बहुत बड़ा होता है। इस बात का घ्यान रखना चाहिये कि दो या तीन छेंसों के योग से जो संयोग (Gombination) या कॅमबिनेशन बनता है उसे भी छेंस ही कहते हैं। इस छिये छेंस से एक छेंस या दो तीन छेसों का संयोग समझा जाता है।



चौथा अध्याय

डायाफ्राम

डायाफ्राम क्या है

छेंस के प्रयोग करते समय विषय से आते हुए प्रकाश का जितना भाग छेंस पर पड़ता है वह सब भीतर चला जाता है और उसी से प्रतिविग्व वनता है। कभी कभी कम भीतर जाने देने की आवश्यकता होती है और इसलिये छेंस के पास एक छेद रहता है जिसे छोटा या वड़ा बनाया जा सकता है और इसिंख्ये कम या अधिक प्रकाश इसके मीतर जाने दिया जाता है। छैंस के सिंगल संयोग में यह छेट छेस के सामने रहता है और डवल संयोग में दोनों संयोगों के बीच में रहता है। इस छेद का आकार गोल होता है जिसका केन्द्र लेंस के मध्यभाग में रहता है इसलिये उस छेद को छोटा करने से प्रकाश केवछ र्टेंस के मध्यभाग से जाता है, किनारे से नहीं जा सकता | इसी छेद को डायामाम (Diaphragm) स्टॉप (Stop) या एपरचर (Aperture) कहा जाता है । डायाफाम के ज्यास (Diameter) को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। डायाफाम से निम्नलिखित काम होते हैं:---

(१) केमरे के भीतर जाते हुए प्रकाश को घटाना या बदाना।

- (२) स्फेरिकड एवरेशन के दोष को कम करना।
- (३) फोकस की गहराई को घटाना या बढ़ाना। इन तीन कार्यों का वर्णन अव दिया जायगा।

लेंस की स्फीड

केमरे के भीतर जाते हुए प्रकाश का परिमाण डायाफ़ाम के ज्यास से सीमाबद्ध हो जाता है, स्टॉप का आकार या ज्यास जितना ही छोटा होगा उतना ही कम प्रकाश भीतर जायगा। परन्तु यदि स्टॉप छोटा हो तो स्टॉप वहें होने की अपेक्षा अधिक समय तक एक्सपोजर देना होगा क्योंकि प्रकाश का परिमाण कम हो गया है। यदि स्टॉप वड़ा हो तो शीव्रता से एक्सपोज किया जा सकता है इसिछिये इस अवस्था में यह कहा जाता है कि छेंस की गित द्वुत है या छेंस की स्पीड (Speed) या गित अधिक है। इसी प्रकार जब एपरचर छोटा रहता है तो भोटो छेने के छिय अधिक समय तक एक्सपोजर देना पड़ता है और इसिछिये यह कहा जाता है कि छेंस की गित मन्द है या स्पीड कम है। इसिछिये छेंस की स्पीड से यहाँ यह मतछन निकछता है कि फोटो शीव्रता से या देर से छिया जा सकता है।

यह देखा जाता है कि केमरे में जाते हुए प्रकाश का परमाण स्टॉप के ज्यास के धर्म के अनुपात से बढ़ता या घटता है, जैसे मान लिया जाय कि स्टॉप का ज्यास १ इंच है और यह एक नियत परिमाण प्रकाश भीतर जाने देता है, अब यदि इस ज्यास को बढ़ाकर २ इंच बना दिया जाय तो यह पहले से

२×२ = ४ गुणा अधिक प्रकाश भीतर जाने देगा, उसे ३ इंच वना देने से यह २×२==९ गुणा अधिक प्रकाश भीतर जाने देगा. इत्यादि । इसी प्रकार यदि स्टॉप को घटाकर 🗦 इंच बना दिया जाय तो यह एक चौधाई (१×३=१) माग प्रकाश मीतर जाने देगा, दे इंच बनाने से पहले से (दे×े=े) नवाँ माग प्रकाश मीतर जाने देगा । इसिछिये एक्सपोजर देते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि यदि एक नियत स्टॉप से एक्सपोजर का ठीक समय १ सेकेंड हो तो उस स्टॉप को दुगुणा कर देने से एक्सपोजर का समय रूर्ं = ू सेकेंड होना चाहिये, स्टॉप को तीन गुणा बना देने से एक्सपोज़र का समय र्भ = र से केंड होना चाहिय, इत्यादि । इसी प्रकार यदि स्टॉप के ज्यास को पहले से आधा बना दिया जाय तो एक्सपीजर के समय को २×२ = ४ गुणा कर देना चाहिय अर्थात् ४ सेकेंड कर देना चाहिये, स्टॉप के ब्यास को एक तिहाई कर देने से एक्सपोजर के समय को ३×३ = ९ गुणा कर देना चाहिये, अर्थात् ९ सेकेंड होना चाहिये, इत्यादि । ये नियम केवल एक ही लेंस के प्रयोग करने से लागू हो सकते हैं परन्तु एक छेंस को बदछ कर यदि दूसरे छेंस को प्रयोग में छाया जाय तो उसके छिये फिर एक्सपोजर को बढ़ाना या घटाना होगा।

अब यह मान लिया जाय कि लेंस पर के डायाफाम का एपरचर नियत है और केवल लेंस के फोकल लेंगण् को बदला जा रहा है। लेंस के फोकल लेंगण को बदलने के लिये या तो

एक छेंस को बदल कर दूसरा छेंस लगाना होगा या एक सिन्छ-मेंटरी छेंस (पॅजिटिव या नेगेटिव) को केमरे के छेंस के साय लगाना होगा । अब प्रश्न यह होता है कि लेंस के फ़ोकल लेंगध् को बदछने के कारण एक्सपोजर के समय को किस तरह बदछना होगा। यह देखा गया है कि प्छेट के एक नियत क्षेत्र पर जो प्रकाश पडता है उसका परिमाण फोकल लेंगध् के बढ़ने पर तसके (फोकल लेंगथ्) वर्ग के अनुपात से घटता है। यह नियम नीचे के उदाहरण से समझाया गया है। मान लिया जाय कि एक छेंस छिया गया हो जिसका फोकल छेंगथ् एक इंच है और उसके छिये एक्सपोजर का ठीक समय एक सेकेंड है, अब यदि स्टाप को न वरछ कर फोकल लेंगथ् को बढ़ाकर दो इंच कर दिया जाय तो एक्सपोजर का समय २×२=४ सेंकेंड होगा, फोकड छॅगध् को तीन गुणा करने से समय ३×३=९ सेकेंड होगा। इसी तरह यदि फोकल लेंगथ् को 🖁 कर दिया जाय तो एक्सपोचर का ठीक समय रूप्ते = रे सेकेंड होगा, रे करने पर र्×े = े सेकेंड होगा।

इसिलिये प्रतिबिन्न के प्रकाश की तेजी या उज्जलता दो नातों पर निर्भर करती है—पहला, डायाफाम का व्यास, और दूसरा, केंस का फोकल केंग्यू। डायाफाम के बढ़ाने से प्रतिबिन्न के प्रकाश की तेज़ी व्यास के वर्ग के अनुपात से बढ़ती है और फोकल केंग्यू को बढ़ाने से तेजी फोकल केंग्यू के वर्गके अनुपात से घटती है। इसिलिये केंस की गति को निम्नलिखित प्रकार से

हिखते हैं:---

र्छेस की गति= $\frac{द\times c}{e_{N}\times e_{N}} = \frac{c^{2}}{e_{N}}$

जिसमें द = डायाफाम का न्यास और फ=र्डेस का फोकल रुंगद्य ।

इसिल्ये एक्सपोजर का समय डायाफाम के न्यास को चढ़ाने से उसके वर्ग के अनुपात से घटता है और उसके फोकल लेंगथ् को बढ़ाने से उसके वर्ग के अनुपात से बढ़ता है।

फोटोप्राफी में डायाफ्राम के व्यास का माप फ नम्बर (fno.) में दिया रहता है जैसे ^फ/५ (f5) या ^फ.११ (f/11) इत्यादि जिसका अर्थ यह होता है कि

फ/५ ($f_i 5$) का अर्थ है $\frac{\vec{e}}{\vec{e}_i}$ सा भोकल लेंग $\frac{\vec{e}_i}{\vec{e}_i}$ =५

फ/११ (f/11) का अर्थ है <u>चेंस का फोकस छंगथ्</u>११ डायाफाम का न्यास

इत्यादि

इन संख्याओं को कैसे काम में छाया जाता है यह नीचे दिया जाता है।

मान लिया जाय कि स्टॉप $\frac{\pi}{4}$ \in (f,6) के लिये एक्स-पेजर का ठीक समय ३ सेकेंड है, अब यदि स्टाप को $\pi/2$ \in (f/12) कर दिया जाय तो अब एक्सपोज़र का समय दो गुणा नहीं बल्कि चार गुणा हो जायगा ($2\times2=8$) और इसिंख्ये एक्सपोज़र का समय $8 \times 3 = 8 \times 2$ सेकेंड होगा। इसी प्रकार $\frac{T}{8}$ १८ ($\frac{f}{18}$) के लिये एक्सपोज़र का समय (2×3) $\times 3 = 2 \times 2$ सेकेंड होगा, इत्यादि। इसी तरह $\frac{T}{8}$ ($\frac{f}{18}$) के लिये $\frac{1}{2}$ न होकर $\frac{1}{8}$ हो जायगा अर्थात् [$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{8}$]। इसिंख्ये एक्सपोज़र का ठीक समय $2 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$ सेकेंड हो जायगा। इसी प्रकार $\frac{T}{8}$ [$\frac{f}{12}$] के लिये एक्सपोज़र का समय [$\frac{3}{4} \times \frac{3}{3}$] $\times 3 = \frac{3}{8}$ सेकेंड होगा, इत्यादि। इसिंख्ये इन संख्याओं का विशेष ज्ञान न रहने पर एक्सपोज़र का समय नियत करना एकदम असम्मव हो जायगा।

निम्नलिखित तीन प्रकार के फ नम्बर या किन्बर व्यवहार होते हैं:—

टेवल २

(१) इंगर्लेंड के बने हुए केमरों और छेंसी में नीचे छिखी हुई संख्याएँ प्रयोग की जाती हैं:----

क्ष, क्ष/२-८, क्ष/४, क्षाप-६, क्ष/८, क्ष/१६, क्ष/१६, क्ष/१२, क्ष/३२, व्या f/2, f/2·8, f/4, f/5 6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

(२) युरोप की कम्पनियां निम्नलिखित संख्यायें प्रयोग

करती हैं:---

ጥ/ የ· ፍ, ጥ/ २· ३, ጥ/ ३· २, ጥ/ ሄ· ५, ጥ/ ६· ३, ጥ/ ९,
f/ 1· 6, f/ 2· 3, f/ 3· 2, f/ 4· 5, f/ 6· 3, f/ 9,
ጥ/ የ የ· ५, ጥ/ የ ८, ጥ/ २ ५, ጥ/ ३ ६,
f/ 12· 5, f/ 18, f/ 25, f/ 36,

 (३) युरोप और इंगलैंड की कम्पनियाँ कभी कभी निम्न-लिखित संख्याएं भी प्रयोग करती हैं:---

क्त/२-२, क्त/३-५, क्त/४-५, क्त/६-३, क्त/९, क्त/१२, क्त/१२, या र/2-2, र/3-5, र/4-5, र/6-3, र/9, र/12, र/18, र/22,

ये संख्यायें यहाँ हिन्दी और अंगरेजी दोनों में दी गई हैं। अंगरेजी अनिमज्ञ लोगों को अंगरेजी संख्याएं याद रखनी चाहिये क्योंकि सभी केमरों में ये संख्यायें अंगरेजी ही में दी रहती हैं।

याद रखना चाहिये कि फ नम्बर जितना ही छोटा होगा डायाफाम के एपरचर का आकार उतनाही वहा होगा और यह नम्बर जितना ही बड़ा होगा एपरचर उतनाही छोटा होगा।

ये संख्याएं ऊपर एक विशेष रूप से लिखी गई हैं जिससे कि एक्सपोज़र देने में आसानी हो । इसका नियम यही है कि यदि किसी स्टॉप के लिये एक्सपोज़र का एक नियत समय हो तो उसकी दाहिनी और के स्टॉप के लिये स्टाप का समय पहले से दुगुणा हो जायगा। उदाहरण के लिये मान लिया जाय कि पि? २ के लिये एक्सपोज़र का ठीक समय १ सेकेंड है, तब पि? २ भ के लिये यह २ सेकेंड होगा और पि? ५ के लिये ४ सेकेंड होगा और पि? ५ के लिये ८ सेकेंड होगा और पि? ५ के लिये १ सेकेंड होगा और किस इसी प्रकार पि? ८ के लिये ६ भ सेकेंड होगा। इसी तरह

यदि ^{प्प}/१८ के लिये एक्सपोज़र का ठीक समय एक सेकेंड हो तो ^{प्प}/१२ के लिये यह _{नै} सेकेंड होगा और ^{प्प}/९ के लिये ट्रै सेकड होगा और ^{प्प}/६-३ के लिये ट्रै सेकड होगा, इत्यादि । इसलिये एक्सपोज़र देते समय इस टेवल को आसानी से न्यवहार किया जा सकता है।

अमेरिका के युक्तराज्य (United States of America) में स्टार्पो को एक दूसरे ही प्रकार से नम्बर दिया जाता है। इन्हे यु० एस० नम्बर कहते हैं (US nos.)। यु० एस० नम्बर हिसाव कर स्टॉप पर इस प्रकार दिये जाते हैं कि एक्सपोजर का ठीक समय स्टॉप को घटाने से इन नम्बरों के अनुपात से बढ़ता है। स्टॉप का न्यास जितना ही बड़ा होता है यु० एस०. नम्बर उतना ही छोटा होता है। यु० एस० नम्बर से सबसे बड़ा लाम यह होता है कि इससे एक्सपोजर का समय वहुत सहज में निकाल जा सकता है । इसे नीचे के उदाहरण से समझाया गया है। यदि यु० एस० १ के छिये एक्सपोजर का ठीक समय १ सेकेंड हो तो यु० एस० ३ के छिये ३ सेकेंड, यु० एस० ४ के छिये ४ सेकेंड और यु० एस० ८ के छिय ८ सेकेंड होगा, इत्यादि । नीचे के टेबल में दिखलाया गया है कि कौन फ नम्बर किस यु० एस० नम्बर के बराबर होता है।

देवल नं॰ ३

. ज्यान न । ज्रा_{र ।}ज्राह । ज्राह | ज्राह |

नीचे छिखे नियमों से फ नम्बर को यु० एस० नम्बर में छाया जा सकता है या यु० एस० नम्बर को फ नम्बर में छाया जा सकता है:—

नियम पहला—फ० नम्बर को यु० एस० नम्बर में छाने के छिये फ० नम्बर को चार से भाग कर भागफल का वर्ग निकाल जाता है जो यु० एस० नम्बर होता है, जैसे-यदि फ० नम्बर ८ हो तो यु० एस० नम्बर=(६) =र =र×र=४ होगा।

नियम दूसरा—यु० एस० नम्बर को फ० नम्बर में छाने के छिये, यु० एस० नम्बर का वर्गम्छ निकाल कर उसे ४ से गुणा कर देते है, गुणानफल फ० नम्बर होता है, जैसे-यदि यु० एस० नम्बर १२८ हो तो फ० नम्बर=√१२८×४ =११ (लगमग)×8=४४ होगा।


स्फेरिकल एवरेशन को दूर करना

रफेरिकल एवरेशन बहुत बुग्र दोष है। परन्तु यह देखा जाता है कि एपरचर को जितना ही छोटा बनाया जाता है स्फेरिकल एवरेशन उतना ही दूर होता जाता है। इसल्पि छोटा स्टॉप अच्छा प्रतिबिम्ब बनाने में सहायता करता है।

फोकस का डेपय् या गहराई (Depth)

डायाफाम का सबसे आवस्यक काम है फोकस के डेपथ् को बढ़ाना या घटाना । जब यह कहा जाता है कि १० फीट की दूरी पर फोकस किया जा रहा है तो इससे यह मतछव नहीं निकछता है कि केवल वही वस्तुएँ जो केवल १० फीट की दूरी पर हो फोकस में हैं। वास्तव में १० फीट से कम और दूर की वस्तुएँ भी फोकस में आ जाती हैं अर्थात् ९ फीट से छकर १३ फीट की दूरी में जितनी वस्तुएँ हैं सभी फोकस में आ जाती हैं। हाँ, यह सच है कि ८ फीट, ९ फीट, ११ फीट, १२ फीट या १३ फीट पर स्थित वस्तुएँ उतना अच्छा फोकस में नहीं रहेंगी जितना कि १० फीट की वस्तुएँ होंगी। परन्तु उनमें फर्क इतना कम होगा कि वह माछम ही नहीं होगा; क्योंकि सभी वस्तुएँ जो ९ और १३ फीट के वीच में होंगी सबके सब फोकस में होगी। नीचे के चित्र में यह बात दिखलाई गई है:—


चित्र नं० ५६



किसी दूरी पर फोकस करने से फोकस की गहराई पर प्रमान। के-केमरा । ख, क, ग-विषय । ल-लेंस ।

ख ग को अर्थात् ख से छेकर ग तक के स्थान को फील्ड का डेपथ् (Depth of field) या फील्ड की गहराई अथवा फोकस का डेपथ (Depth of focus) या फोकस की गहराई कहते हैं। फोकस की गहराई उस त्यान को कहते हैं जिसमें स्थित सभी वस्तुएँ फोकस में हों और इसका नाप इस प्रकार किया जाता है, जैसे—फोकस की गहराई ९ फीट से छेकर १३ फीट तक है या ६ फीट से छेकर २५ फीट तक है।

नीच के चित्र में यह दिखळाया गया है कि एक ही छेंससे परन्तु भिन्न भिन्न एपरचरों के प्रयोग करने से फोक्स की गहराई पर कैसा प्रमाव पड़ता है। जब एपरचर बड़ा रहता है तो फोक्स चित्र नं० ४४




फोक्स की गहराई पर एपरचर के आकार को प्रभाव । ए-केमरे की स्थिति । ए, ए, ए-एपरचर ।

की गहराई कम रहती हैं। जब एपरचर को कुछ छोटा बनाया जाता है तो फोकस की गहराई बढ़ जाती है और यदि एपरचर को और मी छोटा बना दिया जाता है तो फोकस की गहराई और मी बढ़ जाती है और बद्धत दूर तक (ळ) चर्छा जा सकती है।

और एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि एपरचर जैसे जैसे घटता जाता है फोकस की गश्राई के निकट की सीमा धीरे धीरे छेंस की ओर आने छगती है परन्तु दूर की सीमा बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती है। उदाहरण के छिये मान छिया जाय कि पहछे गहराई ९ फीट से १३ फीट तक थी। अब एपरचर के कुछ घटा देने से एक ओर ९ फीट से ८ फीट हो जाता है, अन्तर १ ही फीट का होता है परन्तु दूसरी ओर १३ से १७ फीट हो जाता है अर्थात् अन्तर १ फीट का होता है अर्थात् वहुत अधिक होता है, अब फोकस की गहराई ८ फीट से १७ फीट तक होता है, अब फोकस की गहराई ८ फीट से १७ फीट तक होता है

अब एक दूसरी ही बात पर ध्यान दिया जाय । कई केमरों में फोकसिंग के लिय एक फोकसिंग स्केल रहता है जिस पर एक पोर्थेटर चलता है । यदि पोर्थेटर को २ फ्रीट के चिन्ह पर रख दिया जाय (चित्र क) तो केवल वही वस्तुएँ फोकस में होंगी जो २ फ्रीट की दूरी पर हों । इसमें एक नियत एपरचर रखा गया है । अन्य वस्तुएँ जो २ फ्रीट से निकट या दूर पर हों वे फोकस में न रहेंगी। अब एपरचर को नहीं बदल कर यदि पोयेंटर को ५ फीट के चिन्ह पर रख दिया जाय (चित्र ख) तो फोकस



की गहराई वढ़ जायगी और गहराई ४ फ़ीट से १० फ़ीट तक हो जायगी। अब यदि एपरचर को न बदल कर पोर्येटर को १० फ़ीट के चिन्ह पर रख दिया जाय (चित्र ग) तो फोकस की गहराई और भी बढ़ जायगी, अब गहराई ८ फ़ीट से बहुत दूर (००) तक हो जायगी। इसल्पि यह देखा गया कि एपरचर को नहीं बदले हुए पोर्थेटर के चिन्ह का नम्बर जितना ही अधिक होगा फोकस की गहराई उतनी ही अधिक होगी।

स-स्केल । फ-फोकस की गहराई ।

हाईपरफोकल दूरी


निकटतम बस्तु अर्थात् केमरे से सबसे निकट की वस्तु जो फोकस में हो उससे र्लेस की जो दूरी है उसे हाईपरफोकल दिसटेंस (Hyperfocal distance) या हाईपरफोकल दूरी कहते हैं। इसे उसी अवस्था में कह सकते हैं जब बहुत दूर (ळ) की वस्तु पर फोकस किया गया हो। इसके बारे में और अधिक पीछे कहा जायगा।

हायाफ्राम की बनावट


डायाफाम तीन प्रकार के होते हैं---

- (१) फिक्सड् ढायाफाम (Fixed diaphragm) सस्ते छेंस में और विशेषतः सिंगळ छेंस में एपरचर नियत रहता है। इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता।
- (२) होल डायाफाम (Hole diaphragm)-अच्छे छेंस में एपरचर के न्यास को वदछने का प्रबन्ध रहता है। एक घातु के पात्र में कई गोळाकार छेद बनाये रहते हैं। ये छेद या तो एक सरल रेखा. में रहते हैं या एक चुत्त में सजाये रहते हैं जैसा कि नीचे के चित्रों में दिखळाया गया है। किसी छेद को प्रयोग करने के छिये घातु के पात्र को हटाकर या

चित्र नं० १७



चित्र नं ० १व



सरकुलर होल डायाफाम | ल-लेंस | छ-छेद ।

घुमाकर छेंस के सामने छाया जाता है। प्रत्येक छेद पर उसका फ० नम्बर या यु० एस० नम्बर छिखा रहता है।

(३) आइरिस डायाफ्राम (Ivis diaphragm)-यह घातु निर्मित पात्र के कई छोटे छोटे दुकड़ों से बना हुआ रहता है जो मिछकर एक छेद बनाते हैं। उन टुकड़ों को घुमाने से छेद छोटा या बड़ा होता है। डायाफाम के साथ एक पोर्येटर छगा रहता है जिसे घुमाने से छेद का आकार घटता या बढ़ता है। पोर्येटर एक चुत्ताकार स्केळ पर घुमता है, स्केळ पर फ॰

चित्र नं० ५६



आइरिस डायाफाम।

नम्बर लिखे हुए रहते हैं, इसलिये पोयेंटर को घुमाकर किसी नम्बर पर रख देने से एपरचर का बही नम्बर हो जाता है। इसलिये लेंस की गति और एक्सपोज़र का समय मांल्प हैं हो जाते हैं। समी अच्छे लेंसों में और केमरों में आइरिस खायाफाम लगे रहते हैं।

पांचवाँ अध्याय




शटर क्या है

च्छेट या फिल्म में एक नियत समय तक एक्सपीजर देने के लिये छैंस को एक नियत समय के लिये खोलकर वन्द कर देने की आक्रयकता होती है और इसके लिये जिस यन्त्र का प्रयोग होता है उसे शटर कहते हैं।

शहर की श्रेणियाँ

शहर पाँच श्रेणियों में बाँटे वा सकते हैं:---

(१) प्रिमिटिन शहर (Primitive shutter)— छेंस पर एक ढकना छगा रहता है जिसको खोछा या छगाया जा सकता है। एक्सपोजर देने के समय इस ढकने या कैप (Cap) को छेंस पर से हटा छिया जाता है और एक्सपोजर प्रा हो जाने पर उसे फिर उसी जगह छगा दिया जाता है। इस प्रकार के शहर से तीन या चार सेकेंड से कम एक्स-पोजर नहीं दिया जा सकता है। इसे साधारणतः फील्ड केमरे में न्यवहार करते हैं। (२) रोटेटिंग डिस्क शटर (Rotatung disc shutter)-जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है क केमरे का लेंस है, ख



रोटेटिंग डिस्क शटर । क-लेंस । छ-छेद ।

कमर का सामना भाग है, बीच का वृत्त धात का एक प्लेट है और फ उस गोलाकार प्लेट का पिवोट (Pwot) है अर्थात् फ एक कॉटी है जो प्लेट को सामने भाग में लगाये रहता है और उस वृत्ता-कार प्लेट या पात्र को फ के केन्द्र की चारों और घुमाया जा सकता है। उस प्लेट पर घ एक छेद है, छेद का आकार लम्बा है जिसकी स्थिति ठीक लेंस के सामने है। एक्सपोजर देने से पहले प्लेट को इस प्रकार घुमाया जाता है कि छेद च या छ पर रहता है और इसिंछिंप छंस का मुँह बन्द रहता है। एक्सपोज़र देने के समय प्लेट को घुमाकर उसके छंद को क पर छाया जाता है जिससे छंस का मुँह खुळ जाता है। छंस को वंद करने के छिये उसे फिर घुमा दिया जाता है। छंस को जितनी देर चाहें खुळा रखा जा सकता है। जब बहुत कम देर के छिये एक्सपोज़र देना हो तो उसे बहुन जल्दी घुमा दिया जाता है जिससे छंस का मुँह बहुत थोड़ी देर के छिये खुळ जाता और वंद भी हो जाता है। उस प्लेट को डिस्क (Disc) कहते हैं। डिस्क को जितनी जल्दी घुमाया जाय एक्सपोज़र उतना ही कम समय के छिये होता है। इससे की दुमाने के छिये एक छिवर (Lever) रहता है। सक्ते बक्स कमरों में इस प्रकार के शहर छंगे रहते हैं।

(३) डायाफ्राम शहर (Diaphragm shutter) या विद्वीन लेंस शहर (Between-lerus shutter)—यह शहर धातु की पतली पत्तियों से बना रहता है जो बन्द हो जाती हैं या खुळ जाती हैं और ये पत्तियों आइरिश डाया-फ्राम के समान बनी रहती हैं। इसके खुळने के समय और इसिळिये एक्सपोजर के समय को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस समय को स्पीड (Speed) या गति कहते हैं। भिन्न मिन्न प्रकार के शहरों में इस गति को भिन्न मिन्न प्रकार से घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

नीचे कई डायाफाम शटर के उदाहरण दिये जाते हैं।

उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। किस नाम के शटर से किन किन समयों के लिये एक्सपोजर दिये जा सकते हैं वे समय प्रत्येक शटर के साथ दे दिये गये हैं:--

(क) बेरियो शटर (Vario shutter) या प्रोनो शटर (Prono shutter)

रें, रें, रेंक सेंकेंड।


(ख) अइसोबार शटर (Isobar shutter)

है, थै, पेंट, प्रेंग प्रेंग प्रेंग स्वेंश्ड ।

(ग) कॅमपूर शटर (Gompur shutter)

१, २, ५, २, २, २, २, २, २, २, २, २, २, ३, सेर्केंड । डायाफाम शटर से तीन प्रकार के एक्सपोज़र दिये जा सकते हैं:--

(क) टाइम एक्सपोज़र (Time exposure) या समय पर एक्सपोज़र—शटर के पास छेंस की चारों ओर एक चित्र नं० ११



डायाफाम शहर का भीतरी दृश्य ।

चित्र नं० ६२



डायाफाम शब्द का बाहरी दत्य । १-डायाफाम स्केल । ` २-समय १केल । ३-शब्द । ४-शब्द रिलीज ।

गोलाकार स्केल रहता है जिस पर एक पोपंटर चलता है।
पोपंटर को चलाकर किसी चिन्ह पर रख देने से यह मतल्य
होता है कि शटर उसी नियत समय के लिये खुलेगा; जैसे
यदि पोपंटर को के सिकंड के चिन्ह पर रख दिया जाय तो इससे
यही मतल्य होगा कि शटर के बटन को दबाने से वह
को सेकंड के लिये खुलेगा, पोपंटर का चिन्ह ५ सेकंड, १० सेकंड
इत्यादि हो सकता है। यह विधि बहुत थोड़ी देर तक एक्सपोजर
देने के काम में आती है परन्तु अधिक देर तक एक्सपोजर
देने के काम में आती है परन्तु अधिक देर तक एक्सपोजर देने
के लिये या टाइम एक्सपोजर देने के लिये निम्नलिखित विधि से
काम लेते हैं।

टाइम एक्सपोज़र देने की विधि यह है कि पोर्येटर को

घुमाकर 'T' नामक चिन्ह पर रखं दिया जाता है, उसके बाद शटर के बटन को दबाया जाता है जिससे शटर खुळ जाता है और खुळा हुआ रहता है; उसके बाद बटन को फिर दबाया जाता है जिससे शटर बंद हो जाता है। इससे जितनी देर चाहें छैंस को खुळा रखा जा सकता है और अधिक देर तक एक्सपोजर देने के छिये इस उपाय का प्रयोग किया जाता है।


- (ख) बल्ब एक्सपोज़र (Bulb exposure)—इसके छिये पोर्पेटर को घुमाकर 'B' नामक चिन्ह पर रख दिया जाता है। उसके बाद बटन को दबाया जाता है; जब तक बटन दबा रहता है तब तक शटर खुळा रहता है; जब बटन को दबाना छोड़ दिया जाता है तो शटर बन्द हो जाता है। इसिछिये किसी नियत समय के छिये बल्ब एक्सपोज़र दिया जा सकता है। इस उपाय को कम देर तक एक्सपोज़र देने के छिये व्यवहार किया जाता है। जैसे १, ३, ३, ३ सेकेंड इत्यादि। बटन को साधारणतः हाथ से नहीं दबाया जाता बल्कि एक प्रकार के रिछीज से दवाये रखा जाता है, जिसे बल्ब टिऊव रिछीज या वायर रिछीज कहते है; इसका वर्णन पीछे दिया जायगा।
- (ग) इन्सटेंटेनियस एक्सपोज्र (Instantaneous exposure)—यह उपाय बहुत ही कम समय के लिये एक्सपोज्र देने में व्यवहार होता है। जैसे २० सेकेंड या २० सेकेंड । इसकी विधि यह है कि पहले पोर्येटर को घुमाकर एक

नियत चिन्ह पर रख दिया जाता है जैसे न्यू सेर्केंड पर, उसके बाद बटन दबाते ही शटर न्यू सेर्केंड के छिये खुछकर आपही आप बन्द हो जाता है।

यह पहले ही बतलाया जा चुका है उस शटर के स्केल पर 'T' 'B' या 'I' के 'अक्षर लिखे हुए रहते हैं। टाइम एक्सपोज़र देने के लिय पोयंटर को 'T' पर, बल्ब एक्सपोज़र के लिये 'B' पर और इन्सटेंटेनियस एक्सपोज़र देने के लिये 'I' पर या किसी समय के चिन्ह पर रख दिया जाता है और उसके बाद बटन को दनाया जाता है। जर्मन के बने हुए शटरों में ''I' के स्थान में 'Z'; 'B' के स्थान में 'D' और 'I' के स्थान में 'M' लिखे रहते हैं।

(४) फोक्ल प्लेन शहर (Focal plane shutter) – यह शहर प्लेट या फिल्म के सामने लगा हुआ रहता है। यह

चित्र नं० ६३



फोकल प्लेन शहर ।

एक कपड़े के परदे का वना इसा रहता है । कपड़ा ऐसा होता है कि जिससे प्रकाश एक और से दूसरी और नहीं पार हो सके। इस परदे पर मिन्न भिन्न आकार के कई छम्बे छेद (Sluts) बने हुए रहते हैं; छेदों के आकार प्लेट या फिल्म के आकार से लेकर उसके है माग तक होते हैं। शटर का बटन भी पीछे ही रहता है । छेंस का मुहँ बराबर ख़ुला हुआ रहता है। शटर के बटन के दवाने पर एक छेद प्छेट के निकट से एक ओर से दूसरे ओर पार हो जाता है, जिससे एक्सपोजर देना हो जाता है। छद का आकार जितना ही छोटा होता है और परदे को जितनी जल्दी खींचा जाता है अर्थात छेद जितनी जल्दी प्छेट पर से पार होता है एक्सपोजरका समय उतना ही कम होता है। इस प्रकार कम से कम न तक का एक्सपोजर दिया जा सकता है और अधिक से अधिक 🧎 सेर्केंड तक का एक्सपोजर दिया जा सकता है। यह बहुत मृल्यवान शटर होता है । स्पीद को घटाने या बढाने का प्रवन्ध मिन्न-मिन्न प्रकार के केमरों में मिन-भिन प्रकार के होते हैं और केमरे क साय ही इसको न्यवहार करने की विधि भी दी जाती है। यही शटर सबसे अच्छा होता है और मूल्यवान रिफ्डेक्स तथा मिनि-येचर केमरों में छगाया हुआ होता है।

(५) रोलर ब्लाइण्ड शटर (Roller blind shutter) यह साधारणतः स्टेंड या फील्ड केनरों में खगाया रहता है। यह केमरे का भाग नहीं रहता है परन्तु इसे किसी केमरे में और किसी छेंस में छगा दिया जा सकता है । इसकी बनावट मी ठीक फोकड प्छेन शटर की ऐसी होती है परन्तु इसके परदे का आकार बहुत ही छोटा होता है जिसका छेद छेंस के सामने से पार हो जाता है । इसमें बल्ब टिजन रिछीज़ छगा हुआ रहता है जिसे दवाने से शटर अपना काम करता है । यह नै । यह ने । यह


रिलीज

शटर का वटन हाय से दवाया जा सकता है परन्तु हाय से दवाने से केमरा हिल जा सकता है। इसलिये केमरे में विना हाय लगाये ही वटन को दवाने के लिये कई प्रकार के प्रवन्ध रहते हैं। नीच जनका वर्णन दिया जाता है:—

- (१) स्ट्रींग रिलीज़ (String release) या स्त रिलीज़-यह स्ता रहता है जिसको बटन पर खगा दिया जा सकता है। इस स्ते को खींचने से बटन दव जाता है।
- (२) फ़ेक्सियल वायर रिलीज़ (Flexible wire release), केवल रिलीज़ (Gable release) या एनटि-

नंस शटर रिलीज़ (Antinuous shutter release)— यह एक पतळी और नरम नळी के भीतर एक नरम तार रहता है। एक छोर केमरे के शटर के बटन में छगाया जा सकता है। दूसरे छोर में एक बटन छगा रहता है जिसे दबाने से शटर का बटन दब जाता है।

चित्र नं• ६४



एनटिनंस या वायर श्रटर रिलीज । १-रिलीज ।

(३) निउमेटिक वल्व एण्ड रवर टिउव रिलीज़ (Pneumatic bulb & rubber tube release)—यह रवर की एक नछी का बना रहता है जिसमें हवा भरी रहती है। हवा के निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। इस नछी का एक छोर केमरे के शटर के बटन में लगा रहता है और दूसरे छोर में एक बल्व रहता है। इस बल्व को दावने से शटर के बटन पर हवा का दवाव पड़ता है और जब तक इस बल्व को दाव रखा जाय तब तक शटर का बटन दवा हुआ रहता है और बल्व पर का दवाव छोड़ देने से शटर के बटन का दवाव मी दीला पड़ जाता है।

पहले प्रकार के रिलीज़ से केवल टाईम और इंसरेंटेनियस एक्सपोज़र दिये जा सकते हैं परन्तु दूसरे और तांसरे प्रकार के रिलीज़ों से बल्व एक्सपोज़र भी दिया जा सकता है।

(४) ओटोमेटिक शटर रिलीज़ं (2 Automatic shutter release) या सेल्फ टाइमर (Self timer)—इस यन्त्र को शटर के वटन के साथ छगा दिया जा सकता है। एक्सपोज़र देने से एक मिनट या आधा मिनट पहले इसको ठीक कर रख दिया जाता है। ठीक आधा मिनट के बाद यह आप ही आप बिना किसी की सहायता से शटर के वटन को दावता है और नियत समय के छिये एक्सपोज़र दे सकता है। इसछिये यदि कोई अपना फोटो खींचना चोह तो वह इसकी सहायता

चित्र नं॰ ६४



से कर सकता है क्योंकि फोकरिंग इस्पादि जब सब कुछ तैयार रहे तब इसको ठीक कर रखा जाता है और वह मनुष्य अपने स्थान पर आकर बैठ जाता है जहाँ उसका फोटो लिया जायगा; आधे मिनट के बाद खुद बखुद केमरे का शटर नियत समय के लिये खुळ जाता है और एक्सपोज़र देना हो जाता है। इस यन्त्र से टाइम, बल्ब और इन्सर्टेटेनियस तीनों प्रकार के एक्सपोज़र दिये जा सकते हैं।

भोटोमेटिक शटर रिलीज।

जपर लिखे हुए कोई रिलीज़ किसी मी शटर और किसी केमरे में फिट कर दिया जा सकता है। वायर रिलीज़ ही अधिक-तर व्यवहार हो ना है।

छठवाँ अध्याय

. .

ष्ट्रेट और फिल्म होल्डर होल्डर क्या है

किसी भी केमरे में प्लेट या फिल्म को केमरे में रखने के लिये कोई प्रवन्ध होना चाहिये। इसको होल्डर (Holder)। कहते हैं। इसका काम यह है कि यह प्लेट या फिल्म को पकड़े रहता है और इस होल्डर को केमरे में लगा दिया जा सकता है। या केमरे से बाहर निकाल लिया जा सकता है।

प्लेट तथा फिल्म होल्डर की श्रेणियाँ होल्डर निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं:—


(१) सिंगल प्लेट होल्डर (Single plate holder)—इसमें केवल एक प्लेट रखा जा सकता है, यह एक टिन का बना हुआ पतला बन्स होता है जिसको बन्द कर देने पर इसके भीतर बाहर से प्रकाश नहीं जा सकता। इसको केमरे के पिछले भाग में लगा दिया जा सकता है। जब केमरे का न्यवहार नहीं किया जा रहा है तो इस होल्डर को केमरे से निकाल लिया जा सकता है। फोटो लेते समय पहले इस होल्डर को निकाल लिया जा सकता है। फोटो लेते समय पहले इस होल्डर को निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक प्रावंड ग्लास स्क्रीन फिट कर देते हैं, तब फोकसिंग किया जाता है।

फोकसिंग हो जाने के बाद उस स्त्रीन को हटाकर उसकी जगह च्छेट होल्डर को छगा देतें हैं। शटर को बन्द कर दिया जाता है और प्लेट होल्डर का ढकना खोल दिया जाता है। एक्सपोजर देते हैं, उसके बाद प्लेट होल्डर के ढकने को बन्द

चित्र तं० ६६

चित्र नं० ६७





सिंगल प्लेट होल्डर । प्लेट होल्डर । स स-सिंगल प्लेट होल्डर प-प्लेट । ढ-ढकना । क-केमरा ।

कर उसको केमरे से निकाल लिया जाता है ।

(२) मैगेज़िन प्लेट होल्डर (Magazine plate holder)-किसी किसी वक्स केमरे में ऐसा प्लेट होल्डर छगारहताहै जो ६,८ या १२ प्लेट एक साथ लेसकता हैं। उस होल्डर के एक बटन को दवाने से एक के बाद दूसरा प्लेट सामने आ जाता है और इस प्रकार एक के बाद दूसरे प्लेट पर एक्सपोजर दिया जा सकता है। इससे बहुत आसानी होती है क्योंकि केमरे में एक ही बार ६, ८, या १२ प्लेट रख दिये जाते हैं और जब चाहे उनमें से एक पर एक्स-पोजर दिया जा सकता है। हाँ, ऐसी अवस्था में प्राउंड ग्लास फोकसिंग स्कीन का प्रयोग नहीं कर सकते।

(२) फिल्म पैक एडापटर (Film pack adapter)— यह एक प्रकार का होल्डर होता है जिसकी सहायता से किसी प्लेट केमरे में फिल्म पैक का न्यवहार किया जा सकता है। फिल्म पैक में १२ फिल्म एक साथ पैक की रहती हैं। प्रत्येक फिल्म दूसरे फिल्म से अलग रहती है। फिल्म पैक को


प्डापटर में रखकर उसे केमरे के पिछले भाग में जहाँ प्लेट होल्डर लगाया जाता है वहीं लगा दिया जाता है। एक्सपोजर देते समय सामने के फिल्म के काले कागज को निकाल लिया जाता है, 'तब एक्सपोज़र दिया जाता है, 'तब एक्सपोज़र हो जाने पर



चित्र नं० ६८

पिहन पैक एडापटर ।

चित्र नं॰ ६६




फिल्म पैक।


वह फिल्म बाहर निकाल की जाती है। इसमें अधेरे की आवश्य-कता नहीं होती, रौशनी ही में सब किया जा सकता है। यही इसमें विशेष छाम है। इसी प्रकार दूसरे, तब तीसरे फिल्म पर एक्सपोजर दिया जा सकता है। इससे सबसे बड़ा छाम यही है कि फिल्म को केमरे में रखने के लिये और एक्सपोजर हो जाने के बाद उसे निकाल केने के लिये अधेरे की आवश्यकता नहीं होती; दिन की या रात की रौशनी में किया जा सकता है।

(४) रो उ फिल्म स्पूल (Roll film spool)-यह एक

छम्बी फिल्म होती है जिस पर ६,८ या १२ एक्सपोज़र दिये जा सकते हैं और यह फिल्म एक काले कायज के साथ एक रील (Reel) पर छपेटी हुई रहती है जो फोटो की कम्पनियाँ बेचती हैं । इसी को रोल फिल्म का स्पूल कहते हैं। प्रत्येक रोल फिल्म केमरे में इस रपूल को पकड़ने के लिये एक प्रवन्ध रहता है; केमरे में भी एक रील या स्पूल रहता है। रोल फिल्म का खुला हुआ छोर इसी रील पर लगा दिया जाता है और एक चार्मा या कुंजी को घुमाने से यह रील घुमता है जिससे रोल फिल्म स्पूल से फिल्म निकलकर इस पर



रोल फिल्म स्पूल।




रोल फिल्म स्पूल। के-केमरा। क-केमरा स्पूल। र-रोल फिल्म स्पूल।
फ-फिल्म। क-कागज़। ख-खिदको अर्थात छेर। च-चामी।
लेपेटी जाती है। जब फिल्म का एक माग केमेरे के लेंस के
सामने आ जाता है तो एक्सपोजर देते हैं और एक्सपोजर हो
जाने के बाद चामी को घुमाकर फिल्म के उस माग को केमरे
के रील पर लेपेट लिया जाता है और अब फिल्म का दूसरा माग

छेंस के सामने आ जाता है और एक्सपोजर दिया जाता है।

फिल्म के साथ जो काला कागज रहता है उसकी पीठ पर
रै, रे, रे, ४ इत्यादि नम्बर या संख्याएँ लिखी रहती हैं जो
समान दूरी पर रहती हैं। इस नम्बर को केमरे के पीछे के
एक छेद (Window) से देख सकते है जिससे माल्म हो
जाता है कि पूरी फिल्म का कितना माग एक्सपोजर हो जुका है और
कितना बाकी है। इसके प्रयोग करने की पूरी विधि पीछे दी जायगी।

रोछ फिल्म स्पूछ से यही छाम है कि इसको प्रयोग करना बहुत सहज है। फिल्म पैक एडापटर की तरह इसे भी रौशनी में केमरे में छगा सकते हैं और उससे निकाछ सकते हैं। परन्तु सबसे बड़ा दोष तो इसमें यह है कि इसके प्रयोग करने से फोकर्सिंग स्क्रीन व्यवहार करना असम्भव है; केवछ रिफ्छेक्स स्क्रीन व्यवहार किया जा सकता है। दूसरा दोष यह है कि जब तक इसके सम्पूर्ण भाग में एक्सपोज़र न हो गया हो तब तक इसके किसी भाग को निकाछ कर डेवेछप नहीं किया जा सकता है।

- (५) कट फिल्म शीद (Gut film sheath)— कट फिल्म अर्थात् प्लेट के आकार की कटी हुई फिल्म किसी प्लेट केमरे के साथ प्लेट के बदले न्यवहार की जा सकती है। कट फिल्म सिंगळ प्लेट होल्डर में नहीं लगाई जा सकती क्योंकि प्लेट मोटा होता है और फिल्म पतली होती है। फिल्म को प्लेट होल्डर में लगाने से ढीली होगी इसलिये फिल्म इस शीद के साथ प्लेट होल्डर में फिट की जाती है जिससे वह ढीली न हो और प्लेट के ऐसा ही प्रयोग की जाती है।
- (६) रोल फिल्म होल्डर (Roll film holder)—प्लेट केमरे में भी रोल फिल्म का प्रयोग हो सकता है। यह एक रोल फिल्म होल्डर की सहायता से हो सकता है। इसकी वनावट रोल फिल्म केमरे के पिछले भाग की तरह होती है जिसमें रील और चाभी रहती



रोल फिल्म होल्डर।

हैं। इसीको प्लेट केमरे के पीछे प्लेट होल्डर की जगह फिट कर दिया जाता है जिससे प्लेट केमरा अब रोल फिल्म केमरा बन जाता है। इस अवस्था में रोल फिल्म उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ प्लेट रहता है और इसिल्ये फोकसिंग में गड़बड़ी नहीं होने पाती।

जो छोग फोटोग्राफी पहले पहल सीख रहे हों उन्हें चाहिये कि वे एक ऐसा केमरा खरीदें जो प्रधानतः रोल फिल्म केमरा हो परन्तु उसमें प्लेट लगाने का भी प्रबन्ध हो, वह रोल फिल्म और प्लेट केमरा हो। इससे लाभ यह होगा कि इस प्रकार केमरे से प्लेट. कट फिल्म, रोल फिल्म या फिल्म पैक सभी प्रकार के नेगेटिवों की अभिज्ञता होगी।

सातवाँ अध्याय

हेट और फिल्म

एमलशन का सिद्धान्त

फिल्म या प्लेट की एक और एक रासायनिक पदार्थ लगा रहता है तसे एमल्डान (Emulsion) कहते हैं और उस सतह या समतल को सेंसिटिव सर्फेस (Sensitive surface) कहते हैं। यह रसायनिक पदार्थ जिलेटिन (Gelatine) नामक रसीली पदार्थ के साथ मिलाकर प्लेट या फिल्म के सतह पर लगाया रहता है। यह रासायनिक पदार्थ सिलवर ब्रोमाइड (Salver bromide) होता है। सिलवर ब्रोमाइड की एक विशेषता यह है कि उस पर प्रकाश का असर जितना ही अधिक पड़ता है और जितनी ही अधिक रहती है और जितनी ही अधिक देर के लिये उस पर प्रकाश का प्रमाव होता है, डेवेलप करने पर वह उतना ही काला हो जाता है। प्लेट या फिल्म का यही प्राथमिक सिद्धान्त है।

प्लेट या फिल्म

जहाँ तक प्रयोजोगिता पर विचार किया जाय, प्लेट और फिल्म में कोई प्रभेद नहीं होता। प्लेट से एक लाम यह होता है कि यह बहुत कड़ा होता है और इसिल्ये इसका सेंसिटिव सर्फेस जल्दी खराव नहीं होता। फिल्म के नरम होनें के कारण उसके जिलेटिन (Gelature) का सतह खराव हो जा सकता है या आग से जल जा सकता है या फिल्म मुझ जा सकता है। फिल्म हल्की होती है और इसलिये इसे प्रयोग करने में आसानी होती है और ६ से १२ फिल्म तक एक साथ केमरे में भर दी जा सकती हैं क्योंकि फिल्म रोल फिल्म और फिल्म पैक के रूप में मिलती है। प्लेट का और एक दोव है जिसे हेलेशन कहते हैं जो फिल्म में नहीं होती, यह इसी अध्याय के अन्त में बताया जायगा।

फिल्म के आकार-प्रकार

फिल्म तीन प्रकार के रूप में मिछती हैं:—(१) कट फिल्म (२) रोड फिल्म (३) फिल्म पैक । इन्हें पहड़े ही बतायी गयी हैं। कट फिल्म प्छेट ही की तरह ज्यवहार की जा सकती है। फिल्म पैक को एडापटर के साथ केमरे में छगाया जा सकता है और उसमें से किसी एक फिल्म पर फोटो डेकर उसे निकाछ छिया जा सकता है और डेकेडप भी किया जा सकता है। फिल्म पैक में यही एक बहुत बड़ा फायदा है जो रोड फिल्म या कट फिल्म से नहीं मिछता। रोड फिल्म में सबसे बड़ा दोष तो यही है कि जबतक प्री फिल्म पर एक्सपोजर न होजाय तब तक उसे निकाडकर डेकेडप नहीं कर सकते हैं। एक्सपोजर किये हुए रोड फिल्म को डेकेडप करने में भी कठिनाई होती है क्योंकि फिल्म के सब भाग पर एक्सपोजर कम या अधिक होने के कारण सब

भागों को एक प्रकार से डेवेलप नहीं करना चाहिये। रोल फिल्म साधारणतः नहीं काटी जाती है, पूरी फिल्म ही डेवेलप की जाती है जिससे सब नेगेटिन अच्छे नहीं होते। रोल फिल्म से केवल यही लाम होता है कि उससे काम लेना सहज है और उसे केमरें में लगाना और निकालना रौशनी में हो सकते हैं।

प्लेट और फिल्म के आकार

प्लेट और फिल्म कई नियत आकारों में मिलते हैं दूसरे आकार में नहीं मिलते और इन्हीं आकारों के लिये नियत आकारों के केमरे भी बनाये जाते हैं। ऐसा आकार १ दें इंच ×१ ५ इंच तक हो सकता है। इनकी लम्बाई और चौड़ाई कमी इंच में और कभी सेंटिमिटर में दी जाती हैं। एक इंच लगमग २ दें सेंटिमिटर (सें ० मि०) के वरावर होता है। नीचे के टेवल में उनके आकारों की एक सूची दी जाती है। ये केवल प्रधान आकार हैं; इनके अलावे और भी अनेक आकार हैं परन्तु ये ही आकार साधारणतः व्यवहार होते हैं।

देवल नं० ४

(१) प्लेट के लिये— २ पुँ इंच × १ दें इंच ३ , , × २ दें , , (वेस्ट पॉकेट साइच) ४ : , , × ३ : , , (क्वाटर प्लेट ,, .)

```
५<sub>२ ,</sub>, × ३२ ,, (पोस्ट कार्ड साइज़)
६३ ,, x ४३ ,, ( हाफ प्ढेट ,, )
८२ ,, x ६२ ,, (पुरू प्ढेट ,, )
(२) कट फिल्म के लिये-
३ हुंच 🗴 २ हुंच ( वेस्ट पॉकेट साइज )
३ व्री x २ व्री ,, (बेस्ट पॉकेट ,, )
४२ ,, × ३२ ,, ( क्वाटर प्डेंट ,, )
परे,, x रेरे,, (पोस्ट कार्ड ,, )
(३) रोल फिल्म के लिये--
 २१ इंच × १८ इंच ( मिनियेचर साइज )
 ३४ "×२५ " (बेस्ट पॉकेट " )
 8분 ,, × 약분 ,,
 8 रे ,, × ३ रे ,, ( क्वाटर प्केट ,, )
 ५३ "×३३ " (पोस्ट कार्ड ")
 ٦٦ ,, × ٩١ ,,
 (४) फिल्म पैक के लिये--
  ३ हैंच x २ ईच ( वेस्ट पॉकेट साइज़ )
  ४२ ,, × ३२ ,, ( क्वाटर प्लेट ,, )
  ५३ ,, × ३५ ,, ( पोस्ट कार्ड ,, )
  왕을 " × 국』 " -
```

कपर के टेवल से माल्म हो नायगा कि कई आकार ऐसे हैं जिनके विशेष नाम हैं। ये साइज (Size) अर्थात् आकार ऐसे हैं:—मिनियेचर (Muniature), वेस्ट पॉकेट (Vest pocket), काटर प्लेट (Quarter plate), पोस्ट कार्ड (Post card), हाम प्लेट (Half plate), पुल प्लेट (Full plate)। नौसिखुओं के लिये काटर प्लेट साइज़ ही सबसे सुविधाजनक है।

एमलशन के नियम या धर्म

प्लेट या फिल्म पर जो जिडेटिन की फिल्म रहती है उसमें सिख्यर नोमाइड रहता है। जिछेटिन के उस फिल्म या एमछशन के वई धर्म अर्थात् नियम हैं। नीचे यह बताया जाता है। फोटोग्राफर को चाहिये कि वे उन गुणों को अच्छी तरह समझ के क्योंकि जब कभी किसी प्लेट या फिल्म को काम में छाया जायगा तो इन गुणों को जानकर तब उसीके अनुसार उसे व्यवहार किया जायगा। प्लेट के बक्स या फिल्म के स्पूछ पर इन गुणों के माप लिखे हुए रहते हैं। फिर, क्योंकि फोटोग्र फिक प्रिंटिंग पेपर पर भी यह एमछशन और सिख्यर न्नोमाइड रहता है इसिल्ये कागज़ के पैकेट पर भी इन गुणों के माप लिखे रहते हैं। इसिल्ये उनका पूरा ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है।

(१)स्पीड अर्थात् गति या सेंसिटिवनेस

(Senseteveness)—गति से यही समझा जाता है कि प्रकाश का प्रभीव फिल्म पर कितनी शींग्रता के साथ पड़ता है । मिश्र-मिश्र प्रकाश की फिल्म में प्रकाश का एक ही प्रभाव पड़ने के लिये मिश्र मिश्र समय लगते हैं । यदि किसी फिल्म में प्रकाश बहुत शींग्रता के साथ असर करता है तो उस पर कम एक्सपोज़र देना चाहिय क्योंकि फिल्म की गति अधिक है; यदि किसी दूसी फिल्म में प्रकाश के उसी असर के लिये अधिक समय लगा हो तो उसकी गति कम है और इसलिय अधिक समय लगा हो तो उसकी गति कम है और इसलिय अधिक समय तक एक्सपोज़र देने की आवश्यकता है। प्लेट या फिल्म की गति को संख्या या नम्बर में लिखते हैं। स्पीड को लिखने के लिये पाँच प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित हैं। नीचे उनके वर्णन दिये जाते हैं—

ं (क) एच० और डी० पद्धति (H. & D. system)—
यह पद्धति हंटर और ड्रीफील्ड (Hunter and Driffield)
की बनाई हुई है । इस पद्धति में प्लेट या फिल्म की
स्पीड को इस प्रकार लिखते हैं—१००, २००, ५००,
इत्यादि । इन संख्याओं का तात्पर्थ्य यह है कि प्रकाश की
किसी तेची के लिये यदि प्लेट नम्बर १०० से एक्सपोज़र का
ठीक समय १० से सेकेंड हो, तो यदि उसी अवस्था में प्लेट
नम्बर १०० के बदले प्लेट नम्बर २०० व्यवहार किया जाय
तो एक्सपोज़र का समय लिंब ३० से सेकेंड होना चाहिय,

उसी प्रकार प्लेट की स्पीड ५०० होने पर एक्सपोजर का समय कितना ही बढ़ता जाता है, एक्सपोजर का समय उसी अनुपात से घटता जाता है। यही पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। स्पीड १०० को 'एच० और डी० १००' लिखते हैं (H. V. D. 100), स्पीड २०० को 'एच० और डी० २००' लिखते हैं, इत्यादि।

'ख) बाटिकिन पद्धति (Watkun system)— 'बाटिकिन एक्सपोजर मिटर' नामक एक प्रकार का यन्त्र होता है जिससे प्रकाश की तेजी को नापा जा सकता है और इस यन्त्र की सहायता से एक्सपोजर का ठीक समय निकाला जाता है। इस यन्त्र का वर्णन पीछ दिया जायगा। इसे प्रयोग करते समय प्टेट या फिल्म की स्पीड को इसी पद्धति में जानना होता है। इसलिये स्पीड इस पद्धति में लिखी जा सकती हैं।' इस पद्धति में भी स्पीड की संख्या जैसे—जैसे बढ़ती जाती है, एक्सपोजर का समय उसी अनुपात से घटता जाता है। एक सहज नियम से एच० और डी० नम्बर को बाटिकिन नम्बर में लाया जा सकता है।

नियम:---

्वाटिकन नम्बर= एच० और डी० नम्बरं 💥 ५०

एच० और डी० नम्बर को ५० से गुणाकर, गुणफल को ३४ से भाग करने से बाटिकन नम्बर मिलता है, जैसे— एच० और डी० नम्बर यदि १७० हो तो बाटिकन नम्बर १७०×५० = २५० होगा।

(ग) वाइन पद्धति (Wynne system)—एक दूसरे प्रकार का एक्सपोजर भिटर होता है जिसे 'वाइन एक्सपोज़र मिटर' कहते हैं । इसमें प्लेट या फील्म की स्पीड एक दूसरी ही पद्धति में लिखी जाती है, इसमें स्पीड इस प्रकार लिखी जाती है— फ/१४ (f/14), फ/३६ (f/36), ^फ/२०० (f/100), इत्यादि । इसमें इन संख्याओं को बढ़ाने से स्पीड उनके वर्ग के अनुपात से बढ़ती है और इसलिये एक्स-पोजर का समय उनके वर्ग के अनुपात से घटता है। नीचे इसका उदाहरण दिया नाता है। मान लिया जाय कि ^{फी}/१२८ स्पीड के छिये एक्सपोजर का ठीक समय ३ सेकेंड हैं; अब यदि दूसरा प्लेट लिया जाय जिसकी स्पीड पि/६४ हो अर्थात् पह्छे से आधी हो तो एक्सपोन्नर का समय दुगुना नहीं होगा बल्कि २×२=४ गुना हो जायगा और इसिट्ये ३×४=१२ सेर्केंड होंगे। इसी प्रकार यदि प्लेट की स्पीड एक तिहाई हो मर्यात् फा४३ हो तो एक्सपोजर का समय ३×३×३=३× ९=२७ सेर्केंड होंगे। निम्निङखित नियम से एच० और

डी० पद्धति की संख्या को बाइन संख्या में लाया जा सकता है:--

बाइन नम्बर=
$$\frac{3?}{4} \times 1$$
 (एच० और डा. नम्बर \times 4०)
$$=\frac{3?}{4} \times 1$$
न टिकिन नम्बर

नियम:-पहले एच० और डी० नम्बर को ५० से गुणा कर और ३४ से माग कर बाटिकन नम्बर में ले जाना होता है; उसके बाद उस बाटिकन नम्बर का वर्गमूल निकाल कर उसे ३२ से गुणा कर देने से बाइन नम्बर मिलता है। जैसे, यदि एच० और डी० नम्बर ६८ हो, तो बाटिकन नम्बर ६=×१०_ ३४ र १०० होगा, और बाईन नम्बर ३२ र १०० ३०×१० — ६४ होगा।

(व) शाहनर पद्धति (Scheiner system)—पहले की नताई हुई पद्धतियाँ साधारणतः इंगर्लेंड में प्रयोग की जाती हैं। परन्तु यह पद्धति जर्मन में ज्यवहार होती है और इसिंच्ये जर्मन की बनाई हुई फिल्म या प्लेट पर इस पद्धति की संख्याएं लिखी रहती हैं। इसमें स्पीड की संख्या इस प्रकार लिखी जाती है—१३ श० (13 Sch.), १६ श० (16 Sch.) इत्यादि। इस पद्धति में यदि नम्बर ३ वढ़ जाय तो स्पीड दुगुनी हो जाती है, ६ वढ़ जाने से नार गुनी और ९ वढ़ जाने से ८ गुनी हो जाती है; जैसे १६ डिगरी की स्पीड १३ डिगरी की स्पीड से दुगुनी है और

१२ डिगरी, क्षं स्पीड से ४ गुनी है, इसिक्ये यदि १३ डिगरी में एक्सपोचर का समय १२ सेकेंड हो तो १६ डिगरी में चुं=६ सेकेंड होंगे और १९ डिगरी में चुं=४ सेकेंड होंगे, इत्यादि।

एच० और डी० पद्धति को शाइनर पद्धति में छाने के छिये कोई साधारण नियम नहीं है। टेवड नं० ५ से माङ्म हो सकता है कि कौन एच० और डी० नम्बर किस शाइनर नम्बर के बरावर है। घ्यान रहे कि स्पीड नम्बर को १३ श० (13° Sch.) न छिखकर १३ डिगरी (18 Degree Sch.) मी छिखते हैं।

्ड) डिन पद्धति (Dun system) -यह पद्धति हाछही में कुछ दिन हुए प्रचित हुई है। जर्मन और अमेरिका के बने क्टों और फिल्मों में अब इस पद्धति का व्यवहार होने लगा है। इस पद्धति में स्पीड को इस तरह लिखत हैं — जैसे नै वे डिन (10 Din), ने डिन (10 Din) इस्पादि; कमी कमी हुन स्पीड की संख्याओं को एक दूसरे प्रकार से भी लिखा जाता है जैसे ने डिनरी डिन (10 Din) इस्पादि । यह वात ध्यान देने योग्य है कि इन संख्याओं को सर्वदा भिन्न या मग्नांश (Fraction) में लिखते हैं और इनमें नीचे सर्वदा १० रहता है अपीत् हर (Denominator) सर्वदा १० रहता है। इन संख्याओं की विशेषता यह है कि शाइनर संख्याओं के समान यदि डिन

सख्या नै वद जाय तो स्पीड पहले से दुगुनी हो जाती है, कै वदने से स्पीड ४ गुनी हो जाती है और के वदने से ८ गुनी हो जाती है। उसी प्रकार दिन संख्या के नै घट जाने से स्पीड पहले से नै हो जाती है; कै घट जाने से पहले से नै हो जाती है; कै घट जाने से पहले से नै हो जाती है, इत्यादि।

उदाहरण के लिये मान लिया जाय कि किसी प्लेट की स्पीड नै जिन है और इसके लिये एक्सपोजर का ठाँक समय १६ से कें.ड है; अब यदि उसी अवस्था में दूसरा प्लेट लिया जाय जिसकी स्पीड नै ने ने ने हैं हो तो अब एक्सपोज़र का ठाँक समय ने हैं हो तो अब एक्सपोज़र का ठाँक समय ने हैं हो तो अब एक्सपोज़र का ठाँक समय हैं होंगे; फिर, यदि प्लेट की स्पीड ने ने होंगे। उसी तरह यदि प्लेट की स्पीड ने ने ने होंगे। उसी तरह यदि प्लेट की स्पीड ने ने ने होंगे। जीर यदि प्लेट की स्पीड ने ने होंगे। उसी तरह यदि प्लेट की स्पीड ने ने होंगे। इसी तरह किसी भी प्लेट की स्पीड ने ने हैं होंगे। इसी तरह किसी भी प्लेट या फिल्म के लिये एक्सपोज़र का समय ठाँक ठाँक निकाल जा सकता है। केवल इतनाही याद रखना चाहिये कि डिन नम्बर के ने बढ़ने से स्पीड दुगुनी हो जाती है और ने घटने से स्पीड आधी हो जाती है।

शाहनर नम्बर को डिन नम्बर में छाने का नियम यह है कि शाहनर नम्बर से १० घटा कर वियोगफड़ की १० से माग किया जाय तो वह डिन नम्बर हो जायगा। नियम:---

जैसे, यदि शाइनर नम्बर २६ हो तो डिन नम्बर $\frac{2\xi-\xi_0}{20}=\frac{\xi_0}{\xi_0}$ होगा।

उसी तरह डिन नम्बर को शाइनर नम्बर में छाने का नियम यह है कि पहले डिन नम्बर को १० से गुणा कर गुणनफल के साथ १० योग कर देने से शाइनर नम्बर मिलता है।

नियम:---

शाइनर नम्बर=(डिन नम्बर \times १०) + १० जैसे यदि शाइनर नम्बर $\frac{10}{10}$ हो तो डिन नम्बर $(\frac{10}{10} \times$ १०) + १० = १७ + १० = २७ होगा।

डिन नम्बर को एच० और डी० नम्बर में ठाने के छिये या एच० और डी० नम्बर को डिन नम्बर में ठाने का कोई सहज नियम नहीं है । नीचे दिये हुए-टेबड को देखने से यह माछ्म हो जायगा कि कौनसा शाइनर नम्बर कीन से डिन नम्बर के और कौन से एच० और डी० नम्बर के बराबर है। यह टेबड बहुत ही उपयोगी है।

देवल नं॰ ४

शाह्नर नं ०	94	9 %	่าง	१ =	₹€	२०	२१	२२
डिन नम्पर	¥ .	.E.	1 9	10	10	90	199	93 90
एच॰ और डी॰ सम्बर								
शाह्मर नं	२३	1 28	ं २४	२६	२७	₹≂	3.5	30
झाड्नर नंव - - डिन नम्बर	1				_		٠ .	

(२) एक्सपोज़र में लॉटिच्युड (Latitude in exposure) - यह पीछे बताया जायगा कि प्रत्येक विषय की एक नियत अवस्था के लिये एक्सपोज़र का केवल एक ही ठीक समय है। परन्तु इस नियत समय से कम या अधिक देर के लिये एक्स-पोज़र देकर मी अच्छा नेगेटिव बनाया जा सकता है। इसलिये एक्सपोज़र के लिये उस नियत समय से अधिक समय की एक सीमा है और उससे कम समय की भी एक सीमा है। समय की इन दोनों सीमाओं के बीच किसी समय पर एक्स-पोज़र देने से नेगेटिव अच्छा बनेगा। इन दोनों सीमाओं का अन्तर जितना ही अधिक होगा उस लेटर या फिल्म का लॉटिच्युड उतना ही अधिक होगा। इसलिये जिस ल्लेट या फिल्म में

लॉटिन्युड जितना ही अधिक होगा उसे काम में लाना उतना ही सहज होगा क्योंकि ऐसी अवस्था में एक्सपोज्र देने के समय में कुछ कमी या वेशी हो जाने पर मी नेगेटिव खराब नहीं होगा।

- (३) एमलश्चन का कन्ट्रास्ट (Contrast of emulsion) अर्थात एमलशन में भूपछांह का फर्क एक ही अवस्था में जब भिन्न—भिन्न प्लेटो पर एक्सपोज़र दिया जाता है तो देवेल्प करते समय किसी प्लेट में बहुत जल्दी काले और उजले मांगों में बहुत फर्क हो जाता है और किसी में देर लगती है। फिर, देवेल्प करने पर किसी नेगेटिव के काले और उजले मांगों में अधिक फर्क होता है अर्थात् काला मांग बहुत काला हो जाता है और उजला मांग उजला मांग उजला मांग वहुत काला हो जाता है और उजला मांग उजला मांग वहुत कम काला होता है और उजला मांग मी कुल्कुल काला हो जाता है। प्रमेद एमल्दान के गुण पर निर्मर करता है।
- (४) कलर संसिटियनेस (Colour sensutwense) अर्थात् रंग का प्रभाव—प्लेट या फिल्म पर जो स्पीड नम्बर दिये रहते हैं ने उजले प्रकाश के लिये ठीक हैं लेकिन रंगदार प्रकाश के लिये ठीक नहीं हैं। यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि रंगदार विषय से रंगदार प्रकाश की किरणें निकल्ती है; इसलिये नीली वस्तु से नीली किरणें निकल्गी, लाल वस्तु से लाल किरणें निकल्गी, इत्यादि । साधारणतः प्रकाश की किरणें

छः प्रकार क रंगों की होती हैं—वैंगनी, नीखा, हरा, पीखा, नारंगी और ळाळ । इन सन रंगों का प्रमान सन प्रकार के प्लेटों पर नहीं पड़ता । साधारण प्लेट पर केवल बेंगनी और भीले प्रकाश का प्रभाव पदता है परन्तु हरा, पीछा, नारंगी और छाछ प्रकाश का असर प्रायः कुछ नहीं पड़ता है । साधारण उजला प्रकाश इन छः रंगों के प्रकाश से बना हुआ रहता है, इसलिये उजले प्रकाश की केवल वैंगनी और नीली किरणें ही प्लेट पर प्रभाव करती हैं। इसिंखये साधारण प्लेट से लाल, नारंगी या हरे रंग की वस्तुओं का फोटो छेना बहुत कठिन है। यदि इम एक प्राकृतिक इस्य का फोटो साधारण प्लेट से लें और मान लें कि उस दृश्य में हरा धास हो, पीछे और छाछ गुराव के फुर हों और नीखा आकाश हो तो जब फोटो तैयार किया जायगा तो उसमें नीका आंकाश वहुत सादा होगा और उस फोटो में घास और फुछ सबके सब बहुत काले हो जायेंगे क्योंकि उनका प्रभाव प्लेट पर कुछ न पड़ेगा। इसिटिये एक विशेष प्रकार का प्लेट वनाया गया है: जिस पर हरा, पीछा, नारंगी और टाट रंगों के प्रकाश का असर पडता है। ऐसे प्छेटों का वर्णन इसी अध्याय के अन्त में दिया गया है।

(५) इरेडिटेशन और हेलेशन (Irraditation and Halation)—फेट के येदो दोप हैं जिनमें बहुत कुछ समता है। प्रतिविग्व अच्छी तरह फोक्स किये हुए रहने पर भी नेगेटिव पर जो चित्र बनता है उसमें विषय क्य किनारा धुँपछा

हो जाता है और इसिंखये उस चित्र में तीक्ष्णता नहीं रहती है।
यह दोष एमळशन में दोष रहने से होता है और यह उस पर
निर्भर नहीं करता जिस पर कि एमळशन छगा रहता है जैसे काँच
या फिल्म, यह काँच या फिल्म के सतह पर छगे हुए जिलेटिन
के एमळशन के दोष ही से होता है। इसिंखये एमळशन को
विना बदले हुए इस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है।
इसी दोष को इरेंडिटेशन कहा जाता है।

हेळेशन एक दूसरा दोष है जिससे पॅजिटिन फोटो पर कोई उजळी वस्तु की चारो ओर एक प्रकाशमण्डल बन जाता है जहाँ सचमुच कोई प्रकाशमण्डल नहीं या। इस दोष के कारण उस उजली वस्त के चित्र का किनारा भी बहुत अस्पष्ट और धुँघला हो जाता है। यह एमछशन के गुण या दोत्र के कारण नहीं होता। इसका कारण है प्लेट के काँच की मोटाई। प्लेट का काँच जितना ही मोटा होता है यह दोष उतनाही अधिक होता है । फिल्म ' पतली होती है, इसलिये उसमें यह दोष नहीं रहता है । इसका कारण यह है कि प्रकाश काँच से पार होकर प्लेट के पिछले सतह से प्रतिफालित (Reflect) होकर फिर एमल्झन पर आकर पबता है और इस तरह प्छेट के दूसरे-दूसरे मार्गो पर असर करता है। इस कारण नेगेटिव का चित्र साफ नहीं आता है और इसिंछए पॅजिटिव भी खराब हो जाता है। इसको दूर करने के छिये प्लेट के पिछले सतह मैं एक ऐसा मसाला या रासायनिक पदार्थ छगा दिया जाता है कि जब एमछश्चन से पार होकर

प्रकाश वहाँ पहुँचता है तो फिर प्रतिफलित होकर छीट नहीं जाता है क्योंकि वह मसाला उस प्रकाश को सोख लेता है।

- (६) ग्रेन (Grain) का फाईननेस (Fineness) या एमलग्रन की सहमता—एमलशन के परमाणुओं का आकार कभी मोटा और कभी पतला होता है। उसके परमाणु जव बहुत बड़े-बड़े रहते हैं तो नेगेटिव पर का चित्र बहुत तीक्षण नहीं होता है यद्यपि फोकसिंग और एक्सपोजर ठीक हो। इसलिये बहुत तीक्षण फोटो बनाने के लिय एमलशन के परमाणुओं के सहम होने की आवश्यकता है। विशेषतः उस अवस्था में जब कि बहुत छोटे आकार के नेगटिव से बड़े आकार का पेंजिटिव एनलाईभेंट बनाने की इच्छा हो तो प्रेन या परमाणु का फाइन या स्हम होना जरूरी है नहीं तो एनलाईभेंट (Enlargement) और भी रही हो जायगा।
- (७) रिज़ोलिंग पायर (Resolving power)— रिज़ोलिंग पायर प्लेट या फिल्म के उस गुण को कहते हैं जिसके रहने के कारण विषय के स्हम से स्क्म माग का मी चित्र ख़्व तीक्ष्ण आ जाय। जिसका रिज़ोलिंग पायर जितना ही अधिक होगा उसके नेगेटिव पर के चित्र में विषय के उतने ही स्क्ममाग का चित्र तीक्ष्ण और स्पष्ट वनेगा। विशेपतः, यदि नेगेटिव से एनलार्जमेंट बनाना हो तो उसका रिज़ोलिंग पायर अवस्य अधिक होना चाहिये। रिजोलिंग पायर निम्मलिखित बातों पर निर्मर करता है—

- (क) प्रेन की सूहमता, (ख) किरण का रंग, (ग) विपय के उजे छै और काले भागों में अन्तर, (घ) एमल्हान की मीटाई, (च) एक्सपोज़र का समय, (छ) डेवलप करने की विधि, (ज), फिक्सिंग, वाशिंग इस्यादि।
- ्र (८) डेवेलपर्मेंट का रेट (Rate of development) या डेवलप होने की गति—'छेट एक दूसरे से एक गुण में भिन्न होता है, किसी 'छेट को डेवेलप करने में कम समय लगता है और किसी में अधिक समय लगता है।
- (९) फिलिंसग का रेट (Rate of fixing) या फिल्स होने की गति—भिन्न-भिन्न प्रकार के प्लेटों या फिल्मे को फिल्स करने में भी किसी में कम और किसी में अधिक समय छगता है और यह एमछशन के स्वभाव पर निर्भर करता है।

🤇 💮 घ्रेट और फिल्म की श्रेणियाँ

- क्छर सेंसिटिवनेस (Golour sensitiveness) के विचार से प्लेटों या फिल्मों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—
- ं (१) साधारण—इस पर वैंगनी और नीली किरणों का प्रमान होता है, हरी किरणों का कुछ-कुछ प्रभान होता है, परन्तु पाँची, नारंगी और छाछ किरणों का कुछ भी प्रमान नेहीं होता।
 - (२) ओरथोक्रोमॉटिक (Orthochromatic) य

आइसोक्रोमॉटिक (Isochromatic)—इस पर वैंगनी, नीली और हरी किरणों का प्रमान होता है, पीली किरणों का कुछ-कुछ प्रभाव होता है परन्तु नारंगी और लाल किरणों का प्रभाव एकदम नहीं होता।

(३) पॉनक्रोमॉटिक (Panchromatic)—या क्रोमॉटिक (Ghromatic)—इस पर सभी किरणों का प्रमाव होता है। यहाँ तक कि घोर छाछ रंग की किरणों का मी प्रभाव होता है।

इनके सिवाय और भी दो प्रकार के प्लेट या फिल्म होते हैं, इन्हें (१) एक्स—रे (X—Ray), (२) इनफ्रिंड (Infraved) कहते हैं, परन्तु हम छोगों को इनसे कोई मतलब नहीं।

प्लेट या फिल्म उसकी स्पीड के अर्नुसार भी कई श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं । स्पीड नम्बर २० एच० और डी० से ८००० एच० और डी० तक हो सकता है । इसके अलावे ग्रेन की स्क्ष्मता के अनुसार भी उनको कई श्रेणियों में बाँटा जा सकता है ।

फोटोप्राफी पहले पहल सीखने वार्लों को चाहिये कि वे पहले साधारण प्लेट और फिल्म न्यवहार करें और जब साधारण प्लेट और फिल्म को एक्सपोज करना और देवेल्प करना आ जाय तब ओरयोक्रोमॉटिक और तब पानक्रोमॅटिक फिल्म पर प्रयोग करना ग्रुक्त करें। पहले पहल न्यवहार करने के लिये कोडक वेरिकोम (Kodak Verichrome), अगफा आइसोक्रोम (Agfa Isochrome), ज़ाईस परनोक्स (Zeiss Pernox), और इल्फोर्ड सेलोक्रोम (Ilford selochrome) फिल्म और प्लेट वहुत अच्छे हैं क्योंकि इनके लॉटिच्युड वहुत अधिक रहते हैं।



आठवाँ अध्याय

व्यु फाइंडर

ज्यु फाइंडर क्या है

केमरे से फोटो छेते समय फिल्ड ऑफ़ ब्यु क्या है यह जानने की आवश्यकता होती है अर्थात् केमरे में या छेट में कैसा चित्र आयगा इसे जानने की इच्छा होती है। इसके छिये जिस यन्त्र से काम छिया जाता है उसे ब्यु फाइंडर कहते हैं। यह केमरे का एक भाग होता है।


च्यु फाइंडर की श्रेणियाँ

न्यु फाइंडर निम्मिलिखित श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं—

(१) मिनियेचर केमरा च्यु फाइंडर (Miniature camera view finder)—यह एक बहुत ही छोटा केमरा होता है जिसकी एक ओर एक छोटा छेंस रहता है और दूसरी ओर रिफ्टेक्स केमरे की तरह एक दर्पण या आईना छग्ग रहता है जो धरातळ से ४५ डिगरी पर झका हुआ रहता है जिससे प्रतिविग्व को ऊपर से देखा जा सकता है। परन्तु इसके ऊपर के भाग में ठीक रिफ्टेक्स केमरे के ऐसा एक प्राऊंड ग्छास

स्क्रीन छगा हुआ रहता है और इसीपर प्रतिविम्न वनता है।

चित्र मं ० ७३




मिनियचर केमरा न्यु फाइंडर । ल-लेंस । ल-लाईना । ग-प्राकंड ग्लास ।

स्कीन के खुळे रहने के कारण प्रतिविम्य वहुत साफ नहीं गाल्म होता, परन्तु कितना भाग चित्र में आयगा यह माल्म हो जाता है। यह केमरे के सामने के माग में ऊपर या कोने में लगा हुआ रहता है। साघाणतः सस्ते केमरों में ही ऐसे ल्यु फाइंडर लगे रहते हैं। (२) ब्रिलिपेंट ल्यु फाइंडर (Brilliant view finder)—यह ठीक पहले प्रकार के ल्यु फाइंडर के ऐसा होता है, प्रमेद इतना ही रहता है कि ग्राऊंड ग्लास स्कीन की जगह एक लॅस लगा रहता है। इससे लाभ यह होता है कि प्रतिविम्य किसी स्कीन पर नहीं वनता परन्तु ऊपर के लंस

की सहायता से इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और बहुत साफ़ और स्पष्ट माञ्चम होता है। अधिकतर केमरों में इसी प्रकार का ज्यु फाइंडर फिट किया हुआ रहता है।


चित्र नं ० ०४



१-जिल्लियेट च्यु फाइंडर । २-वायर डाइरेक्ट विजियन च्यु फाइंडर ।


वक्स केमरे में दो ज्यु फाइंडर रहते हैं क्योंकि केमें को दो प्रकार से ज्यवहार किया जा सकता है; एक में फोटो की छम्बाई जगर नीचे रहती है और दूसरे में फोटो की छम्बाई अगल वगल में रहती है; पहले में चित्र क के ऐसा फोटो आता

चित्र नं० ७१




विलियेंट ब्यु फाइंडर ल-लंस । अ आईना ।

है और दूसरे में चित्र ख के समान फोटो होता है। केमरे को एक स्थिति पर रखने से पहले प्रकार का फोटो आता है और उसकी घुमाकर रखने से दूसेर प्रकार का फोटो आता है। इन दो स्थितियों के लिये दो न्यु फाइंडर हैं। फोल्डिंग केमरे में केवल एक ही न्यु फाइंडर रहता है जिसको सीघा रखकर क चित्र के समान फोटो लिया जा सकता है और दूसरे प्रकार का चित्र ख के



स्यु फाइंटर को स्ववदार करने की विधिया। ल-लेंस । व-स्यु फाइंडर ।

हिये केमरे को घुमाकर रखा जाता है और न्यु फाइंडर को भी घुमा हिया जाता है। न्यु फाइंडर के ऊपर के छेंस पर एक ढकना लगा रहता है जिसमें एक छेद रहता है, छेद का भाकार नीचे के चित्र में दिखलाया गया है। केमरे को क चित्र के लिये



विलियेंट न्यु फारंडर के कपरी भाग का भाकार।

प्रयोग करने के समय चित्र प के क ख ग घ भाग में जो प्रतिबिम्ब माळ्म होता है वैसा ही चित्र प्लेट पर आता है । उसी प्रकार, जब केमरे को ख चित्र के लिये घुमाकर रखते हैं तो न्यु फाइंडर के ढकने के च छ ज झ भाग में जो प्रतिबिम्ब आता है वैसा ही प्रतिबिम्ब प्लेट पर बनता है।

अधिकतर केमरों में ऐसे ही ब्यु फाइंडर फिट किये हुए रहते है परन्तु प्रतित्रिम्ब के बहुत छोटा बनने के कारण उसे देखने में अमुविधा होती है।

(३) आइ लेबेल व्यु फाइंडर (Eye level view finder) या इकीनोमिटर (Iconometer)—िकसी किसी केमरे में इकीनोमिटर व्यु फाइंडर लगा रहता है। यह धातु के दो पातों से बना हुआ रहता है। एक पात पीछे और एक सामने रहता है। पीछे के पान में एक छोटा सा छेद रहता है जिसके पीछे एक आँख रख कर देखा जाता है। दूसरे सामने बाले पात में बड़ा चौकोन छेद रहता है। छोटे छेद से एक विश्व नं० ७५ ऑख से देखने से बड़े छेद के भीतर से




जो कुछ दीख पड़ता है वही फोटो में आ जाता है | इस प्रकार का न्यु फाइंडर वक्स केमरे और मिनियेचर केमरे में छगा हुआ रहता है, किसीमें केमरे के बगड़ में रहाता है और किसीमें केमरे के जगर

आई लेवेल ब्यु फाइंडर । रहता है ।

(४) डाइरेक्ट विजियन च्यु फाइंडर (Direct vision view finder)—यह भी ठीक आई छेवछ च्यु फाइंडर को ऐसा होता है। इसका पिछछा पात ठीक वैसाही रहता है और उसमें उसी प्रकार का एक छेद होता है जिससे एक आँख छगाकर देखते हैं। सामने भाग में एक पात के बदछ एक तार चौकोन के ऐसा घुमाया हुआ रहता है और यह केमरे के सामने भाग में रहता है। छेद से देखने से उस चौकोन के भीतर जो


चित्र नं० ७६



१-वागर डाइरेक्ट विजियन व्यु फाईडर ।

कुछ माछ्म होता है फोटो में वही आता है। इसको काममें छाना बहुत सहज है क्योंकि इसमें कोई प्रतिबिग्व नहीं माछ्म होता बल्कि विषय का कौनसा भाग फोटो में आयग यह उस तार से माछ्म हो जाता है। जब इससे काम नहीं छिया जा

चित्र सं० ८०




१-डाइरेक्ट विज्यिन क्यु फाइंडर । रहा हो तो इसे मोड़कर रखा जा सकता है । साधारणतः यह

वक्स और फोल्डिंग केमरों में रहता है और किसी किसी फोल्डिंग केमरे में ब्रिडियेंट तथा डाइरेक्ट विजियन दोनों प्रकार के न्यु फाइंडर डगे रहते हैं।

नये फोटोप्राफरों को चाहिये कि वे अपने अपने केमरों में इन दोनों प्रकार के ज्यु फाइंडर रखें। यदि उनके केमरों में डाइरेक्ट विजियन ज्यु फाइंडर न भी रहे तौभी उनमें थे फिट कर दिये जा सकते हैं।

(५) ओपटिकल डाइरेक्ट विजियन न्यु फाइंडर (Optical direct vision view finder) - यह भी ठीक वाई ठेक्ट न्यु फाइंडर के ऐसा होता है, प्रभेद इतना ही होता है कि इसमें आई ठेक्ट न्यु फाइंडर के सामने जो चौकोन छेद बाला पात रहता है इसमें उसका चौकोन छेद खाली नहीं रहता है विलक्ष उसमें एक छेंस लगा रहता है जिसका आकार भी चौकोन होता है | इससे देखने की विधि भी पहले ही की ऐसी है | इसमें छेंस लग रहने के कारण विषय बहुत साफ और उज्ज्वल माल्म होता है | इस प्रकार के न्यु फाइंडर भी फोल्डिंग या मिनियेचर केमरों में लगे रहते हैं | कमी देखें।

चित्र नं ० ८१



१-ओपटिकल ढाइरेक्ट विजियन व्यु फाइंडर ।

बाले छोटे छेद में जो पीछे के पात में रहता है एक छोटा ढेंस रहता है; अतएव इसमें दो ढेंस हुए, एक सामने और एक पीछे और उन दोनों से देखने से जो माल्म होता है उसी भाग का फोटो होता है।

(६) द्वीन छेंस रिफ्लेक्स च्यु फाइंडर (Twut lens reflex view funder)—दीन छेंस रिफ्लेक्स केमेर क्षा वर्णन पहळे ही दिया जा चुका है। इसके दोनों छेंसों में ऊपर का छेंस बास्तव में एक च्यु फाइंडर ही है। प्रावंड

ग्टास स्त्रीन जिसपर प्रतिविम्त्र वनता है उत्पर रहता है और एक झुके हुए आईने की सहायता से प्रतिविम्त्र को उत्पर स्त्रीन पर बनाया जाता है। प्रतिविम्त्र का आकार उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा असल चित्र या फोटो बनता है, ब्यु फाइंडर के

खित्र ने ० ८२



रिक्लेक्व च्यु फाईडर--- अपरी माग ।

छंस को फोकस भी किया जाता है और इसिंख्ये न्यु फाइंडर का प्रतिविम्ब और असेडी प्रतिविम्ब एकही प्रकार का होता है और इस प्रतिविम्ब को अच्छी तरह से देखा जाता है। इसमें सब प्रकार की सुविधाएँ हैं।

(७) रिफ्लेक्स च्यु फाइंडर (Reflex view

funder)—रिफ्छेक्स केमरे का वर्णन भी पहले दिया जा जुका है। इसमें भी ऊपर के एक ग्राउंड ग्लास स्क्रीन पर प्रतिविम्न वनता है और इसमें भी एक झुके हुए आईने की सहायता से प्रतिविम्न को ऊपर बनाया जाता है। यही सर्वश्रष्ठ न्यु फाइंडर है क्योंकि इसमें जिस प्रतिविम्न को देखा जाता है उसी प्रतिविम्न से फोटो बनत' है और इसको प्रयोग करना भी बहुत ही सहज है परन्तु इस प्रकार के प्रवन्ध केन्छ मूल्यधान केमरों में ही पाये जाते हैं।

नौसिखों के लिये ब्रिलियेंट न्यु फाइंडर और साथ साय डाइरेक्ट विजियन न्यु फाइंडर ही सबसे अच्छे हैं।



नवाँ अध्याय



केमरे के दूसरे सामान

कैमरा स्टैंड

एक्सपोजरं देते समय केमरे को स्थिर रखने के छिये स्टैंड की आवश्यकता होती है। निम्नछिखित प्रकार के स्टैंड होते हैं---


(१) ट्राइपोड स्टैंड (Tripod stand)—यह तीन छड़ों से बना रहता है। तीनों का एक एक छोर एक्साथ मिला हुआ रहता है और इसी जगह एक पेंच लगा रहता है जिसपर केमरा फिट किया जा सकता है। प्रायेक केमरे में स्टैंड पर फिट करने के लिये एक पादो बुश (Bush) रहते हैं। स्टैंड लकड़ी का या लोहे, पीतल इस्मादि धातुओं का बना रहता है। फिर, स्टेंड को मोइकर छोटा बनाने के लिये अनेक प्रकार के प्रवन्ध रहते हैं। किसी में स्टैंड के प्रत्येक पैर को तीन या चार जगह मोड़ा जा सकता है जिससे इसको मोड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। एक दूसरे प्रकार के स्टैंड के पैर लोहे या पीतल के नल से वने रहते है। प्रत्येक पैर में तीन या चार नल रहते



ट्राइवोड स्टैंड ।

हैं और उनके व्यास के आकार ऐसे होते हैं कि वे एक दूसरे के मीतर प्रवेश कर सकते हैं जिससे स्टेंड का आकार छोटा हो सकता है । इस प्रकार के स्टेंड को टेक्सिकोपिक स्टेंड (Telescopuc stand) कहते हैं । कोई कोई स्टेंड तो इतना हल्का और इतना छोटा होता है कि सहज ही में उसे

चित्र नं ० ८४ .



जेव में रख खिया जा सकता है; उन्हें जेवी स्टेंड या पॉकेट स्टेंड (Pocket stand) कहा जाता है। किसी किसी ट्राइपोड स्टेंड के ऊपर वन्व और सॉकेट लगा हुआ रहता है (Bulb and socket)। इससे यही लाभ होता है कि केमरे की घुमाकर किसी भी स्थिति और किसी मी दिशा में रख

देलियकोपिक द्वारपोड स्टेंड। सकते हैं।

(२) चेन स्टेंड (Chain stand)—यह केनल एक छम्वा चेन अर्थात् ज़ंजीर होता है और साधारणतः हैंड केमरे में व्यवहार होता है। केमरे को प्रयोग करते समय चेन के एक छेर को केमरे के साथ छगा दिया जाता है और केमरे को शरीर के साथ दान कर रखा जाता है; चेन के दूसरे छोर को पैर से पकड़कर जमीन के उत्पर दावकर रखा जाता है। इसिंख्ये केमरा जल्दी नहीं हिछ सकता है।

चित्र नं॰ ८१




एक चेन स्टैंड सहज ही में घर में वनाया जा सकता। इसके लिये एक मज़बूत स्ते को लेना चाहिये। उसके एक छोर को केमरे से बॉध देना चाहिये और दूसरे छोर को पैर से पकड़े रहना चाहिय। ट्राइपोड स्टैंड न रहने पर हैंड केमरे के साथ सर्वदा ऐसे सूति का व्यवहार करना चाहिये।

वन (टेंड। चाहिये

(३) क्लेम्प स्टैंड (Glamp stand) – यह केतल दो क्लेम्पों को एक साथ योगकर बनाया जाता है। क्लेम्प या क्लिप वह चीज है जो किसी वरत को पकड़े रख सकता है। एक क्लेम्प से केमरे को पकड़ा जाता है और दूसरे क्लेम्प को किसी कड़ी चीज पर पकड़ा दिया जाता है – जैसे कुस्सी के हाप पर, टेक्ल के किनारे पर या दरवाजे के किनारे पर इस्पादि। इस प्रकार के क्लेम्प में भी साधारणतः बल्ल और सॉकेट

चित्र नं० द्रह



क्रम्प स्टेंड।


का प्रवन्ध रहता है जिससे केमरे को घुमाकर किसी दिशा में रखा जा सकता है।

फोटोग्राक्तर को चाहिये कि अपने केमरे के लिये ट्राइपोड स्टेंड रखें क्योंकि इसके विना फोटोग्राफी का काम अच्छा नहीं हो सकता।


कैरिंग केस

केमरे को रखने के लिये चमड़े का बैग (Bag) मिलता है जिसे कैरिंग केस (Carrying case) कहा जाता है। गले में लटकाने के लिये भी इसमें एक चमड़े की रस्ती लगी रहती है। केमरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये इसी

विद्यातं ० ८०



चित्र सं० इह



बक्स केमरा करिंग केप । फील्डिंग केमरा केरिंग केम ।

में रख कर छे जाया जाता है। किसी किसी केस में प्छेट होल्डर और केमरे के दूसरे दूसरे सामान रखने के भी प्रवन्ध रहते हैं।

फोकसिंग क्लॉथ

यह पहले ही कहाजा चुका है कि प्लेट केमरे में एक प्राउंड ग्ळास स्त्रीन की सहायता से फोकसिंग किया जाता है। परन्तु स्क्रीन पर यदि बाहर से प्रकाश पड़ता हो तो प्रतिबिम्ब साफ नहीं होता है। इसलिये एक काले कपड़े से केमरे के पिछले

माग को इस प्रकार ढाँप दिया जाता है कि वाहर से प्रकाश न पड़े और कपड़े के भीतर सिर घुसाकर प्रतिविग्व को देखा जा सकता है। इस कपड़े को फोकसिंग क्लॉप (Focussing cloth) कहते हैं।

लाइट फिलटर

कभी कभी केमरे के छेंस के सामने रंगीन काँच का प्छेट ज्यवहार किया जाता है। यह गोठाकार काँच का प्छेट होता है (छेंस नहीं), जिसका रंग हरा या पीठा हो सकता है। इसे छेंस के ऊपर फिट कर दिया जा सकता है। इसी को छाइट फिछटर (Light filter) या प्रकाश की छकनी कहा जाता है। इसको कैसे काम में छाया जाता है यह पीछे वताया जायगा।


सप्लिमेंटरी लेंस

छेंस के अध्याय में इसका पूरा वर्णन दिया गया है । यह केवल एक छेंस होता है जिसे केमरे के छेंस के उत्तर फिट कर देने से उसका फोकल छेंगय या तो वढ़ जाता है या घट जाता है। प्रत्येक केमरे के लिये ऐसे छेंसों का एक सेट (Set: मिलता है जिसमें कई छेंस रहते हैं और उनमें से प्रत्येक छेंस को भिन्न भिन्न प्रकार से ज्यवहार किया जा सकता है जैसे मैगनिफायर, पोट्रेट एटेचमेंट, टेलिफोटो छेंस इत्यादि।

स्पिरिट लेवेल

केमरे में एक्सपोजर देते समय केमरे के निचले भाग अर्थात् वेस (Base) को समतल पर रखना और प्लेट या फिल्म को सीमा रखना अर्थात् वर्टिकल (Vertical) रखना बहुत आवश्यक है। केमरे के निचले भाग या पिछले भाग को टेड़ा या झका कर नहीं रखना चाहिये। इसके लिये केमरे के पिछले भाग के ऊपर एक स्पिरिट लेवल (Spirit level) लगा हुआ रहता है। यह एक कॉच के छोटे नल का बना होता है जिसकी दोनों और बन्द रहती हैं। नल के मीतर स्पिरिट (Spirit)

चित्र नं० ८६



स्पिरिट लेरेल । क-केश । म-मध्यभाग । व-बुद्बुर । ध-स्पिरिट

भर देते हैं और उसमें कुछ हवा भी घुसा दिया जाता है जो एक गोल बुद्बुद (Bubble) के आकार में रहता है; यदि केमरा ठीक समतल में हो तो बुद्बुद नलके ठीक बीच में रहता है। नल के बीच में एक दाग रहता है जिससे माल्म होता है कि वह बीच में है या नहीं। यदि केमरा ठीक समतल में न हो तो वह ठीक बीच में नहीं रहता है, एक और चला जाता है और केमरे के एक या दूसरी और छके रहने से ऐसा होता है। इसिल्ये केमरे को सीधा खड़ा रखने के छिये उस बुद्बुद को बीच में छाना चाहिये।

किसी किसी केमरे में छम्त्रा स्पिरिट छेनेछ के वदछे गोडा-कार स्पिरिट छेनेछ रहता है। गोडाकार स्पिरिट छेनेछ को प्रयोग करने की निधि भी उसी प्रकार है।

यदि केमरे में स्पिरिट छेबेछ न रहे (सस्ते केमरों में नहीं रहता है) तो बहुत सरछता से उसमें एक स्पिरिट छेबेछ फिट कर दिया जा सकता है क्योंकि घर, मकान, इमारत इस्यादि के फोटो छेने में बिना स्पिरिट छेबेछ के काम ही नहीं चछ सकता है।



दुसवाँ अध्याय

एक्सपोज़र के लिये केमरे को तैयार करना प्राथिक शिक्षा

जब कमी कोई केमरा खरीदता है तो केमरे की कम्पनी केमरे के साथ एक छोटी पुस्तक देती है। उसमें उस विशेष केमरे को व्यवहार करने की पूरी विधियाँ दी रहती हैं। उसमें केमरे के प्रत्येक माग का पूरा वर्णन रहता है और उन्हें कैसे काम में ळाना चाहिये यह भी अच्छी तरह से बताया रहता है। यदि यह फोल्डिंग केमरा हो तो इसे कैसे खोछना चाहियं यह उसमें छिखा रहता है। केमरे को खोलकर व्यवहार करने से पहले उस पुस्तक में छिखी हुई सभी वातों को मछी भाँति जान छेना चाहिये कि केमरे के प्रत्येक माग को कैसे व्यवहार करना चाहिये। यह न जानकर केंगरे को काम में छाने से हो सकता है कि अनजानते में कोई चीज टूट जाय। साधारण नियम नहीं वनाये जा सकते क्योंकि मिन्न मिन्न प्रकार के केमरों में विधियाँ अलग अलग होती हैं। इसिक्रिये सबसे पहला काम यही होना चाहिये कि केमरे के प्रत्येक माग को अच्छी तरह जान छें और तब फोटो छेने के छिये तैयारियाँ करें ।

लोडिंग

फोटो छेन के छिये सबसे पहले केमरे में प्लेट या फिल्म को मरना चाहिये। केमरे में प्लेट या फिल्म को लगाने या भरने को छोडिंग (Loading) या छोड करना कहते हैं। मिन्न भिन्न केमरे में छोडिंग की विधियाँ अछग अछग हैं। इसिछिये किसी विशेष केमरे को कैसे छोड करना चाहिये उसके छिये कम्पनी जो पुस्तक भेजती है उसीमें देखना चाहिये। नीचे छोडिंग के कुछ साधारण उपदेश दिये जाते हैं। ये नियम पाँच भागों में बाँटे जा सकते हैं—(१) रोछ फिल्म मरना, (२) प्लेट मरना, (३) कट फिल्म मरना, (१) फिल्म पैक मरना और (५) रोछ फिल्म होल्डर में रोछ फिल्म मरना। प्रत्येक नियम को अछग अछग समझाया गया है। मिन्न भिन्न केमरे के छिये ये साधारण नियम कुछ कुछ वदछे जा सकते हैं।

केमरे में रोह फिल्म भरना

रोछ फिल्म स्पूछ (Spool) या रीछ के आकार में मिछती है और प्रापेक स्पूछ पर छिखा रहता है कि उसे कैसे खोलना चाहिये और केमरे में कैसे छगाना चाहिये। रोछ फिल्म को केमरे में छगाने के छिय अधेरे की आवश्यकता नहीं होती। फिल्म रीछ पर एक काछे कागज के साथ छपेटी रहती है; वह कागज वाहर से फिल्म पर प्रकाश आने नहीं देता। इस कागज

की चौड़ाई ठीक फिल्म की चौड़ाई के समान होती है परन्तु छम्बाई स्पसं कुछ अधिक होती है। कागज़ का एक पीठ काछा होता है और दूसरा पीठ छाछ या हरा होता है। स्पृष्ठ की बन्द अवस्था में इसे केमरे में छगा सकते हैं। इसिंछ्ये प्रकाश ही में इसे केमरे में छगाया जा सकता है।

लोडिंग के लिये सबसे पहरूं केमरे को खोल डालना चाहिये--केमरे में एक बटन रहता है जिसको दवाने से उसके दो भाग हो जाते हैं। केमरे के पिछड़े भाग को खोड़ने पर उसके ऊपरी माग में एक खाली रील या स्पृत्व रहता है और नीच के भाग में एक दूसरा स्पृष्ठ छगाने की जगह रहती है। ऊपर के स्पूछ के साथ एक चाभी छगी रहती है जिसे घुमाने से स्पूछ भी घूमता है। यहाँ देखना चाहिय कि खाडी स्पूछ नीचे नहीं बल्कि ऊपर है; यदि वह नीचे रहे तो उसको वहाँ से निकालकर ऊपर लगा देना चाहिये। केमरे को खोलने पर स्पूल साधारणतः नीचे ही पाया जाता है। इसका कारण यह है कि केमरे को छोड करते समय फिल्म भरे हुए स्पृष्ठ को नीच रखते हैं और खाळी स्पूळ को ऊपर रखा जाता है। ज्यों ज्यों एक्सपोक्सर दिया जाता है त्यों त्यों फिल्म नीचे के स्पूछ पर से खुळकर ऊपर के स्पूळ पर छपेटी जाती है और पूरी फिल्म पर एक्सपोन्नर हो जाने पर नीचे का स्पृष्ठ खाळी हो जाता है और ऊपर के स्पूछ पर पूरी फिल्म छेपट छी जाती है और तब ऊपर के फिल्म छपेटे हुए स्पूछ को डेनेटप करने के छिये निकाछ लिया जाता है जिससे खाली स्पूल नीचे रह जाता है। फिर, लोड करने के लिये केमरे को जब खोला जाता है तो खाली स्पूल नीचे ही मिलता है—इसलिये इसे नीचे से निकाल कर ऊपर लगा दिया जाता है और अब नीचे फिल्म भरे हुए स्पूल को लगा दिया जाता है। स्पूल को घुमाने की चामी साधारणतः ऊपर ही के स्पूल के साथ रहती है— नीचे नहीं। (किसी किसी केपरे में स्पूल को घुमाने की चामी निचे के स्पूल के साथ रहती है। यदि ऐसा हो तो सोच समझ कर फिल्म स्पूल को ठीक तरह लगाना चाहिये।) स्पूल को पकड़े हुए रखने के लिये जा प्रवन्ध रहता है उसे प्रिप (Grip) कहते हैं।

फिल्म स्पूछ को नीचे के प्रिप में छगा देने के बाद उसके कागज को खोछ दिया जाता है और कागज के उस छोर को जगर के स्पूछ में छगा दिया जाता है, अब तक केवछ कागज ही बाहर निकछता जाता है और स्पूछ की फिल्म भीतर ही रहतीं है। तब, जगर के स्पूछ को दो या तीन बार धुमाया जाता है—अब मी फिल्म नहीं निकछती है। याद रखना चाहिये कि उस कागज को इस तरह छगाना चाहिये कि उसकी छाछ या हरी और केमरे के पिछछे माग की ओर रहे और उसकी काछी ओर छेंस की ओर रहे—यह उल्टा नहीं होना चाहिये अर्थात् काछी ओर पीछे के तरफ और छाछ या हरी ओर केमरे के पिछछे के तरफ और छाछ या हरी ओर छेंस के तरफ नहीं होनी चाहिये नहीं तो फिल्म पीछे के तरफ आ जायगी और वह कागज छैंस के तरफ आ जायगी

जिससे फिल्म तक प्रकाश न पहुँच सकेगा क्योंकि वह कागज से रुक जायगा।


इस बात पर ध्यान रखना चाहिय कि जबतक स्पूछ को प्रिप पर न लगाया गया हो तबतक उसके कागज को नहीं खोडना चाहिये और कागज के खोडने के बाद भी उसे एक हाय से जोर से पकड़े रहना चाहिये जिससे कि स्पूछ का कागज या फिल्म ढीलीन हो जाय । तब कागज के एक छोर को खींचकर फिल्म होल्डर के भीतर से पार कर जपर के स्पृष्ठ में छगा देना चाहिये। उसके बाद जपर के स्पूछ को दो तीन बार घुमा देना चाहिये; उसके बाद केमरे को वन्द कर देना चाहिये---यह भी देख छेना चाहिये कि शटर वन्द है। अब चामी की सहायता से ऊपर के स्पूछ को धीरे धीरे घुमाते जाना चाहिये, क्रुछ देर के बाद कागज के साथ साथ फिल्म भी निकटती जायगी। कागज के पीछे १, २, ३, ४ इस्यादि संख्याएं समान दूरी पर ळिखी रहती हैं। इन संख्याओं का यही मतछत्र है कि जब १ निकल आये तो फिल्म का पहला भाग अपनी जगह पर आ जाता है, जब २ निकले तो पहला भाग ऊपर के स्पूल पर लपेटा जाता है और दूसरा माग अपनी जगह पर ठेंस के सामने आ जाता है। इसी प्रकार से ज्यों ज्यों ऊपर के स्पूछ को घुमाया जाता है त्यों त्यों १, २, ३, ४ इत्यादि संख्याएं निकळती जाती हैं। केमरे के पिछछे भाग में एक छोटा सा छेद रहता है जिसमें

एक छाछ रंग का काँच लगाया रहता है। इसी छेद से कागज़ पर लिखी हुई १, २, ३ इत्यादि संख्याओं को देख सकते हैं।

फिल्म को फिट करनेके बाद पहले ऊपर के स्पूल को बहुत धीरे धीरे घुमाना चाहिय जिससे कि कोई नम्बर जल्दी से पार न हो जाय। उस छेद में १ नम्बर निकलने से कुछ पहले एक हाथ का निशान या चिन्ह निकलता है—हाथ की उंगली १ संख्या को दिखलाती है। जब यह हाथ का चिन्ह दिखलाई पड़े तो इससे यह समझना चाहिय कि अब बहुत जल्दी १ की संख्या आनेवाली है और इसलिये अब स्पूल को बहुत घीरे धीरे घुमाना चाहिये। जब १ की संख्या आ पहुँचे तो घुमाना बन्द कर देना चाहिये। अब फिल्म के पहले माग में एक्सपोजर दिया जा सकता है। एक्सपोज़र के बाद ऊपर के स्पूल को फिर धीरे धीरे घुमाना चाहिये, जब २ की संख्या निकले, तब फिल्म के दूसरे भाग में एक्सपोजर दिया जा सकता है।

याद रखना चाहिये कि सावधान हो जाने के छिये जो हाय का चिन्ह है वह केवल १ की संख्या के पहले ही रहता है और दूसरी संख्याओं के पहले नहीं रहता। इसी प्रकार जब पूरी फिल्म पर एक्सपोजर हो जाय तो चामी को चार पाँच बार और घुमा लेना चाहिये जिससे ऊपर के स्पूल पर पूरी फिल्म लेपेट की जाय और उसके ऊपर कुळ कागज़ मी लेपेटा जाय। अब केसरे को खोल लिया जाता है और उस स्पूल को निकाल लिया जाता है-इसमें भी अधिरी कोठरी की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश ही में किया जा सकता है क्योंकि अब फिल्म कागज के भीतर रहती है और वहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच सकता।

कागज और फिल्म को छगाने की स्थितियाँ दो हो सकती हैं। उन दोनों को नीचे के चित्र में दिखळाया गया है--उनमें से एक ठीक रीति है और दूसरी मूल है । इसल्यि याद रखना चाहिये कि कागज और उसके साथ फिल्म भी केमरे के पिछले भाग के बहुत निकट रहनी चाहिय-दूर में नहीं।



केमरे में प्लेट मरने के लिये एक डार्क रूम (Dark

room) या कॅंघरी कोठरी की आवश्यकता होती है—यह प्रकाश में नहीं किया जा सकता। उसके लिये वाहर से किसी प्रकार का प्रकाश मीतर नहीं आना चाहिय—यहाँ तक कि दरवाज़े या खिड़की के फाँक से भी कोई प्रकाश न आये। कोठरी में केवल एक डार्क रूम लेम्प (Dark room lamp) जलया जा सकता है—इससे लाल रंग का प्रकाश मिलता है जो साधारण या ओरघोकोमेटिक प्लेट पर कोई असर नहीं कर सकता। हाँ, पॉनकोमेटिक प्लेट व्यवहार करते समय डार्क रूम लैम्प को भी काममें नहीं लाना चाहिय —इसके लिए पूरी लंधेरी कोठरी ही में काम करना चाहिय। डार्क रूम और डार्क रूम लैम्प का विशद विवरण पीछे 'डेवेलपमेंट' के अध्याय में दिया गया है।

साधारणतः प्लेट एक वनस में पैक किया हुआ रहता है जिसमें १२ प्लेट रहते हैं जो तीन मागों में बँटे हुए रहते हैं और प्रत्येक माग में चार प्लेट रहते हैं । दो दो प्लेट ऐसे रखे हुए रहते हैं कि उनके जिलेटिन की फिल्म एकही और हो जैसा कि यहाँ चित्र में टिखलाया गया है—यदि पैक करने के इस प्रवन्ध को याद रखा जाय तो प्लेट के वनस को खोलने पर यह सहजही में माल्म हो सकता है कि किस प्लेट में जिलेटिन की सेंसिटिव फिल्म किस और है।

चित्र नं ० ६३




बक्स में प्लेट पैक करने की प्रणाली :---सेंसिटिब पीठ या जिलेटिन का सतह ।---खाली पीठ या सतह ।

पछेट की किस ओर जिलेटिन की फिल्म है यह जानना वहुत मुक्तिल है। साधारणतः जिलेटिन लगा हुआ सतह कॉच के सतह से कुछ धुंघला होता है परन्तु इस प्रकार जानने में भूल होने की सम्मावना है। यदि सन्देह हो तो ऊगली में चोड़ा पानी लगा लेना चाहिये और उससे प्लेट के दोनों सतहों को स्पर्श करना चाहिये । जो जिलेटिन लगा हुआ सतह होगा वह ऊंगली के साथ सट जायगा और जो खाली कॉच का सतह होगा वह नहीं स्टेगा। इस प्रकार परीक्षा करने में प्लेट के वीच में नहीं छूना चाहिये, उसके एकदम किनारे कोने में ही छूना चाहिये। किसी किभी कम्पनी के बनाये हुए प्लेटों पर जिलेटिन लगाये हुए सतह के कोने में एक चिन्ह बना हुआ रहता है जिसे देखने से ही मालूम होता है कि किस तरफ जिलेटिन लगा हुआ रहता है कि उस चिन्ह को कैसे पहचाना जा सकता है।


प्डेट होडर और ष्डेट के बक्स को छेकर अंधेरी कोठरी में यहुँचना चाहिये। प्डेट को केमरे में नहीं भरा जाता। इसे पहले प्लेट होल्डर में लगाते हैं। एक प्लेट को निकाल कर प्लेट होल्डर में लगा देना चाहिय। प्लेट होल्डर में एक दकना रहता है। प्लेट को उसमें इस तरह लगाना चाहिये कि निलेटिन की फिल्म दकने की ओर रहें। उसके बाद प्लेट होल्डर के दकने को बन्द कर देना चाहिये। अब प्लेट होल्डर को बाहर प्रकाश में ला सकते हैं क्योंकि उसका दकना बन्द रहने के कारण कोई प्रकाश प्लेट तक नहीं पहुँच सकता। एक बात मली माति याद रखनी चाहिये कि प्लेट को पकड़ने के समय उसे बीच में कभी नहीं पकड़ना चाहिये, सर्वदा किनारे से पकड़ना चाहिये। प्लेट को कैसे पकड़ना चाहिये यह नीचे के चित्र में दिखलाया गया है।

चित्र गं० ३४



भ्रट को हायसे कैसे पक्कना चाहिये। एक्सपोजर देने से कुछ पहले इस प्लेट होल्डर को केमरे

में फिट कर दिया जाता है। यदि प्राऊंड ग्लास स्क्रीन पर फोक्स किया गया हो तो उस स्क्रीन को इटाकर उसी की जगह प्लेट होल्डर को फिट कर दिया जाता है। यह देख छेना चाहिये कि शटर वन्द है उसके बाद धीरे धीरे डकने को ऊपर उठा छिया जाता है जिससे प्लेट खुळ जाता है और तब एक्सपोचर दिया जाता है। एक्सपोचर हो जाने पर डकने को फिर वन्द कर दिया जाता है और प्लेट होल्डर को केमरे से निकाल छिया जाता है।



केसरे में हेट कैसे भरना चाहिये प-हेट । ड-डकना । ल-हेट होल्डर । के-केसरे का पिछला माग ।

अंधेरी कोठरी न रहने पर छोडिंग के छिये एक प्रकार की यैछी का प्रयोग किया जाता है । यह एक बहुत बहे आकार की यैछी होती है जिसमें तीन छेद रहते हैं, एक से सिर और दो से दो हाय भीतर घुसाये जा सकते हैं। यैछी ऐसी चीज़ की बनी रहती है कि उसके भीतर प्रकाश न जा सके, केवछ एक ओर एक छोटा सा टाड काँच छगा हुआ स्क्रीन रहता है जिससे छाड प्रकाश भीतर जा सकता है। प्लेट के वक्स और प्लेट होल्डर को पहले उस यैछी के भीतर रखा जाता है, तब सिर और हाय उसके भीतर घुसाये जाते हैं



लोडिंग बेग।

और तब प्लेट को निकाल कर प्लेट होल्डर में लगा दिया जा सकता है। पॉनकोमेटिक प्लेट लोड करते समय लाल रंगवाले स्क्रीन को भी बंद कर दिया जाता है और पूरे अंधेर में लोडिंग किया जाता है। इस चली को लोडिंग बैग (Loading bag) कहते हैं।

केमरे में कट फिल्म भरना

कट फिल्म भी ठीक प्लेट ही की तरह लोड की जाती है। क्योंकि फिल्म प्लेट के समान कही नहीं होती, इसलिये फिल्म को अकेली नहीं बलिक एक कट फिल्म शीथ (Gut film sheath) के साथ प्लेट होल्डर में फिट कर दिया जाता है। कट फिल्म शीथ लक्ष्म काँच या धातु का बना हुआ होता है। इसका आकार ठीक कट फिल्म के आकार का होता है और मोटाई प्लेट की मोटाई के समान होती है। पहले फिल्म को इस शीथ पर इस तरह लगाते हैं कि जिलेटिन का सतह बाहर की ओर हो और खाली सतह शीथ की ओर हो। अब फिल्म लगे हुए शीथ को ठीक प्लेट ही की तरह प्लेट होल्डर में लगा दिया जाता है।

चित्र नं० ६०

कट फिल्म को केमरे में कैसे भरता चाहिये। क-कट फिल्म । श-कीथ । ड-डकना । प-केमरे का पिछला साग ।

यह सर्कदा याद रखना चाहिये कि चाहे प्लेट हो या रोल फिल्म हो या कट फिल्म हो उन्हें व्यवहार करते समय जिलेटिन का सतह सर्कदा लेंस की ओर रहना चाहिये और प्रतिविम्ब भी ठीक इसी सतह पर फोकस होना चाहिये।

केमरे में फिल्म पैक भरना

फिल्म पैक में १२ फिल्म एक दूसरे से अलग पैक की हुई रहती हैं। प्रत्येक फिल्म के साथ एक काला कागज लगा हुआ रहता है और १२ फिल्म एक साय एक लिफाफे में डाली हुई रहती हैं। लोंडिंग के लिये १२ फिल्म के एक फिल्म पैक को एक फिल्म पैक एडापटर में लगा दिया जाता है जो ठीक प्लेट होल्डर के ऐसा ही रहता है । पहली फिल्म को एक्सपोज करने के लिये सबसे पहले फिल्म पैक एडापटर को केमरे में लगा दिया जाता है और पहले काले कागज़ को ऊपर से खींच लिया जाता है और इसे फाड़कर फेंक दिया जाता है: उसके बाद पहली फिल्म पर एक्सपोज्र दिया जाता है। अब दूसरी फिल्म को एक्सपोज़ करने के छिये पहली फिल्म के काळे कागज के दूसरे छोर को जिसपर १ की संख्या लिखी रहती है खींचा जाता है जिससे पहली फिल्म सामने से निकलकर पीछे चली जाती है और दूसरी फिल्म एक्सपोज़र के लिये तैयार हो जाती है। इसी प्रकार तीसरी चौथी इत्याहि फिल्मों में एक्सपोज़र दिया जा सकता है। फिल्म पैक में सबसे बड़ा लाम तो यही है कि केमरे को रौशनी में लोड किया जा सकता है और फिल्मों को रौशनी ही में निकाल भी लिया जा सकता है — अधेरी कोठरी की आवश्यकता नहीं होती।

रोल फिल्म होल्डर में रोल फिल्म भरना

यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्लेट केमरे में रोल फिल्म होल्डर की सहायता से रोल फिल्म लगाई जा सकती है। इसमें पहले रोल फिल्म को रोल फिल्म होल्डर में लगा दिया जाता है। यह ठीक लसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि रोल फिल्म को केमरे में भरा जाता है क्योंकि होल्डर की बनावट ठीक रोल फिल्म केमरे के पिलले भाग की बनावट की सी होती है। रोल फिल्म को होल्डर में लगाने के बाद लसे केमरे के पीले लगा दिया जाता है और ठीक रोल फिल्म केमरे के पेस लगा दिया जाता है और ठीक रोल फिल्म केमरे के ऐसा लग्नहार किया जाता है।

केमरे को कैसे पकड़ना चाहिये।

एक्सपोज़र देते समय केमरे को दो प्रकार से रखा जा सकता है। इसको या तो स्टैंड पर रखा जा सकता है या हाथ पर रखा जा सकता है। बहुत देर तक एक्सपोज़र देने के लिये केमरे को तिना स्टैंड पर न रखे नहीं हो सकता। बहुत कम देर तक एक्सपोज़र के लिये डसे हाथ पर रखा जा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्टैंडों का वर्णन पहले ही दिया गया है। याद रखना चाहिये कि केमरे को वरावर सीवा रखना चाहिये। इसे टेड़ा या एक और झुका हुआ नहीं रहना चाहिये।

जब केमरे को हाय पर रखकर एक्सपोचर दिया जा रहा हो तो उने शरीर पर कुछ धीरे दाव कर रखा जा सकता है जिससे कि वह न हिले । जब डाइरेक्ट विजियन न्यु फाइंडर न्यवहार न किया जा रहा हो तो केमरे को शरीर पर दाव कर रखा जा सकता है परन्तु यदि डाइरेक्ट विजियन न्यु फाइंडर, या आई लेक्ट न्यु फाइंडर का न्यवहार करें तो केमरे को शरीर पर दाव कर नहीं रखा जा सकता, उसे आंख के सीध में रखना पड़ेगा।

यहाँ चित्र में दिखलाया गया है कि वक्स या फोल्डिंग कैसरे को जिसमें ब्रिलियेंट ब्यु फाइंडर लगा हुआ है कैसे ब्यवहार करना चाहिय और कैसे पकड़ना चाहिये।

चित्र नं० ९८



वक्स केमरे को पकदने की विधि।

चित्र नंव १९




फोल्डिंग केमरे की पकड़ने की विधि।

रिम्छेक्स या दिवन छैंस रिम्छेक्स केमरे को ज्यवहार करने के छिये एक चमड़े का भीता छगा हुआ रहता है जिसे गछे में छगाकर केमरे को गछे से छटकाया जा सकता है और उसे शरीर पर दाब कर रखा जा सकता है जिससे ऊपर से प्रतिविग्व को देखना सहज हो जाता है। यह भी यहाँ के चित्र में दिखलाया गया है।


धरल फोटोप्राफी शिक्षा

चित्र नं० १००



रिल्फेक्स केमरे को पकड़ने की विधि। बेस्ट पॉकेट केमरे को कैसे पकड़ कर एक्सपोजर दिया जा सकता है यह यहाँ के चित्र में दिखळाया गया है।

चित्र गं० १०१



मिनियेचर केमरे को साधारणतः आंख के बहुत निकट रखते हैं जिससे कि उसके डाइरेक्ट विजियन या ओपटिकल डाइरेक्ट विचियन या आई ठेवेल न्यु फाइंडर को प्रयोग किया जा सके । इसको भी यहाँ के चित्र में दिखलाया गया है ।

चित्र मं० १०२'



मिनियेचर केमरे को पकड़ने की विधि।

ग्यारहवाँ अध्याय

फोकसिंग

प्राथमिक शिक्षा

इस अध्याय को पढ़ने से पहले 'लेंस' और 'डायाफाम' के अध्यायों में लिखी हुई वातों को अच्छी तरह याद कर लेना चाहिये। जब कभी किसी वस्तु, दश्य या विषय के फोटो लेने की इच्छा हो तो उसके प्रतिविम्ब को फोकस करना पड़ता है। फोकसिंग करने के नियम चार श्रेणियों में विमक्त किय जा सकते हैं:—

- (१) फिक्सड् फोकस।
- (२) प्राऊंड ग्लास स्क्रीन पर फोकस करना।
- (३) स्केड से फोकस करना।
- (४) रिफ्छेक्सन से फोकस करना ।

अव निम्निङ्खित वाक्यों में इन चारों का एक एक कर वर्णन दिया जाता है।

ंफिक्सड् फोकस

फिनसड् फोकस केमरे में छेंस और प्छेट या फिल्म की दूरी नियत रहती.है जिसे बदछा नहीं जा सकता। ऐसे केमरों में प्राजंड ग्छास स्क्रीन या फोर्कासंग स्केळ नहीं रहता। प्रायः सभी वक्स केमरे फिक्सड् फोक्स होते हैं और सस्ते मिनियंचर केमरे भी फिक्सड् फोक्स हाते हैं। फोटो छेते समय फोक्स करने सी आवश्यकता नहीं होती है और प्रत्येक केमरे में केमरे से एक नियत दूरी से दूरस्थित सभी वस्तुएं फोक्स में आ जाती हैं। यह दूरी या तो केमरे पर छिखी रहती है या उस केमरे की किताब में छिखी रहती है। उदाहरण के छिये जान छिया जाय कि किसी केमरे में यह दूरी १५ फीट है। इससे यही मतछ्व निकछता है कि कोई वस्तु जो केमरे के छेंस से १५ फीट की दूरी पर स्थित है वह फोक्स में है और इसके अछावे जो जो वस्तुएं १६, १७, १८, १९ फीट या इससे भी अधिक दूर में अवस्थित हैं वे भी फोक्स में हैं परन्तु जिसकी दूरी १५ फीट से कम है वह फोक्स में नहीं है।

परन्तु और एक वात ध्यान देने योग्य है—यह छैंस के खायाफ़ाम का आकार है। सबसे बड़े एपरचर के छिये सबसे निकटकी वस्तु जो फोकस में आती है वह १५ फीट पर है अर्थात १५ फीट से छेनर ०० तक की वस्तुएं फोकस में हैं। अब यदि एपरचर को घटा कर छोटा कर दिया जाय तो १३ फीट से ०० तक मी वस्तुएं फोकस में आ जायेंगी। एपरचर को यदि और भी घटा दिया जाय तो ११ फीट से छेकर ०० तक की वस्तुएं फोकस में आ जायेंगी। और इसी प्रकार यदि एपरचर को घटा कर बहुत छोटा कर दिया जाय तो

७२ (=२) फीट से लेकर ० तक की वस्तुएँ अब फोकस में आ जारेंगी। इसलिये यह माल्य होता है कि एपरचर को छोटा कर निकट की वस्तुएं फोकस में लाई जा सकती हैं और सबसे बड़े एपरचर से यदि निकटतम वस्तु जो फोकस में में हो वह १५ फीट दूर में हो तो सबसे छोटे एपरचर से जो निकटतम वस्तु फोकस में आयगी वह पहले से आधी दूरी पर रहेगी अर्थात ७२ फीट की दूरी पर रहेगी।

अत्र, यदि कोई निकट की वला को जैसे ५ फीट पर की वस्त को फोकस करना चाहें तो यह सम्भव नहीं है। किसी किक्षी वक्स केमरे में सिष्डमेंटरी छैंस या पोट्टेट एटेचमेंट लगाया जा सकता है जिसे केमरे के लेंस के सामने लगा दिया जाता है, जिसका प्रभाव यह होता है कि निकट की वस्तुएं फोक्स में आ जाती हैं। उदाहरण के छिये मान छिया जाय कि किसी सिष्ठमेंटरी छेंस पर ३ फीट छिखा हुआ है। इसे **लगाने से पहले १५ फीट से ∞ तक की वस्तुएँ फोकस** में थी, परन्तु अब इसे छगाने पर केवछ ३ फीट से ३ दे फीट तक की वस्तुएँ ही फोकस में रहती हैं। उससे दूर या निकट की वस्तुएँ अब फोक्स में नहीं रहतीं। सिन्डिमेंटरी छेंस को लगाने से प्रभाव यही पड़ता है कि केमरे के छेंस का फोकड छेंगथ् कम हो जाता है और इसिछिये निकट की वस्ताओं को फोकस करना सम्भव हो जाता है । बक्स केमरे के साथ कई सिन्छमेंटरी छेंस दिये रहते हैं। मिन भिन्न

छेंस निकट की वस्तुओं की भिन्न भिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के छिये रहते हैं। मनुष्य के चेहरे के फोटो छेने में ये छेंस काम में छाये जाते हैं। पोट्रेचर और कॉपिंग में भी काम में छगाये जाते हैं। इनका विशद वित्ररण पीछे दिया जायगा।

इसिक्टिये एक फिक्सड् फोकस केमरे को व्यवहार करना बहुत सङ्ग है। इसको प्रयोग करने के छिये प्रधान विषय को एक ऐसी दूरी पर रख देना चाहिये जो उस केमरे के ब्रिये जो निकटतम दूरी हो जैसे पहले के उदाहरण में १५ फीट दिया गया है उससे अधिक हो जैसे २० फीट पर रखा जा सकता है। ब्यु फाइंडर से देखने से माछम हो जायगा कि फोटो पर उस प्रधान विषय का आकार कितना बड़ा होगा। यदि फोटो में विषय के आकार को बड़ा करना हो तो केमरे को निकट छे जाना चाहिये और यदि छोटा करना हो तो केमरे को दूर छ जाना चाहिये परन्तु याद रहे कि केमरे की निकटंतम दूरी अर्थात् १५ फीट से कम नहीं छे जाना चाहिये। प्रधान विषय के अलावे उसके आगे और पीछे की वस्तुएं भी फोकस में आजायेंगी जैसे कि पहले बताया गया है । फोकस की निकटतम दूरी प्रत्येक केमरे में १५ फीट नहीं रहती बिल्क मिल मिल होती हैं जैसे ३, ५, ८, १०, १२ फीट इत्यादि; और इस दूरी की जानकारी बहुत आवश्यक है। यह दूरी या तो केमरे या छेंस पर छिखी रहती है या उस केमरे की किताब में छिखी रहती है ।

सिष्ठिमेंटरी छेंस को व्यवहार करते समय यह याद रखना चाहिये कि विषय को ठीक उसी दूरो पर रखना चाहिये जो दूरी उस छेंस पर छिखी हो। जैसे, उसपर यदि ३ फीट छिखी हो तो विषय को छेंस से ठीक तीन फीट की दूरी पर रखना चाहिये, ३ फीट से कम या अधिक नहीं होना चाहिये नहीं तो वह फोकस में नहीं आयगी। इसका कारण यह है कि सिष्ठिमेंटरी छेंस के छगाने के कारण केवछ वही वस्तु फोकस में आयेगी जो तीन फीट की दूरी पर है, उससे निकट की वस्तु फोकस में नहीं साती। एपरचर को घटाने से भी ऐसा नहीं होता।

प्राकृतिक दश्यों का फोटो छेना बहुत ही सहज है और इसके छिये दूरी पर विशेष प्यान देने की आवश्यकता नहीं। केवछ व्यु फाइंडर में देखना और शटर का बटन दवाना पड़ता है।

ग्राऊंड ग्लास स्कीन पर फोकस करना

प्राऊंड ग्लास स्क्रीन पर फोकस करने से पहले लेंस के विषय में कई वार्तों की जानकारी होनी चाहिये। ये बार्ते हैं:—फोकल टेंगय, मेगनिफिकेशन, विषय और प्रतिबिन्द से लेंस की दूरी में सम्बन्ध, फोकस की गहराई, हाइपरफोकल दूरी, इत्यादि।

छेंस को प्रयोग करते समय प्रतिविस्त का भाकार दो नातों पर निर्मर करता है:---

- (१) विषय की दूरी—विषय जितनाही दूर पर होग प्रतिबिम्ब का आकार उतनाही छोटा होगा, इसिक्टिये फोटो में विषय का आकार बढ़ाने के छिये केमरे को विषय के निकट रखना पड़िगा।
- (२) लेंस का फोकल लेंगय्—विपय की किसी नियत दूरी के लिये लेंस का फोकल लेंगय जितनाही बड़ा होगा प्रतिबिम्ब उतनाही बड़ा होगा । एक बड़े फोकस के लेंस से प्रतिबिम्ब का आकार बड़ा होगा और विषय की उसी दूरी के लिये छोटे फोकस के लेंस से प्रतिबिम्ब का आकार छोटा होगा। इसलिये प्रतिबिम्ब के आकार को बड़ा बनाने के लिये लेंस का फोकल लेंगथ बड़ा होना चाहिये।

प्राऊंड ग्लास स्त्रीन से फोकस करते समय इन दो बातों को अच्छी तरह याद रखना चाहिय ।

पहले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि लेंस से विषय की दूरी जितनी ही कम होगी; लेंस से प्रतिबिम्ब की दूरी उतनीही अधिक होगी! इसलिये केमरे को ज्यों ज्यों विषय के निकट ले जाया जायगा, त्यों त्यों प्रांजंड ग्लास स्क्रीन को लेंस से दूर ले जाना पहेगा—तब फोकस किया हुआ प्रतिबिम्ब मिलेगा! इसलिये यदि प्रतिबिम्ब के आकार को बड़ा बनाना चाहें तो केमरे को विषय के बहुत निकट लेजाना पड़ता है और इसलिये स्क्रीन को लेंस से बहुत दूर ले जाना पड़ता है।

प्राउड ग्लाम १क्रीन पर फोकस करने के लिये उसे केमरे के पिछे लगा दिया जाता है और फोकसिंग पिनियन को घुमाकर लेंस को आग या पीछे हटाया जाता है और माथ साथ यह देखा जाता है कि क्रीन पर प्रतिविश्व केमे बदलता है। १क्रीन का वसा हुआ मतह लेस की ओर रखा जाता है। प्रतिविश्व को देखने के लिये एक काले कपड़े से स्क्रीन को घेर लिया जाता है और उसी कपड़े की दूसरी ओर से सिर को डाक लिया जाता है जिससे स्क्रीन पर बाहरी प्रकाश न पड़ मके और प्रतिविश्व को देख भी सके।

किसी विपय को फोकम करने की प्रणार्ख यह है कि पहले डायाफाम के सबसे बंडे एपरचर का प्रयोग किया जाय । उसके वाड फोकमिंग पिनियन को घुमाकर हम को आगे या पीछे हटा-कर देखना चाहिये कि कब प्रनिविम्ब खूब तीक्ष्ण, स्पष्ट और साफ हो जाना है। लेम की एक ऐसी स्थिन है जहाँ ऐसा होता हैं, टेंस को ठीक उसी स्थान पर एव देना चाहिये। यदि सबसे बंड एपरचर से प्रतिविम्ब ठीक फोकम न हो तो उससे कुछ छोटे एपरचर को लगाकर फिर फोकस करना चाहिये। इससे भी यदि न हो तो उससे भी छोटे एपरचर का प्रयोग करना चाहिये। इसी प्रकार एएरचर को घटाते और फोकम करते करने कौन-मा एएर-चर ठीक है उसका पता चल जाता है। अव, यह देखा जाता है कि सभी वस्तुएँ—निकट या दूर की वस्तुएँ एक साथ फोकस में नहीं है। फोकसिंग पिनियन को घुमाकर जब निकट की वस्तुओं को फोकस किया जाना है नो दूर की वस्तुएँ फोकस में नहीं रहतीं

और जब दूर की वस्तुओं को फोकस में छाया जाता है तो निकट की वस्तुएँ फोकस में नहीं रहतीं। तब क्या किया जाय ?

प्रश्न यह है कि एपरचर का सबसे बड़ा आकार कितना हो कि जितना फोकस पाने की इच्छा है उतना मिले। हो सकता है कि पूरा फोटो फोकस में न हो केवल प्रधान विषय ही हो।

अतएव फोकस करने की प्रणाछी यह होनी चाहिये। पहले सबसे बड़े एपरचर को व्यवहार कर दूर की वस्तुओं को फोकस करना चाहिये। दूर की बस्तुओं को फोकस करने पर निकट की बस्तुएँ फोकस में न रहेगी। (यह माल्ट्म रहना चाहिये कि जब दूर की बस्तुओं को फोकस किया जाता है तो लेस स्क्रीन के निकट रहता है और जब निकट की बस्तुओं को फोकस किया जाता है तो लेस स्क्रीन के वस्तुओं को फोकस किया जाता है तो लेस स्क्रीन से दूर पर रहता है।) क्योंकि दूर की बस्तुओं को फोकस की गई है इसलिये लेस स्क्रीन से दूर है। अब लेस को धीरे धीरे क्षीन की ओर ले आना चाहिये। ज्यों ज्यों लेस स्क्रीन के निकट आता जायगा त्यों त्यों दूर की बस्तुएँ धुंधली होती जायेंगी। जब दूर की बस्तुएँ ठीक धुंधली होना शुरू हों तो लेस को बहीं रोक लेना चाहिये। अब यह देखना चाहिये कि निकट की बस्तुएँ फोकस में हैं या नहीं।

हो सकता है कि छेस को रक्रीन के निकट छाते छाते निकट की वस्तुएँ स्पष्ट और तीक्ष्ण हो गई हो और दूर की वस्तुएँ भी वहुत धुँभछी नहीं हों। यटि ऐसा हो तो स्क्रीन को हटाकर वहाँ प्छेट या फिल्म छगाकर एक्सपोजर दे देना चाहिये। यटि ऐसा न हुआ हो तो फिर दूर की चरतुओं को फोकस में छाना चाहिये और बहुत धीरे धीरे छेस को प्लेट की ओर छेजाना चाहिये और ज्योही निकट की क्स्तुएँ फोकस में आ जाय और दूर की क्स्तुएँ भी बहुत कुछ फोकस में रहे त्योही छेस को हटाना बंद कर एक्सपोजर देना चाहिये।

यदि इस प्रकार फोकस की चेष्टा कर यह देखा जाय कि दूर की वस्तुओं को वहुन अस्पष्ट और धुंघला न वनाये हुए निकट की वस्तुओ को फोकस में नहीं छात्रा जा सकता है-तव एपरचर को कुछ घटाकर फिर उसी प्रणाली से फोकस करना चाहिये अर्थात् एएरचर को घटाकर फिर दूर की बस्तुओं को फोकस कर तब लेस को धीरे धीरे स्क्रीन की ओर लाना चाहिये और पहले के समान जब निकट की बस्तुएँ फोकस में आ जानें और दूर की वस्तुएँ भी बहुत कुछ फोकस में रहे तो छेंस को वहीं रोक टेना चाहिये और एक्सपोजर टेना चाहिये । इससे भी यदि न हो तो उससे भी छोटे एपरचर का प्रयोग कर फिर पहले की विधि से फोकस करना चाहिये। इसी प्रकार वार वार स्टॉप को घटाकर फोकस करते जाना चाहिये और जब निकट की बस्तुएँ फोकस में आ जाये और दूर की क्लुएँ भी फोकस से बाहर न रहें तब एक्सपोजर देना चाहिये ।

मनुष्य के चेहरे के फोटो छेने में भी इसी प्रणाछी से काम छिया जाता है। इसमें दूर का अर्थ सिर का पिछ्छा भाग कान इत्यादि हैं और निकट का अर्थ नाक, मुँह, आँखें इत्यादि हैं। इसमे नाक, ऑखो और होठो का फोकस बहुत तीक्ष्ण होना चाहिये—यद्यपि कान और वाल अच्छे फोकस में न हो। इस अवस्था में फोकस बहुत अच्छी तरह से करना चाहिये।

प्रत्येक प्रकार के विषय को फोकस करने की प्रणाही एक ही है, कंबल उस अवस्था में जब कि निकट की और दूर की सभी क्तुओ को फोकस में छाने की इच्छा हो तो निम्न छिखित प्रणाछी काम में लाई जाती है। पहले उस माग को फोकस करना चाहिये जिसके फोकस में न रहने से कोई हानि नहीं है; तव र्टेस को आगे या पीछे हटा कर धीरे धीरे उस भाग को अत्पष्ट या फोकस सेवाहर कर देना चाहिये; उसे एकदम अ.पप्ट नहीं वना देना चाहिये—उतनाही अस्पप्ट बनाना चाहिये कि जितना होने से कोई हानि न हो । अत्र यह देखना चाहिये कि जो प्रधान विषय हैं और जिसे तीक्ष्ण फोकस में रहना आवश्यक है वह तीक्ष्ण फ्रोकस में है या नहीं । यदि है तो ठीक है, एक्सपोज़र के लिये तैयार है। और यदि न हो तो एपरचर को कुछ घटा कर फिर पहर्छी विधि से फोकसिंग करना चाहिये। इसी प्रकार स्टाप को होटा करते जाना चाहिये ओर फोकस करते जाना चाहिये। जब प्रतिविम्ब का प्रधान भाग तीक्ष्ण फोकस मे आ जाय और दूसरे भाग कुछ कम फोकस में रहे तो एक्सपोजर दे डाळना चाहिये।

इस प्रकार फोटोग्राफर को यह अभ्यास कर छेना चाहिये कि पहछे सबसे बडे एपरचर का प्रयोग करे और फोकस करें । उससे इन्छिन फोकम न मिछने पर उससे कुछ छोटा एपरचर व्यवहार करे, तब फिर फोकस करे। इस प्रकार जब तक इच्छित फोकस न भिछे तब तक एपरचर को घटाते जाना चाहिये। कोशिस करना चाहिये कि जहाँ तक हो सके बड़े एपरचर का व्यवहार करना चाहिये।

प्राऊंड ग्लास स्क्रीन पर फोर्कासिंग हो जाने पर ग्रिनि को केमो से निकाल कर अलग रख दिया जाता है। तब प्लेट होल्डर या फिन्म पैक एडापटर को क्रीन की जगह लगा दिया जाता है। फोर्किसिंग के समय शटर बराबर खुला रहना है परन्तु अब उसे बन्द कर दिया जाता है। प्लेट होल्डर का दकना ऊपर उठा लिया जाता है या फिन्म पैक के कागज के दकने को निकाल दिया जाता है। उसके बाद बटन दबा कर शटर से एक्सपोजा दिया जाता है।

रक्रीन पर फोकसिंग के लिये सर्ज्वा केमरे को रहैंड पर रखकर करना चाहिये क्योंकि हाथ पर केमरा रखकर इस प्रकार फोकस करना सम्भव नहीं।

प्लेट या फिल्म को लगाने पर उसका जिलेटिन लगा हुआ समतल ठीक उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ कि स्क्रीन का बसा हुआ समनल रहता है, इसलिये स्क्रीन पर जैसा प्रतिविम्ब बनता है प्लेट या फिल्म पर भी ठीक उसी प्रकार का प्रतिविम्ब बनता है।

रिफ्लेकशन से फोकम करना

प्रत्येक प्रकार के रिफ्लेक्स केमर में आऊंड ग्लास स्क्रीन

केमरे के पीछे नहीं बल्कि ऊपर रहना है। फोकर्सिंग के छिये पहले ऊपर के हुड को खोल डालना चाहिये और स्क्रीन पर देखना चाहिये। एक प्रतिविम्ब दिखलाई पड़ता है जो धुंधला होता है। इस पर भी फोकर्सिंग ठीक उसी प्रणाली से किया जाता है जैसा कि फोल्डिंग केमरे में किया जाता है।

ज्योही फोकसिंग हो जाता है त्योंही शटर के बटन को दवाया जाता है जिससे प्रतिविभ्न अदृश्य हो जाता है और एक्स-पोजर भी हो जाता है।


ट्वीन छेस रिफ्छेक्स केमरे मे भी ठीक इसी तरह फोकस किया जाता है। जब फोकस हो जाय तो बटर के बटन को दवाया जाता है; इसमें प्रतिविम्ब अदृश्य नहीं होता परन्तु एक्सपोजर हो जाता है क्योंकि इसमें स्क्रीन के छिये एक छस ह और एक्सपोजर के छिये दूसरा छेस रहता है।

रिफ्छेक्स या ट्वीन छेस रिफ्छेक्स केमरे को साधारणतः स्टैंड पर नहीं रखा जाता विल्क प्रयोग करते समय एक चमंड की फीता से गछे से छटकाया जाता है और उसे शरीर पर (छाती पर) दवाये रखा जाता है जिससे वह न हिछे। फोकरिंग करना और एक्सपोजर देना इसी अवस्था में करना पड़ता है।

फोक्सिंग स्केल से फोक्स करना

उन केमरों में जिनमें फोकिसिंग ग्राऊंड ग्लास स्क्रीन लगाने का कोई प्रवन्ध नहीं रहता है, उनमें फोकिसिंग के लिये फोकिसिंग स्केल रहते हैं। यह स्केल केमरे के निचले भाग में रहता है; फोर्कार्सिंग के लिसे जब फोर्कासिंग पिनियन को घुमाकर लेस को आगे या पीछे हटाया जाता है तो स्केल पर एक पोयेटर घूमता है। नीचे के चित्र में दिखलाया गया है कि स्केल पर कैसे चिह्न रहते हैं। स्केल पर ये संख्याये लिखी रहती हैं—ं ५, १०, २०, ४०, ळ; इनमे ५, १० इत्यादि छोटी संख्याये प्लेट की और रहती है

चित्र १०३



सीधा स्केल । स-स्केल । प-गोयेटर ।

और २०, ४० इत्यादि वड़ी संख्याये छेस की ओर रहती हैं और सबसे अन्तिम चिह्न ० या 'INF' रहता है। ये सख्याये फीट में रहती हैं परन्तु अमेरिका के बनाये हुए केमरो में ये संख्याये मिटर में रहती है। एक मिटर ४० इंच के बराबर होता है और प्रायः एक गज के समान होता है।

किसी किसी केमरे में स्केल केमरे के निचले भाग में नहीं रहता बल्कि लेस की चारों ओर रहता है। इस स्केल पर भी एक पोयेटर रहता है जो उस गोलाकार स्केल पर चलता है। इसी स्केल को शुमाने से फोकासिंग होता है अर्थात् लेंस आगे या

पीछे चलता है। इसका चित्र भी नीचे दिया जाना है। चित्र नं॰ १०४



गोलाकार स्केल । ल-लॅम । फे-स्केल । प-पोयेंटर ।

स्तेल पर की संख्याओं से तांत्पर्य यह है कि यदि पोयेटर को किसी नियत संख्या पर रख दिया जाय जैसे १० फीट की संख्या पर तो कहा जाता है कि '१० फीट पर फोकस किया गया'; यदि उसे २० फीट की संख्या पर रखा जाय तो कहा जाता है कि '२० फीट पर फोकस किया गया', क्यादि । जब १० फीट पर फोकस किया जाता है तो कोई वस्तु जो लेस से १० फीट की दूरी पर हो वह फोकस में आ जाती है परन्तु दूसरी वस्तुएं जो केमरे से १० फीट से कम या अधिक दूर हो फोकस में नहीं आतीं । इसी तरह जब २० फीट पर फोकस किया जाता है तो केवल वही वस्तु फोकस में आ जाती है जो २० फीट की दूरी पर हो । फोकसिंग स्तेल का यही काम है कि प्रतिविम्व को न देखे हुए भी किसी वस्तु को फोकस किया जा सकता है; क्योंकि यदि उस वस्तु की दूरी माल्यम हो तो पोयेटर को उसी चिह्न पर

रख दिया जाता है जिसमे उस वश्तु का प्रतिविम्ब फोकस में आ जाता है।

फोकिसिंग स्केल को व्यवहार करने के लिये बस्तुओ की दूरी जानने में पूरी अभिन्नता होनी चाहिये। कोई वस्तु कितनी दूर पर हैं यह ऑख से देखकर जान लेना सीखना चाहिये। याद रखना चाहिये कि जब विपय केवल दो या तीन गज की दूरी पर हो तो उस दूरी को निकालने में अधिक भूल नहीं होनी चाहिये अर्थात् १ फुट से अधिक भूल नहीं होनी चाहिये। परन्तु यदि विपय दूर में हो जैसे १० या १२ गज की दूरी पर तो इस दूरी को निकालने में २ या तीन गज की भूल होने से भी अधिक हानि नहीं होती। केवल निकट की वस्तुओ को फोकस करते समय उनकी दूरी को अच्छी तरह जान लेना चाहिये; थोड़ी भूल होने पर वह फोकस में न आयगी।

फोक्सिंग के छिये स्केट के प्रयोग करने के कई उपाय है:---

- (१) साधारण प्रणाली ।
- (२) फोकस की गहराई का ज्ञान रखते हुए फोकस करने की प्रणाली।
- (३) फोकस की गहराई के टेवल को देखकर फोकस करने की प्रणार्छ।
- (४) हाइपरफोकल दूरी के टेवल को देखकर फोकस करने की प्रणाली।

अत्र इनका पूग वर्णन नीचे दिया जाना है:---(१) साधारण प्रणाली:---

पहले प्रधान विषय की दृरी मालूम कर की जानी है, तब इस नरह फोकम किया जाना है कि पोयेंटर ठीक उसी दृरी के चिह्न पर न रहे बन्कि उसमें कुछ कम दृरी के चिह्न पर रहे; जैसे मान लिया जाय कि प्रधान विषय की दृरी १२ फीट है; तब पोयेंटर का ठीक १२ फीट के चिह्न पर नहीं रखने परन्तु ११ और १२ फीट के बीच अर्थात् ११ फीट के चिह्न पर रख दिया जाना है। ऐसा करने के दो कारण है:—

- (क) प्रतिविन्त्र की नीक्ष्णता और स्पष्टता में जो कमी होनी है वह दूर की वस्तुओं की अपेक्षा निकट की वस्तुओं में अधिक होनी है। इस टोप को दूर करने के लिये टीक १२ फीट पर फोकस न कर ११ - फीट ही पर फोकम करने हैं जिसमें प्रधान विपय के फोकस में आने के साथ माथ उससे निकट की बस्तुएँ भी फोकस में आ जानी हैं और दूर की वस्तुएँ, भी फोकम ने अधिक बाहर नहीं रहनीं।
- (ख) मान लिया जाय कि प्रधान विषय ९ फीट पर है और पोयंटर को भी ९ फीट पर रखने हैं। नब प्रधान विषय सबसे अच्छे फोकस में आ जाता है, परन्तु ९ फीट से निकट और दूर की बस्तुएँ भी फोकम में आ जानी हैं—८ फीट से लेकर १२ फीट की बस्तुएँ फोकस में आ जा सकनी है। यह लेस के फोकस और एएएचर के आकार पर निर्भर करता है। इसल्यि

यदि ८ र्ने फीट पर पोयंटर को रखा जाय तो ६ फीट से टेकर १२ फीट नक की बस्तुए फोकम में आ जायेगी।


माभाग्णतः इस माभाग्ण प्रणाली से काम नहीं लिया जाता परन्तु जन्दी में फोटो होने के लिये जैसे स्नेपशॅट में काम में लाया जा सकता है।

(२) फोकम की गहराई का ज्ञान रखते हुए फोकस करने की प्रणालीः—

जब किसी दूरी पर फोकस किया जाता है तो फोकस की तीक्ष्णता और स्पष्टता केवल उसी दूरी पर नहीं रहती, उससे कम और अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएँ भी फोकस में आ जाती है। जिसे मान लिया जाय कि ६ फीट पर फोकस किया गया तो ५ फीट ने लेकर ७ फीट की वस्तुएँ फोकस में आ जायेगी। ५ फीट ने लेकर ७ फीट की दूरी को फोकस की गहराई या डेपथ ऑफ फोकस कहते हैं। इसलिये फोकसिंग के समय फोकस की गहराई का पूरा जान रुवना चाहिये।

फोकम की गहराई दो बातो पर निर्भर करता है—पहला, एयरचर का आकार और दूमरा, लेम का फोकल लेगध्। जब एयरचर को घटाया जाता है तो फोकम की गहराई बद् जाती हैं अर्थात् केमरे के और भी निकट से लेकर और भी दूर की बस्तुएँ फोकम में आती है। लेम के फोकल लेगध् को घटाने सेभी फोकस की गहराई बद् जाती है। नींच के चित्र में यह डिग्बलाया गया है कि एपरचर के आकार को बढ़ल डेने से किसे फोकस की गहगई बढ़ल जाती है। एपरचर जिनना ही छोटा होता है या 'फ' नम्बर जिनना ही बड़ा होता है फोकस की गहराई उननी ही अधिक होती है।

বিয়ান ০ ৭০%



फोक्स की गहराई पर एउरचर के आकार का प्रभाव । कन्त्रेमरा, ४-ॄं इंच का फोक्स । पोथेंटर स्केळ के ६ फीट के चिह पर ।

अव, फोकम की गहराई का ज्ञान रखते हुए फोकसिंग के तीन उपाय है:---

(क) दूर पर फोकस कर फोटो लेनाः---

पोयटर को ० या 'INF' के चिह्न पर रख दिया जाता है। केवल दूर की वस्तुएँ ही फोकस में आती है, निकट की क्स्तुएँ बुंचली और फोकस से वाहर हो जाती हैं। इसमे फोकस की गहराई दूर से केवल एक तिहाई दूरी पर आ जानी है; जैसे—यदि विषय १२० गज की दूरी पर हो तो केवल ८० गज से लेकर बहुत दूर तक की वस्तुएँ फोकस में आ जायेगी। निकट की वस्तुएँ अर्थात् ८० गज से कम की वस्तुएँ फोकस मे न रहेगी।

इस उपाय से उस समय काम छेना चाहिये जब कि प्रधान विषय दूर में है और निकट की वस्तुओं का कोई प्राधान्य न हो जैसे आसमान के बादछ, दूर पर के पहाड़ या मकान के ऊपर से नीचे की सड़क या दूसरे हहयों का फोटो इन्यादि।

(ख) निकट पर फोक्स कर फोटो लेना:---

जब प्रधान विषय निकट में हो और दूर की बस्तुओं का प्राधान्य न हो तो पोयेटर को उसी चिह्न पर रख टेने है जितनी दूर पर प्रधान विषय हो। तब, प्रधान विषय फोकस में आ जाता है ओर कुछ दूर की बस्तुएँ भी फोकस में आ जाती है ओर कुछ दूर की बस्तुएँ भी फोकस में आ जाती है परन्तु बहुत दूर की बस्तुएँ फोकस से बाहर हो जाती है। जैसे—पिट १० फीट पर फोकस किया जाय तो ६ फीट से लेकर ३० फीट नक की बस्तुओं का फोकस हो जा सकता है परन्तु ३० फीट से अधिक दूर की बस्तुएँ फोकस से बाहर हो जायेगी।

इस उपाय से उसी समय काम टेना चाहिये जब कि दूर की वस्तुओं में कोई विशेषना न हो या दूर की कोई वस्तु ही वहाँ न हो; जैसे एक दीवाछ के सामने मनुष्यों के समूह का फोटो टेना इत्यादि। (ग) लेंस को निकट और दूर टोनो पर फोकस कर फोटो लंना:—

जब ऐसा फोटो छेने की इच्छा हो जिसमें निकट और दूर दोनों में प्रधानता है और टोनों को फोकस करने की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित विधि से काम छैना चाहिये।

जिस स्थान से जिस स्थान तक का फोटो फोकस में छाने की इच्छा हो उसके पहले एक तिहाई की दूरी पर पोयेटर को रख देना चाहिये। जैसे यदि १५ फीट से ५० फीट तक की बस्तुओ को फोकम में छाना हो तो पोयेंटर के १५+ दूं×(५०-१५)= १५+१२=२७ फीट के चिह्न पर रख टेना चाहिये। इस अवस्था में फोकस की गहराई '५ फीट से २७ फीट तक होगी। इसी प्रकार यदि फोकस की गहराई को छेंस से १० फीट से छेकर ४० फीट तक बनाना हो तो पोयेटर को १०+३ (४०-१०)= १०+१०=२० फीट के चिह्न पर रख देना चाहिये। एक बान याट रखनी चाहिये कि पोयेंटर को २७ या २० फीट पर रखकर तत्र एपरचर को घटा देना चाहिये और तत्र एक्सपोज्ञर देना चाहिये। स्टाप को नहीं घटाये हुए एक्सपोजर देन से फोकस की गृहराई १५ से ५० फीट तक या १० से ४० फीट तक नहीं हो मकती उससे बहुत कम होगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि स्टाप को कहाँ तक छोटा बनाने से इच्छित फोकस की गहराई मिल सकती है क्योंकि इच्छित फोकस की गहराई पान के लिये स्टॉप को जितना छोटा बनाने से काम चल सकता है उससे अधिक छोटा वनाने से कोई लाभ नहीं होता बल्कि हानि होती है क्योंकि प्रकाश का परिमाण कम हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं है; इसके लिये फोकस की गहराई का पूरा ज्ञान रहना चाहिये। नीचे एक दूसरी प्रणाली दी-जाती है जिससे इस प्रश्न का ठीक उत्तर मिलता है।

(३) फोकस की गहराई के टेवलों की सहायता से फोकस करनाः—

यहाँ दो टेबल दिये जाते हैं। पहला टेबल उन केमरो के लिये हैं जिनमें रॄै इंच×रै दें इंच के आकार का फोटो बनता है और उसके लेंस का फोकड़ लेगय ४ दें इंच होना है। दूसरा टेबल उन केमरों के लिये हैं जिनमें रि इंच×र दें इंच के आकार का फोटो बनता है और लेस का फोकस लेंगय ५ दें इंच होता है। टेबल के पहले कॉलम में बह दूरी दी गई है जिस चिह्न पर पोयेटर को रखा जाता है; ये संख्याये फीट में है। इसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें इत्यादि कॉलमो में यह दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न एपरचर अर्थात 'फ' नम्बर के लिये फोकस की गहराई कहाँ से कहाँ तक होती है। उदाहरण के लिये यदि रि इंच×रे दें इंच केमरे में पोयेंटर को १६ फीट पर रखा जाय और एपरचर फीह.३ (f 6.3) का व्यवहार किया जाय तो फोकस की गहराई लेस से ११ फीट से २२ फीट तक होगी।

टेबल नं० ६

प्ळेट या फिल्म का आकार-२ ईच×३ ईच। लेस का फोकल लेगथ्-४ ईच।

पोर्येटर	फोकस की गहराई (फाट में)											
को	स्टॉप क/४ ५		फ/६३		फ/८		फ/११		फ/१६		स्टॉप फ/२३	
स्थिति												
(फीटमें)	(1/4.5)		(f/6.3)		(f/8)		(1/1)		(f/16)		(f/23)	
					से		से		<u>से</u>		से	
∞ INF	૭૭	æ	५६		₹ €	æ	२८	æ	२०	æ	१४	æ
3, 5,	ર્દ	৩४	' २२	१२१	२२	9C	१६	æ	₹3	3 .	१०	z
३२	₹3	ષ્ષ	२१	૭૪	१८	१७४	१५	*	१२	œ	ا اع	æ
२६	२०	36	१८	80	१६	७४	१३	ec_	8 8	æ	९	æ
२०	१५	२४	१३	२९	₹ ₹	₹८	११	Ę٥	१०	x	6	æ
१६	१३	२०	११	२२	११	२७	१०	३७	९	८७	b	æ
१२	११	१५	१०	१७	१०	१९	९	२३	6	३५	Ę	११२
१०	९	११	C	११	6	१२	હ	१४	Ę	१९	4	₹0
٤	٤	હ	ц	હ	ч	6	ч	6	الر	۵	8	११
¥	ሄ	4	8	ų	4	४	8	ų	8	Ę	ą	9

टेबल नं ० ७ प्लेट या फिल्म का आकार-३-ई इंच×४-ई इंच । लेस का फोकल लेगथ्-५-ई इंच ।

पोर्वेटर		फोकस	की गह	राहे (प	ीट में)		
की	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	
	418.4	फ ६३	데 !	क्र[११	4 8€	मा२३	
फोट में	(114 2)	((Ele'3))	(fl8) !	(P11)	(f) 16)	(f/23)	
	से	से	से	से	' से	सै	
00 INF	१२८¦ ∞	∶९३ ∞	£8 00	, 80 ° ∞	२३	₹¥'œ	
έλ	४२ १२	८ ३८,१९२	३२ 🛭 🛭	₹७ ≈	, ₹8 æ	86 B	
	<u> </u>	३२,९६	<u> </u>			१६ व्ह	
३ २	२६ ४	र ं २४ ४९	२२ ६२	१८ ९९	१७ ळ	१२ ळ	
२६	२२ ३:	र¦२१ं३५	१८ ४२	ઃ १७ ,	१४११२	१२ ळ	
१९	२० २	१६ २४	१४ २७	१४ ३२	१२ ४५	११ ९६	
१६	18.8	१४, १९	१२ २१	११¦ २४	११ ३१	9 86	
१३	l	४ ११ १४			حسيد إستيبيا		
٩	, 8 8	० । ९ । १०	6 88	'c 83	७ १३	38 3	
६ से ७	ج ر ا	€ \ 0	8 0	E 6	416	4 6	
४ से ५	8 4	8,4	8 4	३ ५	3 4	3 4	

ļ

इन टेबर्लो को अध्ययन कर निम्नलिखित वातों पर घ्यान देना चाहिये:—

- (१) किसी नियत स्टॉप के लिये फोकल लेगध् जितना ही वड़ा होगा फोकस की गहराई लेस से उतनी ही दूर पर शुरु होगी।
- (२) पोयेटर को किसी नियत संख्या पर रख कर स्टॉप को जितना ही घटाया जायगा अर्थात् 'फ' नम्बर को जितना ही बढ़ाया जायगा फोकस की गहराई उतनी ही बढ़ती जायगी परन्तु इस की ओर कम बढ़ेगी और उसकी दूसरी ओर अधिक बढेगी।
- (३) जितनी ही दूर पर फोकस किया जायगा फोकस की गहराई उतनी ही दूर पर शुरु होगी और इस अवस्था में छेस के फोकल छेगथु को घटाने से फोकस की गहराई वढ़ जायगी।
- (४) फोकस की गहराई को बढ़ाने के लिये या ते। स्टॉप को घटाना होगा या फोकल लेगथ् को घटाना होगा या दोनो को घटाना होगा।

फोकसिंग के लिये इन टेवलों को व्यवहार करना वहुंत सहज है। यहाँ फोकसिंग की विधि को कई उदाहरण देकर समझाया गया है।

उदाहरण (१)-मान लिया जाय कि २५ इचं×३५ इंच के

आकार का केमरा है। १० फीट से २० फीट तक की वस्तुओं का फोकस करना है। अब सबसे बडे स्टॉप में (प/४.५) पोर्येटर की कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जिसमें १० से २० फीट तक फोकस की गहराई हो; १३ से २० फीट, ४१ से १५ फीट, और ९ से ११ फीट है परन्तु १० से २० फीट नहीं है। इसिंख्ये अब पहले से कुछ छोटे स्टॉप के कॉलम मे देखना चाहिये। यह ^{प,}६.३ का कॉल्टम है । इसमे भी १० फीट से २० फीट नहीं है—इसिटिये अत्र ^फ८ के कॉल्म मे देखना चाहिये । इसमे १० से १९ फीट है परन्तु, १० से २० फीट नहीं है। स्टॉप ^{फी} ११ के कॉल्स मे ९ से २३ फीट है। स्टॉप ^फ १६, और स्टॉप ^फ २३ के कालम मे भी १० से २० फीट नहीं है । इसल्प्ये १० से २० फीट तक के सबसे निकटतम संख्या माळूम होती है १० से १९ फीट । इसल्यि पोयेटर को १२ फीट पर रख देना चाहिये और स्टॉप फ १८ का प्रयोग करना चाहिये; या स्टॉप फ ६.३ के साथ पोयेटर की स्थिति १६ में व्यवहार किया जा सकता है, परन्त इसमे १० फीट पर की वस्तएँ फोकस पर न आयेगी। इसिंख्ये सबसे अच्छा यही होगा कि स्टॉप ^फेश का प्रयोग करे और पोर्येटर को १२ पर रखे जिससे फोकस की गहराई

५ से २३ फीट नक होगी।

उटाहरण (२)—मान लिया जाय कि के हंच×४ है हच के आकार का केमरा व्यवहार किया जा रहा है जिसका फोकल लेग्यू ५ इंच है। अब के फीट से बहुत दूर अर्थात् ० तक का फोकस करना है। टेबल के प्रयंक कॉल्स को देखने से माल्य होना है कि सबसे निकटनर सख्या जो कर फीट से ० तक के साथ मिलना है बह २० फीट से ० है और इसके लिये स्टॉप फ १० का प्रयोग करना चाहिये और पोयेटर को ४८ के चिह्न पर रखना चाहिये।

इमिश्ये इम नाह फोकम कान का यह नियम हुआ कि
पहले मबंड बंडे म्टॉप के कॉलम में देखना चाहिये कि निन्चिन
फोकम की गहर्गड मिलनी है या नहीं, यदि न मिले तो उममें कुछ
छोटे स्टॉप के कॉलम में देखना चाहिये; उसमें भी यदि न मिले
तो उममें भी छोटे म्टॉप के कालम में देखना चाहिये; इसी प्रकार
किसी कॉलम में निश्चित फोकम की गहर्गड मिल जायगी या
उमसे बहुत पाम की गहर्गड मिलेगी। अब देखल में देखना
चाहिये कि उम गहर्गड के लिये कोनमें स्टॉप का प्रयोग
करान चाहिये और पोयेटर को कहीं रखना चाहिये। एक बात
याद ग्यनी चाहिये कि यदि निश्चित फोकस की गहर्गड १०

फींट से २० फींट हो तो टेक्ड से १० से १९ फींट या ९ से २३ फींट या ९ से १९ फींट, या ११ से २२ फींट नहीं छेनी चाहिये—अर्थात् टेक्ड मे दी हुई गहराई १० से अधिक ओर २० फींट से कम नहीं होनी चाहिये—१० फींट से कम और २० फींट से अधिक हो तो कोई हानि नहीं। इसिंछ्ये ९ से २३ फींट छिया जा सकता है। इससे तात्पर्य्य यह है कि टेक्ड की दी हुई गहराई इच्छित गहराई से कम नहीं होनी चाहिये।

(४) हाइपरफोकल द्री के टेवल की सहायता में फोकस करनाः—

'छेस' के अध्याय में यह वताया जा चुका है कि हाइपर-फोकल दूरी क्या है। यहाँ उसकी विशद व्याख्या को जायगी। यहाँ दो टेवल दिये जाते हैं। पहले कॉलम में छेस के फोकल लेगथ दिये गये हैं। ये इंच में हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे इत्यादि कॉलमों में भिन्न भिन्न स्टॉपो के लिये हाइपरफोकल दूरी की संख्याएँ दी गई हैं। ये संख्याएँ फीट में हैं। टेवल को देखकर किसी नियत फोकल लेगथ् और किसी नियत स्टॉप के लिये हाइपरफोकलद्री कितनी है यह सहज ही में निकाला जा सकता है।

सरल फोटोत्राफी निक्षा

टेबल नं० ८

लेंस का	हाइपर फोकल दूरी (फीट में)									
फोकल लेंगथ् (इन में)	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप			
	የ ያ	फ/५.६	फ/६	দ্য/ভ	फ/८	फ/१०	फ/११			
	f/4	f/5.5	f/6	f]7	f/8	f/10	f/11			
8	३३	२४	२२	१९	१७	१३	१२			
Ŗ <u>₽</u> .	३८	२७	74	₹ १	१९	१५	\$8			
8.4	४२	₹0	२८	२४	₹१	१७	१५			
۲ ² ع	১ ০	\$8	38	२७	२४	१९	१७			
ч	42	३६	34	30	२६	२१	१९			
63	५ ७	80	36	इइ	२८	२३	78			
6/3	દરૂ	४५	83	3 €	38	२५	२३			
4 <u>₹</u>	६८	40	68	36	38	२७	२५			
٤	હિલ	48	५०	૪ર	36	30	२८			
£ 2 g	८१	40	५४	૪૬	४०	इर	२९			
£ 1/3	ර '3	६२	५८	40	88	ąų	३२			
£3.	९४	813	53	48	४७	36	38			
19	१०१	७२	દ૮	46	५१	४०	३७			

टेबल नं॰ ९ (दूसरे दूसरे स्टॉपों के साथ)

लेंस का	हाइपरफोकल दूरी (फीट में)										
फीकल लॅगध् (इच मॅं)	स्टॉप फ/४.५ £l4.5	स्टॉप फ/६ £/6		स्टॉप फ/११ f/11	स्टॉप फ/१६ £/16			स्टॉप फ/६४ £64			
3	१७	१२	٩	9	8	3	ર્	8			
35	२२	१७	93	9	ا ا	1 8	, ą	₹ 2			
ጸ	२९	२२	१७	१२	6	3	¥	२			
85.	₽6	२८	. २१	१५	80	9	4 2	3			
ધ	૪૬	≅ષ	२६	१८	१३	९	£ 3	3/34			
५ इं	५४	κź	32	२२	१६	११	19 2	K			
Ę	5.5	40	३८	२७	१९	18	9	84			
63	૭૮	५८	88	38	२२	१६	११	4			
v	90	56	40	35	२३	१८	१२३	ę			
6	१०८	66	દદ્	86	33	२४	१६	6			

जपर दिये हुए हाइपरफोकल दूरी के लिम्नलिखित धर्मी है:— (१) जब बहुत दूर ळ पर फोकस किया जाता है तो सक्से निकट की बस्तु जो फोकस में रहती है उसकी दूरी हाइपरफोकल दूरी के समान होती है—अर्थात् जब पोयेटर ळ या 'INF" के चिह्न पर रहता है तो हाइपरफोकल दूरी की दूरी से ळ तक सभी बस्तुऍ फोकस में रहती है। उदाहरण के लिये ४३ इंच फोकल लेगथ् और स्टॉप फ/११ के लिये हाइपर-फोकल दूरी १५ फीट है। इससे यह मतलब है कि यदि पोयेटर को ळ पर रखा जाय तो १५ फीट से ळ तक सभी बस्तुऍ फोकस में आ जाती है।

- (२) हाइपरफोकल दूरी पर फोकस करने से सबसे अधिक फोकस की गहराई होती है। इस अवस्था में फोकस की गहराई हाइपरफोकल दूरी की आधी दूरी से ∞ तक रहती है। उदाहरण के लिये ४३ ईच फोकल लेगय् और स्टॉप फीश के लिये हाइपरफोकल दूरी १५ फीट है। इसलिये यदि पोयेटर को १५ फीट के चिह्न पर रख दिया जाय तो १५÷२=७३ फीट से लेकर ∞ तक फोकस की गहराई होगी।
- (३) निकट की वस्तुओं को फोकस करने में भी इन टेबलों से बहुत सी बाते जानी जा सकती हैं। यदि हाइपर-फोकल दूरी को १,२,३,४,५, इत्यादि संख्याओं से यथाकम भाग किया जाय तो यथाकम से कई दूरियां मिलेगी। इन दूरियों

में से यदि किसी दूरी पर फोकस किया जाय तो उसके पहले और उसके बाट की दूरियां फोकस की गहराई को बना देगी। उदाहरण के लिये मान लिया जाय कि लेस का फोकल लेंगयू ५ इंच है और स्टॉप फ ७ का प्रयोग किया जा रहा हो। टेबल में इस अवस्था में हाइपरफोकल पूरी ३० फीट है। ३० फीट को, १,२,३,४,५, इत्यादि संख्याओं से भाग करने से, ३०,१५,१०, ७,६, इत्यादि फीट मिलते है। य दूरियां एसी है कि यदि १५ फीट पर फोकस किया जाय तो फोकस की गहराई १० फीट से ३० फीट तक होगी: यदि १० फीट पर फोकस की गहराई १० फीट से ३० फीट तक होगी: यदि १० फीट तक होगी, यदि ७, फीट तक होगी इत्यादि। किमी इसरी हाइपरफोकल दृगी से इसी प्रकार फोकस की गहराई विकाली जा मकती है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि हाइपरफोक्स दूरी से कम दृशि पर फोकस करने से दूर की वस्तुएँ फोकस में नहीं आती है।

(४) हाइपरफोकल दृरी से फोकस की गहराई को हिसाब कर निकाल जा सकता है। इसके लिये निग्नलिखित नियम है:—जिस चिह्न पर पोयेटर को रखा जाता है उसी दूरी पर फोकस किया जाता है। इसे पोयेटर की दूरी कह सकते हैं। तब——

फोकस की गहराई के निकट की सीमा

हाइपरफोकल दूरी×पोर्थेटर की स्थिति

हाइपरफोकल दूरी+पॅयेटर की स्थिति

और फोकस की गहराई की दूर की सीमा= $\frac{30 \times 78}{30 - 78}$ =१२० फीट । इसिल्ये फोकस की गहराई १३ जे फीट से १२० फीट तक होगी। इसी प्रकार किसी फोकल लेग्य, और किसी स्टॉप के लिये टेवल से हाइपरफोकल दूरी मालूम की जा सकती है और पोयेटर की किसी स्थिति के लिये फोकस की गहराई हिसाव कर निकाली जा सकती है।

हाइपरफोकल दूरी के धम्मों पर विचार कर टेवल से फोकस करने के निम्नलिखित नियम बनाये गये हैं:—

(१) जब दूर की बस्तुओं का फोटो छेना हो अर्थात् दूर की बस्तुओं को फोकस में छाना हो और निकट की बस्तुओं में प्रधानता न रहने के कारण उन्हें फोकस करने की आवश्यकता नहीं हो तो पोंग्टर को ∞ या INF के चिह्न पर रख दिया जाता है। अब यदि फोकस की गहराई ∞ से १८ फीट तक चाहें तो टेबट से टेख छेते हैं कि उस विशेष स्टॉप के लिये किसी स्टॉप को ट्याने से हाइपरफोकट दूरी १८ फीट होगी। तब स्टॉप को घटाकर उसी पर छाया जाता है; जैसे यदि फोकल टेमथ् ५ इंच हो तो १८ फीट से ∞ तक फोकस करने के लिये पोंग्टर को ∞ पर रख दिया जाता है और फ ११ स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। यह पहले धर्म से निकाटा गया नियम है।

- (२) यदि प्रधान विषय किसी स्थान पर हो और सबसे अधिक फोकस की गहराई चाहे तो दूसरे धर्म के अनुसार विषय की दूरी पर ही पोर्पेटर को रखा जाय। टेबल से देख लिया जाय कि उस दूरी के लिये कौनसा स्टॉप व्यवहार करना चाहिये। उदाहरण के लिये मान लिया जाय कि फोकल लेंगथ ५ इंच है और विषय १३ फीट पर है, तब पोर्पेटर को १३ फीट के चिह्न पर रख देना चाहिये और टेबल से यह पता चलता है कि १३ फीट हाइपरफोकल दूरी के लिये स्टॉप फं१६६ का प्रयोग करना चाहिये। इस अनस्था में फोकस की गहराई सबसे अधिक होगी।
- (१) हाइपरफोकल दूरी के तीसरे धर्म्म के अनुसार यह नियम बनाया गया है। यदि बहुत निकट की वस्तु का

फोटो छेना हो तो किसी स्टॉप का प्रयोग करें; इसके बाद टेवछ से उस स्टॉप के छिये हाइपरफोकछ दूरी निकाछ और उसे १, २, ३, ४ इत्याटि संख्याओं से भाग देकर देखें कि उससे तीसरे धर्म के अनुसार इच्छित फोकस की गहराई मिछती है या नहीं। यदि न मिछे तो फिर उससे छोटे स्टॉप से हिसाव करना चाहिये और इसी प्रकार हिसाव करते करते एक स्टॉप ऐसा मिछ जायगा जो ठीक इच्छित फोकस की गहराई दे सकेगा।

(४) यह नियम हाइपरफोकल दूरी के चौथे धर्म पर विचार कर बनाया गया है। पहले यह निश्चित कर लिया जाता है कि किस दूरी से किस दूरी तक फोकस की गहराई होनी चाहिये अर्थात् फोकस की गहराई के निकट की सीमा और दूर की सीमा निश्चित कर लेनी चाहिये। इसके बाद निम्नलिखित सङ्क्षत से हाइपरफोकल दूरी हिसाब कर निकालनी चाहिये:—

हाइपरफोकल दूरी

 $= \frac{2 \times \left(\begin{array}{c} \text{फोकस की गहराई} \\ \text{का दूर की सीमा} \end{array}\right) \times \left(\begin{array}{c} \text{फोकस की गहराई} \\ \text{क निकट की सीमा} \end{array}\right)}{\left(\begin{array}{c} \text{फोकस की गहराई} \\ \text{की दूर की सीमा} \end{array}\right) - \left(\begin{array}{c} \text{फोकस की गहराई} \\ \text{के निकट की सीमा} \end{array}\right)}$ इस प्रकार हाइपरफोकर दूरी के मार्च्म हो जाने के बाद किस

इस प्रकार हाइपरफोकल दूरी के मालूम हो जाने के बाद किस स्टॉप को व्यवहार करना होगा यह टेवल से मालूम हो जाता है । अब सवाल यह पैदा होता है कि पोयेटर को कहाँ रखा जाय । पोयेटर की स्थिति निम्निट्सित दो सङ्केतो में से किसी एक से हिसात्र कर निकाटा जा सकता है ।

पोयेटर की स्थिति

उदाहरण के छिये मानि छिया जाय कि फोकस की गहराई की दूर की सीमा ६० फीट ओर निकट की सीमा १० फीट है। $\frac{x \times x}{x \times x} = \frac{x \times x}{x \times x}$ इमिलिये पहले संद्वेत के अनुसार हाडपरफोकल दूरी= $\frac{x \times x}{x \times x}$

 $=\frac{2\times \xi_0 \times 20}{V_0} = 2\times \text{ this } \hat{\mathbf{g}} \cdot \hat{\mathbf{g}} \cdot \hat{\mathbf{g}} \cdot \hat{\mathbf{g}} = 2\times \mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{g}} \cdot \hat{\mathbf{g}} \cdot \hat{\mathbf{g}} \cdot \hat{\mathbf{g}} = 2\times \mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{g}} \cdot \hat{\mathbf{g}}$

 $= \frac{24 \times 20}{24 - 20} = \frac{240}{24} = 20\frac{9}{9}$ फीट होता है। इसिंखिये दोनों सङ्क्षतों से एक ही छेस की स्थिति मिछती है अर्थात् पायटर को 20 $\frac{9}{9}$ फीट के चिह्न पर रखना होगा और स्टॉप फी७ का ज्यवहार करना होगा जिससे $4\frac{9}{9}$ इंच फोकछ छेगथ् के छेम से फोकस की गहराई १० फीट से ६० फीट तक होगी।


पहले पहल फांटोग्राफी सीखने वालो को चाहिंग कि पहले वे 'साबारण प्रणाली' से फोकस करना मीखे और जब वह आ जाय नब फोकस की गहराई पर त्रिचार कर फोकस करना सीखें। उसके बाद फोकस की गहराई के टेबल की सहायता से फोकस करना सीखें और सबसे अन्त में हाइपरफोक्कल दूरी के टेबल की सहायता से फोकस करना सीखें।

किसी किसी केमरे में डो स्केल रहते हैं, एक में 'प' (P) और दूसरे में 'फ' (F) लिखा रहना है। किसी किसी में एक ही स्केल को हटाकर दूसरी जगह रखा जा सकता है। इससे यह मतल्व है कि जब उस केमरे में प्लेट या कट फिल्म का प्रयोग किया जाना है तो उसका सतह ठीक उसी स्थान पर नहीं रहता जहां कि रोल फिल्म के प्रयोग करने पर रोल फिल्म का सतह रहता है। इसलिये प्लेट या कट फिल्म को व्यवहार करने समय 'P' या पी० नामक स्केल से काम लेना चाहिये और रोल फिल्म को व्यवहार करते समय 'P' या एफ० नामक स्केल से काम लेना चाहिये।


केमरे को सीधा रखना चाहिये

फोटो छेने के छिये केमरे को प्रयोग करते सयम उसके पिछछे भाग को सर्वदा सीधा (Vertical) रखना चाहिये। कभी कभी एक ऊँचे मकान या ऊँची इमारत का फोटो छेते समय फोटाग्राफर की इच्छा हो सकती है केमरे के सामने भाग को ऊपर की तरफ उठा दें जिससे पूरी इमारत का फोटो छिया जा सके। फिर, कभी ऊँचे मकान पर केमरे को रखकर किसी नीचे मकान या सड़क का फोटो छेते समय फोटोग्राफर को इच्छा हो सकती है कि केमरे के सामने के भाग को नीचे की ओर झुका छें जिससे पूरे मकान वा फोटो आ जाय। परन्तु इस प्रकार के सामने के भाग को ऊँचा उठाकर या झुकाकर व्यवहार करने से छेट या फिल्म सीधा नहीं रहता और इसका फछ यह होता है कि जो फोटो उतरता है वह त्रिपय के समान एक दम नहीं होता है; पहली अवस्था है फोटो का ऊपरी भाग झिकुड़ जाता है और दूसरी अवस्था में नीचे सिकुड जाता है। इस दोष को नीचे के चित्रों में दिखलाया गया है।


चित्र गं० १०६



विपय का स्वाभाविक आकार।



वेमरे के सामने के भाग को ऊँचा कर फोटो छेने से चित्र में विकार। चित्र सं० ९०⊏



केमरे को झुका कर फोटो लेने से फोटो में विकार।

इस दोप को दूर करने के दो उपाय है:—(१) स्त्रींग वैक और (२) राइजिंग फट।


स्वींग वैक (Swing Back)

केवल केमरे के सामने के भाग को ऊपर उठाने से या नीचे झुकाने से कोई दोप नहीं होता। प्लेट या फिल्म के टेढा हो जाने से ही यह दोप होता है। किसी किसी केमरे में एक प्रवन्ध रहता है जिसे स्वींग वैक कहते हैं जिसमें केमरे के नीचे के एक कब्जे की सहायता से केमरे के पिछले मांग को और इसिल्ये साथ ही साथ प्लेट या फिल्म को भी झुकाया जा सकता है। इसिल्ये, जब ऊँचे मकान के फोटो लेने में या ऊँचे मकान पर से एक दूसरे छोटे मकान के फोटो लेने में केमरे के सामने मांग को ऊँचा किया जाय या झुकाया जाय तो उससे जो दोष होता है उसे दूर करने के लिये केमरे के पिछले भाग को झुमाकर सीधा ("Vertical") कर दिया जाता है जिससे वह दोष हट जाता है। यह कैसे किया जाता है यह नीचे के चित्रों में दिखलाया गया है।

चित्र मं० १०६



नीचे से कँची इमारत के फोटो हेने की भूछ विधि।



नींच से ऊँची इमारत के फीटो लेने की ठीक विधि-पहला उपाय, स्वींग वैक की सहायता से। चित्र नं॰ १११




कपर से कैंची इमाति के फोटो लेने की भूल विधि। चित्र नं० ११२



अपर से ऊँची इमारत के फोटो छेने की ठीक विधि-पहला सपाय, स्वाय बैक की सहायता से ।

स्वींग वैक के प्रवन्ध का और एक प्रयोग है-जब विषय निकट में हो और विषय के सब भाग समान दूर में न हों जैसे एक मनुष्य क़र्स्स पर वैठा हुआ हो । उसके पैर केमरे के बहुत निकट हैं और सिर बहुत दूर पर है | क्योंकि विषय केमरे के बहुत निकट है इसिंखें एपरचर को बहुत छोटा करने-पर भी विषय के सब भाग फोकस में नहीं आयेंगे क्योंकि निकट की वस्तुओं को फोकस करने से फोकस की गहराई बहुत कम होती है। इसिल्ये यदि सिर को फोकस किया जाय तो पैर फोकस से बाहर हो जाते हैं और पैरों को फोकस करने से सिर फोकस में नहीं रहता है। इस दोष को दूर करने के लिय केमरे को सीधा रखते हैं परन्त प्लेट के ऊपरी भाग को सामने की ओर झका देते हैं और ऐसा करने पर विषय के सब भाग फोकस में आ जाते हैं । यह धैसे किया जाता है नीचे के चित्र में दिखलाया गया है । ऐसी अवस्था में प्रार्फंड ग्लास चित्र मं० ११३




केमरे के निकट कुस्सा पर बैठे हुए शतुःच के फोटो क्षेत्रे की ठीक विधि, स्वींग वैक की सहायता से ! क-केमरा ! व-विषय। स्क्रीन पर फोकस करना ज़रूरी है ।

राइजिंग फंट (Rusing Front)


पहळे के दोष को दूर करने के छिये केमरे में और एक प्रबन्ध रहता है जिसे राइजिंग फंट कहते हैं । इसकी सहायता से केमरे के सामने माग को ऊपर उठाया जा सकता है । इसकी सहायता से पहळे के दोष को कैसे दूर किया जा सकता है यह नीचे के चित्रों में दिखळाया गया है । केमरे को छुकाते नहीं बल्कि सीधा रखते हैं; जब ऊँची इमारत का फोटो छेना होता है तो केमरे के सामने के माग को ऊपर उठा देते हैं जिससे पूरी इमारत का फोटो आ जाता है । उसी तरह जब किसी

चित्र नं० १३४




नीचे से किंची इमारत के फोटो छेने की भूल विधि।






नीचे से केंची इमारत के फोटो लेने की ठीक विधि-्दूसरा स्पाय, राइज़िंग फंट की सहायता से। सिन्न नं० ११६



कपर से कॅची इमारत के फोटो लेने का भूल विधि। चित्र न० १९७



कपर से कँसी इमारत के फोटो लेने की ठीक विधि— दूसरा सपाय, राहर्षिण फंट की सहायता से ।

ऊँचे मकान पर केमरे को रखकर नीचे मकान का फोटो छेना होता है तो छेंस को नीचे छे आते हैं। इससे मी पूरे मकान का फोटो आ जाता है।

स्वींग वैक और राइजिंग फंट को उस अवस्था में भी ज्यबहार करते हैं जब कि विषय बहुत ऊँचा हो और उससे दूर परं केमरा रखना सम्भव नहीं हो जैसे किसी तंग गछी में एक मकान का फोटो डेना।

हर अच्छे केमरे में ये दोनों प्रवन्ध रहते हैं। डबल एक्सटेनचान केमरा

जब विषय बहुत निकट में हो जैसे २ या ३ फीट दूर पर
तो प्रतिविम्च अधिक दूर पर रहेगा और १० या १५ फीट दूर
पर के विषय का प्रतिविम्च छेंस से जितनी दूर पर रहता है
उससे प्रायः दुगुनी दूर पर रहेगा। इसिछिये छेंस को पहछ से
दुगुनी दूर पर छ जाना पड़ेगा। सब केमरों में ऐसा करना
सम्भव नहीं है, केवछ डवछ एक्सटेनशन केमरे में ही ऐसा किया
जा. सकता है। मनुष्य के चेहरे के फीटो छेने में ऐसा किया
जाता है। यदि डवछ एक्सटेनशन केमरा न हो तो दूसरा उपाय
यह है कि एक सिछमेंटरी छेंस या प्रोट्टेट एटेचमेंट छगावें—
जिससे केमरे का फोक्छ छेंगथ् घट जाता है और छेंस को वहुत
सामने न छाकर ही फोकस किया जा सकता है। परन्तु याद
रखना चाहिये कि दो कारणों से वड़े फोकस का छेंस छोटे
फोकस के छेंस की अपेक्षा अच्छा होता है:—

- (१) छोटे फोकस के छंस के प्रयोग करने से जब निकट के विषय को फोकस किया जाता है तो उसका निकट का भाग दूर के भाग की अपेक्षा बहुत ही बड़ा हो जाता है और असछी विषय के ऐसा माल्म ही नहीं होता; जैसे किसी बैठे हुए मनुष्य का फोटो लिया जा रहा हो जो अपने पैर आगे केमरे की ओर बढ़ाये हुए हो तो छोटे फोकस के छंस से जो फोटो आयगा, उसमें उसके पैर उसके शरीर से भी बड़े हो जा सकते हैं। बड़े फोकस के छंस में ऐसा नहीं होता।
- (२) निकट के विषय के फोटो छेने में फोटो का आकार वड़ा होने से अच्छा होता है। छोटे फोक्स के छेंस से फोटो छोटा होता है और बड़े फोक्स के छेंस से बड़ा होता है।

इन दोनों बातों पर विचार कर देखा जाता है कि निकट के विषय के फोटो छेने के छिये सिष्ठिमेंटरी छेंस का न्यवहार न कर डवळ एक्सटेनशन का प्रयोग करना कहीं अच्छा है।

डबळ एक्सटेनशन केमरे में साधारणतः छंस में दो संयोग रहते हैं। दूर के विषय का फोटो छेते समय जैसे १०,१५ फीट या इससे भी दूर के विषय के समय छेंसों के दोनों संयोगों को काम में छाते हैं। परन्तु जब निकट के विषय जैसे २ या ३ फीट की दूरी पर स्थित विषय का फोटो छेना हो तब दोनों संयोगों में से एक को खोळकर निकाळ दिया जाता है और एक ही को काम में छाया जाता है। इस प्रकार एक संयोग को निकाळ देने से केमरे के छेंस का फोकळ छेंगथु बढ़ जाता है, साधारणतः दुगुना हो जाता है। इसिंख्ये अब विषय को फोकस में छाने के छिये छेंस को आगे बढ़ाकर पहले से दुगुनी दूरी पर छे जाया जाता है नहीं तो फोकस नहीं होगा। इसिंख्ये छोटे फोकस के छेंस को काम में छाने से फोटो में जो दोष होते हैं वे दूर हो जाते हैं और वड़े आकार का फोटो भी मिछता है। इसिंख्ये साधारणतः खबछ एक्सटेनशन केमरे में छेंस का खबछ संयोग भी रहता है। याद रखना चाहिये कि केमरे के छेंस के साथ एक दूसरा छैंस छगाने से उसका फोकछ छेंगथ् घट जाता है; और उससे एक छेंस को निकाछ छेने से केमरे के छेंस का फोकस बढ़ जाता है। खबछ एक्सटेनशन केमरे में आउंड ग्लास स्क्रीन पर ही फोकस किया जाता है।

बारहवाँ अध्याय

विषय और एक्सपोज्र

प्राथमिक शिक्षा

केमरे में फोकसिंग और छोडिंग हो जाने के बाद एक्स-पोजर देना पड़ता है। अब प्रश्न यह ठठता है कि कितनी देर के छिये एक्सपोजर देना चाहिये। फोटोमाफर को याद रखना चाहिये कि फोटो का अच्छा होना या खराब होना जिस बात पर सबसे अधिक निर्मर करता है वह ठीक समय के छिये एक्सपोजर देना है। पहछे पहछ फोटोमाफी सीखने वार्छों के छिये ठीक समय तक एक्सपोजर देना अच्छी तरह सीखना चाहिये क्योंकि फोटो को अच्छा बनाना या बुरा बनाना अधिक-तर इसी पर निर्मर करता है।

यदि एक्सपोजर ठीक समय की अपेक्षा अधिक देर के लिये हो जाय तो इससे प्लेट या फिल्म डेवेल्प करने पर बहुत काला हो जाता है और पोज़िटिव प्रिंट बहुत घुँपला और अस्पष्ट बनता है। इस दोप को 'ओवर एक्सपोज़र' (Over exposure) कहते हैं। फिर, यदि एक्सपोज़र ठीक समय से कम देर के लिये हो जाय तो नेगेटिव को डेवेल्प करने पर बह जितना काला होना चाहिये या उससे कम काला होता है। इससे

पोजिटिय प्रिंट बहुत काळा हो जाता है और कुछ भी स्पष्ट नहीं माळ्म होता । इस दोप को अन्डर एक्सपोज़र (Under exposure) कहते हैं।

इसिंजिये फोटोप्राफर का यही उक्ष्य होना चाहिये कि एक्सपोज़र ठीक समय के छिये दिया जाय । यह पहछे ही बताया जा चुका है कि एक्सपोज़र तीन प्रकार का होता है— टाइम बल्ब और इन्सटॉनटेनिवस । इस अध्याय में केवळ टाइम एक्सपोज़र पर विचार किया जायगा और इन्सटॉनटेनिवस एक्स-पोज़र के बारे में किसी दूसरे अध्याय में दिया जायगा ।

एक्सपोज़र का समय किन वातों पर निभर करता है।

एक्सपोजर का समय निम्निङखित वार्तो पर निर्मर करता है:---

(१) प्रकाश--

एक्सपोजर का समय प्रतिविम्ब की उज्ज्वलता पर निर्मर करता है; प्रतिविम्ब जितना ही उज्ज्वल होगा एक्सपोजर का समय उत्तना ही कम होगा। परन्तु प्रतिविम्ब की उज्ज्वलता विषय की उज्ज्वलता पर निर्मर करती है और विषय की उज्ज्वलता उस पर पड़ते हुए प्रकाश पर निर्मर करती है अर्थात् विषय पर जितना ही उज्ज्वल प्रकाश पड़ेगा प्रतिविम्ब उत्तना ही उज्ज्वल होगा। इसल्ये विषय पर जितना ही उज्ज्वल प्रकाश पड़ेगा एक्सपोजर का समय उतना ही कम होगा। यदि किसी प्रकाश के लिये एक्सपोज़र का समय ६ सेकेंड हो तो यदि प्रकाश की उज्बलता पहले से दुगुनी हो जाय तो एक्सपोज़र का समय ६÷२=३ सेकेंड होंगे। यदि तीन गुणी हो जाय तो वह समय ६ ÷ ३=२ सेकेंड होंगे, यदि पहले से आधी हो जाय तो ६×२=१२ सेकेंड होंगे और यदि पहले से एक तिहाई हो जाय तो समय ६×३=१८ सेकेंड होंगे; इत्यादि !

इसिल्ये यह साफ मार्चम होता है कि विषय पर प्रकाश पड़ना चाहिये क्योंकि कॅंधेरे में फोटो नहीं लिया जा सकता। प्रकाश दो प्रकार का हो सकता है—

(क) सूर्य का प्रकाश—विषय सूर्य के प्रकाश से आलोकित हो सकता है; यह भी दो प्रकार से हो सकता है:—(१) डाइरेक्ट प्रकाश (Direct light) या सीवा प्रकाश—जो प्रकाश सूर्य से सीधा आकर विषय पर पड़ता है, जैसे यदि एक मनुष्य धूप में खड़ा रहे तो वह डाइरेक्ट प्रकाश से आलोकित होगा—डाइरेक्ट सूर्व्य के प्रकाश में धूप का रहना चल्ती है। (२) डिफ्यूज प्रकाश (Diffused light) या विकृत प्रकाश—यदि विषय सूर्व्य के प्रकाश से सीधा आलोकित न हो अर्थात् उस पर धूप न पड़े परनतु सूर्व्य का प्रकाश निकट की वस्तुओं स प्रतिफलित होकर विषय पर पड़े तो उसे डिफ्यूज प्रकाश से प्रकाशित होना कहते हैं, जैसे यदि कोई मनुष्य एक कमरे के मीतर वैठा रहे और कमरे के बाहर धूप रहे तो

कमरे के भीतर भी प्रकाश रहेगा, यह प्रकाश सीक्षा सूर्व्य से नहीं आयगा परन्तु निकट की वस्तुओं से प्रतिफिलत होकर किया। इसके और भी उदाहरण हैं जैसे सूर्व्य बादछ में छिपा हुआ रहने पर जो प्रकाश मिछता है या भोर को सूर्व्योदय से पहछे या शाम को सूर्व्योदय के बाद जो प्रकाश मिछता है सब डिफ्यूज प्रकाश के उदाहरण हैं।

(ख) कृत्रिम प्रकाश—सूर्य्य के प्रकाश के सिवाय किसी प्रकार का प्रकाश जिससे विषय को आछोकित किया जा सके उसे कृत्रिम प्रकाश कहा जा सकता है जैसे विजली का प्रकाश या लाल्टेन का प्रकाश इत्यादि।

(२) प्लेट या फिल्म की गति या स्पीड—

प्लेट या फिल्म की गित जितनी ही अधिक होगी एक्सपोज़र का समय उतना ही कम होगा । यदि प्लेट की स्पीड एच० और डी० पद्धित में रहे तब एच० और डी० नम्बर जितना ही अधिक होगा—एक्सपोज्ञर का समय उतना ही कम होगा, जैसे यदि प्लेट नम्बर १५० के लिये एक्सपोज्ञर का ठीक समय २ सेकेंड हों तो प्लेट नम्बर ७५ के लिये ४ सेकेंड और नम्बर ५० के लिये ६ सेकेंड होंग; उसी प्रकार प्लेट नम्बर ३०० के लिये १ सेकेंड और नम्बर ४५० के लिये ३ सेकेंड होगा । इसलिये प्लेट के एच० और डी० नम्बर को बढ़ाने से एक्सपोज़र का समय उसी अनुपात से घटता है। प्लेट का

नम्बर यदि शाइनर पद्धित में हो तो उस संख्या में ३ की कमी हो जाने पर एक्सपोज़र का समय दुगुना हो जाता है जैसे यदि २१ डिगरी के लिये २ सेकेंड हो तो १८ डिगरी के लिये ४ सेकेंड और १५ डिगरी के लिये ८ सेकेंड और १५ डिगरी के लिये ८ सेकेंड और १६ सेकेंड होंगे। उसी तरह यदि प्लेट या फिल्म की स्पीड डिन पद्धित में हो तो स्पीड नम्बर में नै वह जाने से एक्सपोजर का समय दुगुना हो जाता है और ने वह जाने से एक्सपोजर का समय दुगुना हो जाता है। 'प्लेट और फिल्म' के अध्याय में इन बातों की पूरी न्याख्या दी गई है।

(३) एपरचर या स्टॉप--

क्यों िक छोटा स्टॉप कम प्रकाश को मीतर जाने देता है और बड़ा स्टॉप अधिक प्रकाश को मीतर जाने देता है इसिंखें प्रतिविम्ब की उज्ज्वछता बड़े स्टॉप की अपेक्षा छोटे स्टॉप की प्रयोग करते समय कम होगी। इसिंखें एक्सपोज़र का समय बड़े स्टॉप में अधिक होगा। स्टॉप नम्बर क्षयांत् 'फ' नम्बर को बढ़ाने से एक्सपोज़र का समय 'फ' नम्बर के की के अनुपात से बढ़ाने से एक्सपोज़र का समय की के अनुपात से बढ़ता है। उदाहरण के छिये—यदि फीट के छिये एक्सपोज़र का ठीक समय १ सेकेंड हो तो फी१ इ के छिये वह समय २×२=१ सेकेंड होंगें, फी१४ के छिये २×३=९ सेकेंड होगा। इन

नियमों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के छिये 'ड्रायाफाम' के अध्याय को देखना चाहिये।

(४) विषय का स्वमाव--

साधारण विषय को जिसके छिय एक्सपोज़र मिटर और एक्सपोजर टेबल बनाये गये हैं और जिसमें विपय के सामने की ज़भीन खुछी रहती है, और विषय भी खुछी जगह में रहता है-आकारा के सब भागों से प्रकारा मिछ सकता है। परन्तु विषय दूसरे प्रकार का हो सकता है जैसे, आसमान के के बादरू, प्राकृतिक दर्य, इत्यादि जिसकी खञ्ज्बलता बहुत अधिक रहती है और इसिछिये पहले प्रकार के विषय से कम समय तक के एक्सपोजर की आवश्यकता होती है। इसमें पहलें से 🗦 से लेकर 🎎 तक के समय का एक्सपोज़र दिया जाता है। फिर, एक तीसरे प्रकार का त्रिपय हो सकता है जिसके आस्पास में काले रंग की चीजें हों या जिसमें आसमान के सब भागों से प्रकाश नहीं पड़ सकता हो और इसल्यि पहले से बहुत अधिक समय के छिये एक्सपोजर की आवश्यकता होती है। ही। फिर रंग का प्रश्न भी है। छाछ रंग का विषय नीछे रंग के विषय से अधिक देर के छिथे एक्सपोज़र चाहता है। कृत्रिम प्रकाश का भी कोई रंग होता है और इसिंख्ये भिन्न भिन कृत्रिम प्रकाश से एक्सपोजर का समय भिन्न भिन्न हो सकता है।

> (५) विषय की द्री--यदि विषय की दूरी अधिक हो तो विषय से आते हुए

प्रकाश की उज्ज्वलता केमरे तक बहुत कम हो जाती है, विषय यदि निकट में हो तो उज्ज्वलता अधिक होती है। परन्तु और एक बात पर भी घ्यान देना चाहिये। विषय जितना ही दूर रहता है, प्रतिविम्य उनना ही छोटा होता है और इसलिय, उसकी उज्ज्व-लता उतनी ही अधिक होती है। इसलिय विषय की दूरी प्रतिविम्य की उज्ज्वलता को कम करती है परन्तु प्रतिविम्य का छोटायन उसे उज्ज्वल बनाता है; इसलिय विषय दूर में रहे या निकट में रहे उसकी उज्ज्वलता वरावर समान रहती है अर्थात् यदि प्लेट से लेंस की दूरी को वदला न जाय तो विषय की दूरी पर प्रतिविम्य की उज्ज्वलता निर्मर नहीं करती।

इसिंखिये साधारणतः यदि विषय की दूरी छैंस के फोकल छँगथ् के २४ गुणा से कम न रहे तब एक्सपोज़र का समय विषय की दूरी पर निर्मर नहीं करता परन्तु यदि यह २४ गुणा से कम हो तो एक्सपोज़र का समय प्छेट से छैंस की दूरी के वर्ग के अनुपात से बढ़ता है; जैसे, यदि पहले प्छेट से छँस की दूरी ५ इंच हो और इसके लिये एक्सपोज़र का ठीक समय १ सेकेंड हो तो जब विषय और भी निकट आ जाय और उसे फोकस करने के लिये छैंस को प्छेट से हटाकर १० इंच दूर रखना पड़े तो अब एक्सपोज़र का समय २×२=४ सेकेंड होंगे।

(६) केमरा और विषय के वीच के माध्यम का स्वभाव— साधारणतः केमरे और विषय के बीच का माध्यम हवा रहती है। यदि हवा साफ हो तो विषय से केमरे तक प्रकाश आने गैं कोई ' वाधा नहीं मिछती । परन्तु कभी कभी हवा में धूछ, कोहरा, जलकण इत्यादि मिछे रहते हैं जिससे उससे जाते हुए प्रकाश की उज्ज्वलता वहुत कम हो जाती है और इसलिये एक्सपोजर का समय साफ हवा के समय की अपेक्षा अधिक होना चाहिये ।

फोटोप्राफी पहले पहल सीखने वालों को चाहिये कि पहले पहल वे सर्वदा एक ही प्रकार के प्लेट या फिल्म का प्रयोग करें जिससे निर्मरता (२) का कोई असर न पड़े; और दूर पर का विषय और साफ हवा से काम कें जिससे निर्मरता (५) और निर्मरता (६) का कोई असर न पड़े । इस अवस्था में एक्सपोज़र का समय केवल विषय पर पड़ते हुए प्रकाश और स्टॉप पर निर्मर करेगा। वे यदि चाहें तो शुरू में एक ही स्टॉप का व्यवहार कर सकते हैं जिससे एक्सपोज़र का समय केवल प्रकाश कें त्रकाश ही पर निर्मर करेगा और इस प्रकार उसे प्रकाश के जुलनात्मक मूल्य का ज्ञान प्राप्त होगा।

एक्सपोज़र के समय का हिसाव लगाना

प्लेट की स्पीड और स्टाप नम्बर मालूम रहता है, केवल प्रकाश की उज्ज्वलता का परिमाण नापने की कोई विधि होनी चाहिये और यह मालूम हो जाने पर एक्सपोजर का ठीक समय हिसान कर निकाला जा सकता है। केवल देखकर विषय पर पड़ते हुए प्रकाश की उज्ज्वलता का झान होना असम्मव है, इसे केवल बहुत अभिज्ञता प्राप्त किये हुए फोटोग्राफर ही कर सकते हैं। बहुत सरखता के साथ किसी अवस्था में एक्सपोजर का ठीक समय जानने के दो साधन हैं:---

(१) एक्सपोज़र टेबल—(Exposure table)— वनाये हुए एक्सपोज़र टेबल मिलते हैं जिनमें प्लेट के हरेक स्पीड, स्टॉप के हरेक आकार और विषय के हरेक स्वमाव के लिये एक्सपोज़र का समय कितना होना चाहिये ये वार्ते लिखी हुई रहती हैं। इन टेबलों में हर महीने में और दिन के हर घंटे में सूर्य्य के प्रकाश (डाइरेक्ट और डिफ्यूज़) की उज्जव-लता कितनी रहती है और हरेक उज्जवलता के लिये किस स्पीड के प्लेट के साथ और किस स्टॉप के साथ कितने समय के लिये एक्सपोज़र देना चाहिये ये वार्ते लिखी रहती हैं। सूर्य्य के प्रकाश की उज्जवलता बहुत सी वार्तो पर निर्भर करती है और फोटोग्राफर के लिये उन वार्तो पर विचार कर एक्सपोज़र टेबल से ठीक समय का पता लगाना बहुत सहज नहीं है।

(२) एक्सपोज़र मिटर—(Exposure meter)—

यह एक प्रकार का यन्त्र होता है जिसकी सहायता से बहुत जल्दी और बहुत सरछता के साथ प्रकाश की उज्ज्वछत माख्म की जा सकती है और साथ ही साथ एक्सपोजर का समय मी माछ्म किया जा सकता है। एक्सपोजर मिटर तीन प्रकार के होते हैं:—

(क) पेपर एक्सपोजर मिटर (Paper Exposure meter)— यह एक कागज के कार्ड का बना होता है जिसमें एक छेद रहता है। यह छेद गोलाकार होता है और दो मागों में बँटा रहता है। एक माग जो साधारणतः बाहरी माग होता है वह रंगदार होता है। इसका रंग फीका, काला या मूरा होता है। दूसरे माग में एक फोटोप्राफिक प्रिटिंग कागज़ लगाया जा सकता है। उस कागज़ को वहाँ लगाकर उसे उसी प्रकाश में रखते हैं जो विषय पर पढ़ रहा हो और उस कागज़ को घ्यान से देखा जाता है, वह कागज़ धीरे धीरे काला होता जाता है। साथ साथ एक बढ़ी से समय देखा जाता है कि वह कागज़ दिये हुए रंग के समान होने में कितना समय लगता है। यदि यह समय मालूम हो जाय तो इससे उस मिटर के साथ दिये हुए टेवल पर देखने से यह मालूम हो जाता है कि प्रकाश की उज्ज्वलता कितनी है और यह मालूम हो जाने पर मिटर के साथ दिये हुए एक दूसरे टेवल की सहायता से यह भी मालूम चित्र तं 9 1 5









🗌 क 🌃 व

एक्सपोज़र मिटर के साग्रह का माकार । क-इस जगह सेंसिटिव कागज को स्वगया जाता है । ख-दिया हुमा रंग ।

हो जाता है कि किस स्पीड के प्लेट के साथ और किस स्टॉपः के साथ एक्सपोन्नर का समय कितना होना चाहिये। छेद के दो माग कई आकार के होते हैं; यह ऊपर के चित्रों में दिखछाया गया है।

इसको प्रयोग करते समय सबसे बड़ी कठिनाई यह होती कि यह सहज में नहीं मालूम होता है कि कागज का कालापन कब दिये हुए कालेपन के समान हुआ परन्तु प्रयोग करते करते यह सहज हो जाता है। इस बात को जानने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि मिटर को ऑख से दो हाथ की दूरी पर रख देना चाहिये और देखना चाहिये कि कब छेद दो भाग किया हुआ नहीं मालूम होता, ऐसा उसी उमय होगा जब कि दोनों रंग बराबर होंगे।

(ख) एक्सिटिकशन एक्सपोजर गिटर (Extraction Exposure meter)—इस में बाहर से कोई कागन इत्यादि नहीं रहता। यह एक नल के आकार का होता है जिसकी एक ओर आँख लगाकर देखा जाता है; इसके किनारे कई छेद रहते हैं जिनमें कम या अधिक काले काँच लगे रहते हैं। इसमें देखने से जिस अन्तिम छेद से प्रकाश आता हुआ मालूम होता उस पर के लिखे हुए समय को देखा जाता है अर्थात् प्रत्येक छेद के नीचे एक समय लिखा रहता है—जैसे ू सेकेंड अर्थात् यदि वह छेद ही अन्तिम छेद हो जिससे प्रकाश आता हुआ मालूम हो तो एक नियत च्लेट स्पीड और एक नियत स्टॉप के लिये एक्स-पोजर का समय ू सेकेंड होगा। यह नियत स्टॉप के लिये एक्स-पोजर का समय ू सेकेंड होगा। यह नियत स्टॉप के लिये एक्स-पोजर का समय ू सेकेंड होगा। यह नियत स्टॉप के लिये एक्स-

स्टॉप भी मिटर पर िखं रहते हैं। दूसरी स्पीड और दूसरे स्टॉप के लिये एक्सपोजर का समय हिसाब कर निकाल जा सकता है। कई दूसरे एक्सपोज़र मिटरों को प्रयोग करने की विधियां दूसरी हैं। यह अवश्य पेपर एक्सपोज़र मिटर से अच्छा नहीं है—केवल एक ही वात में अच्छा हो सकता है—कि इसमें एक्सपोजर का समय बहुत जल्दी निकाला जा सकता है पर पेपर एक्सपोज़र मिटर में कुछ देर लगती है।

(ग) फोटो-इलेक्ट्रिक एक्सपोजर मिटर (Photoelectric Exposure meter)—इस प्रकार का मिटर सब मिटरों से अच्छा होता है और इसका कार्य फोटो इलेक्ट्रिक सेल (Photoelectric cell) पर प्रकाश के प्रमान पर निर्मर करता है। इसमें भी एक्सपोजर का समय बहुत जल्दी मिल जाता है। परन्तु इसका मूल्य बहुत अधिक होता है।

एक्सपोजर मिटरों से काम छेने की विधियाँ मिन्न मिन्न मिटरों में बहुत फर्क हैं। प्रत्येक मिटर के साथ उसे प्रयोग करने की विधि दी रहती है। इसिटिये साधारण नियम नहीं दिये जा सकते। इसिटिये कोई भी मिटर हो—उसे प्रयोग करने से पहले उसके साथ दी हुई विधियों को अच्छी तरह अध्ययन कर लेना चाहिये। इस अध्याय के अन्त में प्रसिद्ध एक्सपोजर मिटरों की एक सूची दी गई है। नौसिखों को पेयर एक्सपोजर मिटर से काम लेना ही. ठीक है।

लाभदायक उपदेश

एक्सपोचर देते समय प्लेट या फिल्म के 'ल्यॉटिच्युड ऑफ एक्सपोचर' से बहुत सहायता मिलती है। उदाहरण के लिये मान लिया जाय कि प्लेट की किसी स्पीड के लिये एक्सपोचर का ठीक समय २ सेकेंड हैं। अब, यदि उस प्लेट का ल्यॉटिच्युड (Latitude) अधिक हो तो उसी अवस्था में यदि ३ या ४ सेकेंड का एक्सपोचर दिया जाय तो कोई हानि नहीं होती।

एक्सपोज़र में सबसे बड़ा दोप है 'अन्बर एक्सपोज़र' क्योंकि अन्बर एक्सपोज़र किये हुए नेगेटिव से कभी अच्छा फोटो नहीं मिळ सकता है।

फोटोप्राफी में एक कहावत है जिसे सबको याद कर छेना चाहिये—''विषय के छाया माग के छिये एक्सपोज करो और उउउवछ माग के छिये डेवेड्य करो" (Expose for the shadows and develop for the high lights.) इससे यह मतल्व है—विषय के सभी माग समान उउउवछ नहीं रहते, कोई माग प्रकाश में रहता है तो कोई माग छाया में रहता है, छाया भाग में प्रकाश कम रहता है, इसलिये एक्सपोज़र का समय इतना होना चाहिये कि कम प्रकाशवाले छाया माग के लिये वह ठीक हो । इसलिये एक्सपोज़र मिटर को प्रयोग करते समय उसी प्रकाश में रखना चाहिये जो विषय पर पड़ रहा हो।

वहुत से विषयों में, जैसे एक घर में कई माग ऐसे हो सकते हैं जिनमें छाया बहुत घनी या काली हो जैसे दरवाजा तो एक्सपोज़र का समय सबसे घनी और काली छाया के लिये ठीक होना चाहिये। इसलिये मिटर को उस घनी छाया में अर्थात् दरवाजे में छे जाना चाहिये और एक्सपोज़र मिटर का मुँह आसमान की ओर रखकर प्रकाश का परिमाण या उज्जवलता निकालनी चाहिये। इसी प्रकार किसी विषय में जहाँ सबसे घनी छाया हो-एक्सपोज़र मिटर को वहीं छे जाकर उसका प्रयोग करना चाहिये।

किसी किसी विषय में मिटर को उसकी सबसे धनी छाया में ले जाना सम्भव नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में सहज ही में निकट में कोई उसी प्रकार की छाया मिछ सकती है और मिटर को वहीं छे जाकर प्रकाश की उज्जवदा को नापा जा सकता है। केवछ एक वात याद रखनी चाहिये कि मिटर का मुँह उस ओर रखना चाहिये जिस ओर से प्रकाश आकर विषय पर पड़ रहा हो।

एक्सपोजर मिटर को किसी प्रकार के प्रकाश में प्रयोग किया जा सकता है—सूर्य्य का प्रकाश (डाइरेक्ट या डिफ्यूज़) हो या कृत्रिम प्रकाश हो। एक्सपोजर मिटर से जो समय निकळता है वह उस अवस्था के छिये एक्सपोज़र का सबसे कम समय है जिससे अच्छा फोटो मिळ सकता है। यह समय—सब से कम समय बताने के कारण, इस समय से अधिक—हुगुना

या तीनगुणा तक समय के लिये एक्सपोनर दिया जा सकता है परन्तु कम नहीं होना चाहिये; अधिक होने से भी ओवर एक्सपोनर की शंका नहीं है। परन्तु कम हो जाने से अन्दर एक्सपोनर अवस्य हो जायगा।

एक्सपोजर मिटरों की सूची

फोटो की दूकानों में अनेक प्रकार के एक्सपोजर मिटर मिछते हैं। नीचे छिखे हुए मार्के के एक्सपोजर मिटर और टेक्ड प्रसिद्ध हैं:---

(१) एक्सपोज़र टेक्ट---

- (क) अगफा एक्सपोजर टेबलस् (Agía Exposure Tables)—सूर्य्य के प्रकार के लिये इसमें ७ कॉलम रहते हैं—महीना, समय, प्लेड की स्पीड, विषय का स्वमान, स्टॉप, एक्सपोज़र का समय। इतिम प्रकाश के लिये एक अलग टेवल रहता है। इसको न्यवहार करना बहुत सहज है।
- (ख) इलकोड एक्सपोजर रेकोनर (Ilford Exposure Reckoner)—इसमें छः स्केल रहते हैं जिनमें पहला और छठाँ नहीं घसकते और चारों घसकाये जा सकते हैं। स्केल ये हैं—प्रकाश की उज्ज्वलता, हवा की अवस्था, प्लेट का स्पीड—गम्बर, विषय का स्वमाय, स्टॉप नम्बर, और एक्सपोजर का ठीक समय। इसलिये बीच के चार स्केलों को घसका कर किसी भी अवस्था में एक्सपोजर का समय मालूम किया जा सकता है।

एक्सपोज़र टेवळ ख़रीदते समय याद रखना चाहिये कि अपने देश के लिये जैसे हिन्दुस्तान के लिये विशेष एक्सपोज़र टेवळ खरीदना चाहिये; क्योंकि हरेक देश के लिये एक ही एक्सपोज़र टेवळ से काम नहीं चळ सकता क्योंकि मिन्न मिन देशों में सूर्य्य और ऋतुओं की अवस्था मिन्न मिन्न होती हैं और जो एक्सपोजर टेवळ एक देश के लिये बनाया गया है वह दूसरे देश के लिये ठीक नहीं है।

- (२) पेपर एक्सपोज्र मिटर—
- (क) वाटिकिन 'वी' मिटर (Watkin's 'Bee' Meter)-यह सबसे प्रसिद्ध मिटर है और दाम मी कम है।
- (ख) वाइन 'इंटर' मिटर (Wynne's 'Hunter' Meter)—यह मी वहुत प्रसिद्ध है और वाइन पद्धति की प्लेट स्पीड नम्बरों में व्यवहार होता है।


चित्र नं॰ ११६



वाइन का इंटर मिटर ।

(ग) एनसाइन पोसोमिटर (Ensign Posometer)— इसको प्रयोग करना वहुत सहज है और इसे हरेक प्रकार के विषय, प्लेट और स्टॉप के साथ व्यवहार किया जा सकता है। (व) एनसाइन युनिवर्सल मिटर (Ensign Univer-

चित्र नं १२०




एनसाइन युनिवर्सल मिटर ।

sal Meter)-हर प्रकार की अवस्था में यह बहुत जल्दी एक्स-पोजर का ठीक ठीक समय बता सकता है।

- (३) एक्सर्टिकशन एक्सपोज़र मिटर (Extinction Exposure meter) या डाइरेक्ट विजियन एक्सपोज़र मिटर (Direct Vision Exposure meter) या ओप-टिकल एक्सपोज़र मिटर (Optical Exposure meter)—
- (क) बीवी एक्सपोज्र मिटर (Bewi Exposure Meter)—यह हर अवस्या में एक्सपोज्र का ठीक ठीक समय बताता है और इसे किसी प्रकार के प्रकाश में प्रयोग किया

चित्र नं॰ १२१



बीशे एक्सपोज़र मिटर ।

जा सकता है। इसमें समय बहुत जल्दी निकल भाता है, किसी प्रकार के हिसाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(ख) ड्रेमोस्कोप (Dremoscope)-इसे हर प्रकार के प्रकाश, विषय, प्लेट और स्टॉप के साथ व्यवहार किया जा सकता है।

चित्र नं ११२२



दुमीस्कोप ।

(ग) डायोस्कोपं (Lios-cope)-इसे काम में डाना बहुत ही सहज है और इसका प्रयोग बहुत छोगं करते हैं।


(४) फोटो इलेकट्रिक एक्सपोज़र मिटर---

(क) इलेकट्रिक चीवी (Electric Bewi) - इसे हर हालत में प्रयोग किया जा सकता है। यह आप ही आप समय वता देता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। इसे किसी जगह ज्यवहार कर सकते हैं।

सरल फोटोग्राफी सिका चित्र २०९२३




इलेकट्रिक बीबी का बाहरी दृश्य । चित्र मं॰ १२४



इन्डट्रिक बीवी का भीतरी दश्य।

(ख) ओम्बन्स फोटो इलेकट्रिक मिटर (Ombrux Photo-electric Meter)-इसे केवल प्रकाश की ओर मुँह




योमज्ञक्स फोटो-इलेकदिक मिटर्।

किये हुए रखते हैं कि जिससे पोर्येटर घून कर स्केल की एक जगह खड़ा हो जाता है। स्केल पर समय लिखा रहता है। इसल्पिये समय हिसाब कर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती।


(ग) फोटोस्कोप (Photoscope)—इससे १०० सेकेंड से छेकर को सेकेंड तक का एक्सपोजर आप ही आप निकल जाता है। कोई हिसाब करना नहीं पड़ता। यह फारे से फार्र तक के स्टॉप के छिये और ८ डिगरी

शाइनर से ३० डिगरी शाइनर तक की प्छेट - स्पींड के छिये तथा



अन्यान्य अवस्थाओं के छिये एक्सपोन्ए का ठीक ठीक समय बताता है।

(घ) विलियोस एक्सपोन् मिटर (Helios Exposure Meter) - इससे भी भिल भिल विषय, प्लेट, स्टॉप और प्रकाश चित्र नं॰ ১२०



हिलियोस एक्सपोज्र मिटर।

के छिये एक्सपोज्र का समय मिछता है।

वाटकिन का 'बी' मिटर

बाटिकन का 'बी' मिटर ही एक ऐसा मिटर है जिसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसका मूल्य भी बहुत कम है। इसिक्टिये हर फोटोग्राफर को एक 'बी' मिटर रखने का उपदेश दिया जाता है। यहां 'बी' मिटर का पूरा वर्णन तथा उससे काम छेने की पूरी विधि दी जाती है। 'बी' मिटर के साथ भी उसका पूरा वर्णन दिया रहता है।

इसका आकार एक जेब घड़ी के समान होता है। इसकी

चित्र नं० १२८



वाटिकेन का ''बी" मिटर

प्रयोग में छाने के छिये, इसके जार के शीश को घुमाया जाता है जब स्टॉप नम्बर जिसे ब्यवहार करना चाहते हैं वह प्छेट की स्पीड के नम्बर के पास था जाता है । इसके बाद उसमें कागज़ छगाकर देखा जाता है कि कितनी देर में वह दिये हुए काछे रंग के समान काछा हो जाता है। इस समय को मालूम करने के बाद एक्सपीज़र का समय डायछ (Dual) पर देख छिया जाता है।

यह मिटर बहुत छाभदायक है क्योंकि इसमें विशेष विशेष कार्मों के छिंप कई डायछ रहते हैं जैसे—कृत्रिम प्रकाश का डायछ, रंग का डायछ, स्टुटिओ डायछ इस्यादि, इस्यादि । बाटिकन के मिटर को व्यवहार करने के लिये प्लेट की स्पीड को लिखने की एक विशेष पद्धित होती हैं। प्लेट की स्पीड 'वाटिकिन नम्बर' में लिखी जाती हैं। 'एच० और डी० नम्बर' को 'वाटिकिन नम्बर' में लाने का नियम 'प्लेट और फिल्म' के अध्याय में दिया जा चुका है। बाटिकिन नम्बरों का यह गुण है कि उन संख्याओं को बढ़ाने से उसी अनुपात से एक्सपोजर का समय घटता है, जैसे यदि स्पीड ५० के लिये एक्सपोजर का समय ६ सेकेंड हो तो स्पीड १०० के लिये ६÷२=३ सेकेंड होंगे, और स्पीड १५० के लिये ६÷३=२ सेकेंड होंगे; इसी तरह स्पीड २५ के लिये ६×२=१२ सेकेंड होंगे; इसी तरह स्पीड २५ के लिये ६×२=१२ सेकेंड होंगे, इन्यादि।

वाटिकन के प्लेट की स्पीड की संख्या को पी नम्बर (PNo.) कहते हैं। पी नम्बर इस तरह से बनाया गया है कि यदि प्लेट की स्पीड पी १ (P1) हो और इंगलैंड में गर्म्मी के मौसिम मे १२ वर्ज दिन का समय हो और घूप भी हो तो स्टॉप पि दे के साय एक्सपोजर का ठीक समय २ सेकेंड होता है। ठीक इसी अवस्था में वाटिकन के मिटर के कागज के काले होने में भी ठीक दो ही सेकेंड लगते हैं; इसल्लिये जब कभी (P1) पी १ और पि/८ का एक साथ प्रयोग करें तो वाटिकन के मिटर के काले होने में जो समय लगता है एक्सपोजर का ठीक समय भी वही होता है—प्रकाश की उज्ज्वलता कैसी भी क्यों न हो।

वाटिकन मिटर के साथ व्यवहार करने के ल्यि स्टॉप की

संख्या को छिखने की भी एक विशेष पद्धति है। बाटिकन की पद्धति में स्टॉप की संख्या को डी नम्बर (D No.) अर्थात् स्टॉप डी नम्बर कहते हैं। निम्निछिखित टेक्ट में यह दिखळाया गया है कि कौनसा फ नम्बर कौनसे डी नम्बर के बराबर है—

देवल नं० १०

फ नम्बर	क ंक	फ्र _ं द्र	फ्रीय.इ	फ¦ঙ	फ/=	,দ্ব/ ৭ ০
हो नम्बर	<u> </u>	314	9 20	2 Z	9	8.10°
फ नम्बर्	, फ,११	फ <u>਼</u> የ४		1	फ २२	फ, २=
डी नम्बर	٦,	3.	8	5	=	9૨
फ नम्बर	फ ३२	फ ४०	ক ,৪४	ች ሂደ	फ/६४	_
डी नम्बर	9 €	ર્ષ્ટ	ફર :	, S=	£8	: -

डी नग्वरों का सबसे बड़ा गुण तो वह है कि उन् संख्याओं को बढ़ान से एक्सपोजर का समय उसी अनुपात से बढ़ता है, जैसे यदि भी८ के छिये ठीक समय १ सेकेंड हो, तो उसी अवस्था में भा ११ के छिये २ सेकेंड, भा १४ के छिये ३ सेकेंड होंगे, इत्यादि।

इमुख्यि यदि पेष्ट की स्वीड, स्वॉप और प्रकाश की उज्ज्वखता मालूम रहे तो सहज ही में एक्सपोजर का समय निकाला जा सकता है। अतएव यदि मिटर से जो नम्बर मिला हो। उसे 'अ' कहा जाय, स्टॉप के डी नम्बर को 'डी' कहा जाय, क्टंट स्पीड के नम्बर को 'पी' कहा जाय और एक्सपोजर का समय 'ई' सेकेंड हो, तब निम्नलिखित संकेत से एक्सपोजर का समय ठीक ठीक समय माल्म होता है—

ई≔हो×अ÷पी

नियम:—डी नम्बर को मिन्न पर मिले हुए नम्बर से गुणा कर, गुणफल को पी नम्बर से भाग करने से एक्सपोजर का ठीक समय सेकेड मे मिलता है । उटाहरण के ल्यि मान लिया जाय कि प्लेट की स्पीड ६ पी है; स्टॉप १६ डी है और मिन्न से निकाली हुई संख्या ३ है, तब एक्सपोजर का ठीक समय १६×६÷३=३२ सेकेड होंगे!

मिटर को प्रयोग करते समय, वास्तव में कोई हिसाव नहीं करना पड़ता है क्योंकि मिटर पर मिछी हुई सख्या को माछ्म कर छेने पर उसके डायछ पर देखने से एक्सपोजर का ठीक समय बिना हिसाव किये हुए तुरन्त मिछ जाता है।

पहले ही कहा जा जुका है कि प्रकारा, 'खेट और खायाफाम के सिवाय और एक बात है जिस पर एक्सपोजर का समय निर्भर करता है, वह विषय का रंग और स्वभाव है। इसिल्ये विषय के भिन्न भिन रंग और स्वभाव के लिये मिटर से पाये हुए एक्सपोजर के समय को घटाना या वहाना पड़ेगा। नीचे बाटकिन का बनाया हुआ टेवल दिया जाता है जिसमें यह

वतळाया गया है कि खास खाम विषयों के छिप एक्सपोन् के समय को मिटर में मिले हुए समय में कितना बढाया या घटाया जायगा—

टेबल नं० ११

फोटोग्राफी की जाखाएँ

प्रकाश के स्त्रभाव पर विचार कर फोटोप्राफी को ४ शाखाओं में बाँटा जा सकता है—

(१) दिन के प्रकाश में फोटोग्राफी (Daylight Photography)—जब विषय दिन के प्रकाश में रहे अर्थात् सूर्य

के प्रकाश (डाइरेक्ट या डिफ्यूज) में फोटो लिया जाय। यह फोटोग्राफी घर के मीतर या वाहर हो सकती है—-जैसे प्राकृतिक इस्प, मकानो के दस्प, इत्यादि।

- (२) रात के प्रकाश में फीटोग्राफी (Night Photography)—फीटो रात को भी लिया जा सकता है— जैसे रात को सड़क के दृश्य, प्रकाशमान घरों के दृश्य, रात के रेल या जहाज के दृश्य हत्यादि।
- (३) कुत्रिम प्रकाश में रात की फोटोग्राफी या फ्लॉक्लाइट फोटोग्राफी (Flashlight Photography)— प्रकाश के लिये कृत्रिम प्रकाशों के प्रयोग किये जाते है और इस शाखा के लिये निशेष प्रकार के प्रकाश के सामान मिलते है। इसके उदाहरण हैं—घर की मीतरी वस्तुओं की फोटोग्राफी या रात को घर के मीतर मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी, इत्यादि।
- (४) चन्द्रमा के प्रकाश में फोटोग्राफी (Moonlight Photography)—चन्द्रमा के प्रकाश में भी फोटो लिया जा सकता है, जैसे चन्द्रालोक में प्राकृतिक दृश्य इत्यादि।

इन चारो के अतिरिक्त अन्यान्य विषयों के विचार से फोटोप्राफी की निम्निलेखित शाखाएँ भी हैं:—

(१) मनुष्य और मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोर्ट्रेचर (Portraiture)-मनुष्यों के फोटो हेने में और मनुष्य के चेहरे के फोटो छेने में विशेष नियमों से काम छिया जाता है, इसछिये इसकी एक विशेष शाखा है।

- (२) मकान और इमारतों की फोटोग्राफी या आरिकेटेकचरेल फोटोग्राफी (Architectural Photography)—मकान या इमारतों के वाहरी या भीतरी हश्यों के फोटो छेने में भी विशेष उपायों से काम लिया जाता है।
- (२) प्राकृतिक दृश्यों की फोटोग्राफी या छैंडस्केप फोटोग्राफी (Landscape Photography)—प्राकृतिक दृश्यों के फोटो छेने की एक विशेष शाखा है।
- (४) रंगीन विषयों की फोटोग्राफी या कलर फोटोग्राफी (Golour Photography)—वे विषय जो रंगीन हों उनमें साधारण नियम काम में नहीं लगाये जा सकते; इसलिये इसकी भी एक विशेष शाखा है।
- (५) चलते फिरते हुए विषयों की फोटोग्राफी या स्पीड फोटोग्राफी (Speed Photography)—चलते फिरते हुए विषयों के फोटो छेने के नियम साधारण नियमों से अलग हैं। इसकी भी एक अलग शाखा है।

अव इसके बाद के अध्यायों में फोटोग्राफी की इन शाखाओं के वारे में अलग अलग अध्यायों में बताया जायगा।

तेरहवाँ अध्याय

- whitelers.

दिन के प्रकाश में फोटोग्राफी

फोटोग्राफी की इस शाखा से सूर्य्य के प्रकाश से आछोकित वस्तुओं का फोटो टेना समझा जाता है । सूर्य्य का प्रकाश डाइरेक्ट या डिफ्यूज हो सकता है ।


सूर्य के प्रकाश की उज्ज्वलता किन वातों पर निर्भर करता है।

विपय पर पड़ते हुए स्र्य्ये के प्रकाश की उज्ज्वखता निम्न-र्लिखत वातों पर निर्भर करता है:—

- (१) दिन में जो कुछ भी प्रकाश मिलता है वह सूर्य्य से मिलता है। सूर्य्य से प्रकाश या तो सीवा आता है या डिफ्यूज होकर आता है या मेत्र या जलीयं वाप्प या किसी दूसरी चीज से प्रतिफलित होकर आता है। गर्म्मी के मौसिम में सूर्य्य के प्रकाश की उज्ज्वलता और सन ऋतुओं से अविक रहती है। इसलिये महीने पर भी उसकी उज्ज्वलता निर्मर करती है।
- (२) प्रकाश की उज्ज्वल्या दिन के भिन्न भिन्न समय अलग अलग होती है: माधारणतः, दोपहर को सबसे अधिक

रहती है और सुबह या शाम की ओर कम होती जाती है।
सूर्योदय से पहले भोर को और सूर्यास्त के बाद शाम को
प्रकाश सूर्य्य से सीधा नहीं आता बल्कि डिफ्यूज़ होर्केर
आता है।

- (३) फिर, आसमान में वादल रहने से सूर्य्य के प्रकाश की उज्ज्वलता कम हो जाती है और जितना ही गहरा वादल रहता है उज्ज्वलता उतनी ही कम हो जाती है। कभी कमी हवा मे जलीय वाप्प या कोहरा रहने से भी प्रकाश की उज्ज्वलता कम हो जाती है।
- (४) किसी चीज की रुकावट पड़ने पर भी प्रकाश में कमी हो सकती है। यदि कोई चीज़ ऐसी जगह में हो जहां पूरे आसमान से प्रकाश मिल सकता हो तो उज्ज्वल्ता सबसे अधिक होगी। परन्तु आकाश से आते हुए प्रकाश के रास्ते में यदि कोई रुकावट पड़ जाय जैसे पेड़, मकान, घर, दीवाल, पहाड़ इत्यादि—जिसके कारण आकाश के सब मागों से प्रकाश न आ सके तो विपय पर पड़ते हुए प्रकाश की उज्ज्वल्ता बहुत घट जायगी और इसलिये एक्सपोजर का समय भी वढ़ जायगा। यहाँ के चित्रों में यह दिखलाया गया है कि किसी चीज की रुकावट से प्रकाश पर क्या प्रमाव पड़ता है—मान लिया जाय कि विषय एक पेड़



है, यंदि पेड़ खुले मैदान में रहे (पहला चित्र) तो आकाश के सभी भागों से वहाँ तक प्रकाश पहुँच सकता है और चारों ओर से प्रकाश आकर उसे आलोकित करता है। अब, यदि पेड़ एक दीवाल के पास रहे तो पहले से आधा प्रकाश ही पेड़ तक पहुँच सकता है। फिर, यदि वह पेड़ दो ऊँची दीवालों के बीच रहे तो प्रकाश का परिमाण और भी घट जाता है और यदि वह पेड़ एक घर के भीतर हो जहाँ केवल एक खिड़की से प्रकाश भीतर आ सकता हो तो प्रकाश का परिमाण वहुत ही कम हो जाता है।

इसांळिये यह साफ माळूम होता है कि प्रकाश का परिमाण बहुतसी वार्तो पर निर्मर करता है और प्रकाश जितना ही कम होगा एक्सपोजर का समय उतना ही अधिक होगा।

एकसपोज़र टेबलस्

किस विपय के लिये कितनी देर के लिये एक्सपोजर देना चाहिये यह जानने के लिये सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि एक एक्सपोजर मिटर का प्रयोग किया जाय और विषय पर पड़ते हुए प्रकाश को नापा जाय । यह कैसे किया जाता है इसकी विशद व्याख्या इसके पहले के अध्याय में दी जा चुकी है।

यदि एक्सपोजर मिटर न रहे तो आँख से देखकर प्रकाश का ज्ञान प्राप्त कर एक्सपोजर का समय निर्धारित किया जा सकता है परन्तु ऐसे करने में बहुत मूल हो सकती है—इसल्पिय दूसरा उपाय है—एक्सपोजर टेक्लो को प्रयोग करना । नीचे एक्सपोज़र टेक्ल की एक पद्धति दी गई है यह इल्फोर्ड कम्पनी की है । इनके अलावे और दो एक्सपोज़र टेक्लम् फोटो की दूकानों में विकते है, इनके दाम भी सस्ते हैं । इनके नाम अगफा एक्सपोज़र टेक्लम् और कोडक एक्सपोज़र टेक्लम् है। फोटोग्राफर यदि चाहे तो

उन्हे खरीद सकते हैं। नीचे इटफोर्ड के तीन टेवल दिये जाते हैं और इन तीनों को मिलाकर प्लेट, स्टॉप, प्रकाश और विपय की किसी भी अवस्था में एक्सपोजर का समय निकाल जा सकता है।

पहला टेवल — इल्फोर्ड कम्पनी ने एक टेवल बनाया हैं जिसे केवल इंगल्ड या उसी अक्षाश में अवस्थित देश के लिये व्यवहार कर सकते हैं। उसे भारतवर्ष के लिये व्यवहार नहीं किया जा सकता है। वहुत हिसाव करने के वाद मैंने उसी टेवल को सुधारकर हिन्दुस्तान के लिये बनाया है। इसे अक्षांश १० डिगरी से अक्षांश ३० डिगरी तक के बीच अवस्थित किसी भी देश में व्यवहार कर सकते हैं—हिन्दुस्तान के किसी भाग में व्यवहार किया जा सकता है।

टेवल न०१२

सर	य	महीना						
गपहर से पहले	धेपहर के बाइ	जुन	मइ जुलाई	ग्रग्रिल धगस्त	मार्च	फरव. श्रक्तु	जनवर्। नवम्बर	दिसम्ब
१२ इ	াউ	٩	9	9-	4 5	3	52	3
	', १वजे	9	٩	93	18	51	28	8
90 '	,२"	٩	4 §	93	•	53	3%	¥.
٤,	, २	4 h	92	5	51	3	8	Ę
= ,	, 5	72	2	₹ 7 5	3	8	¥	=
9 "	. %	Ś	29	34	¥	=	90	98
ৰ '	, Ę	¥	8,	7	=	9 ६		
ų,	', ७ ''	90	=	=				

इस टेबल में यह बताया गया है कि किस महीने में और के बजे प्रकाश कितना रहता है। अतएव किसी निश्चित प्लेट रपीड और नियत स्टॉप के लिये जून को एक बजे यदि एक्सपोज़र का समय १ सेकेड हो तो उसी प्लेट और उसी स्टॉप के लिये फरवरी ९ बजे या अक्तवर ९ बजे एक्सपोज़र ३ सेकेड होंगे, और दिसम्बर ४ बजे ८ सेकेंड होंगे इत्यादि । इसलिये टेबल की संख्याएँ यह बताती है कि कितनी टेर के लिये एक्सपोज़र देना चाहिये।

दूगरा टेचल—पहला टेवल उस हालत में ठीक होगा जब कि आसमान में बादल न रहे। परन्तु यदि आसमान में वादल रहे तब पहले टेवल से एक्सपोजर का समय निकालने से वह समय ठीक नहीं होगा। इस दोप को दूर करने के लिये दूसरा टेवल बनाया गया है। पहले टेवल से एक्सपोजर का जो समय होगा उस समय को किसी विशेष संख्या से गुणा करने से जो समय मिलेगा वह समय आसमान में बादल रहने पर ठीक होगा। जिस संख्या से इस तरह गुणा किया जायगा वह संख्या वादल की मिन्न भिन्न अवस्थाओं में मिन्न भिन्न होगी। दूसरे टेवल में बादल की मिन्न मिन्न अवस्थाओं में वह संख्या क्या होगी यही दिया गया है। दूसरे टेवल में दी हुई संख्याओं का आधा—बह गुणा करने वाली संख्या होगी।

देवल नं० १३

वादरु की अत्रस्था	एक्सपीज	र का
(१) धूप, उजला बाटल	तुछनात्मक	समय
(सूर्प्य के प्रकाश से आलोकित		
बादङ)	••••	8
(२) धूप, नीला आकाश		
(मेघहीन आकाश)	****	₹
(३) मेघपूर्ण आकाश परन्तु उज्ज्वल आकाश		
(ढाइरेक्ट सूर्य्य के प्रकाश का अभाव		
और काले बादले की अनुपस्थिति)	••••	8
(🕶) धुँभला आकाश		
(कुछ कुछ काला वादल)	••••	6
(५) बहुत अधेरा आकाश		
(बहुत काला वादल)	••••	१६
उदाहरण के लिये—यदि मेघहीन आकाश	के छिये	किसी
विशेष प्लेट और विशेष स्टॉप के साथ एक्स	गोचर का	ঠীক
समय २ सेकेंड हो तो उसी प्लेट और उ	सी स्टॉप वे	साथ
बहुत काला वादल रहने पर १६ सेकेड	भौर उजला	वादछ
रहने पर १ सेकेंड होगा।		
तीसरा टेबल — प्रकाश के रंग और	विषय के	स्वभाव

पर भी एक्सपोजर का समय निर्भर करता है। इसिक्टिये तीसरे टेवरू में विषय के भिन्न भिन्न स्वभाव के कारण एक्सपोजर का समय कैसे कम या वेशी हो सकता है यह दिखळाया गया है।

देवल नं॰ १४

- त्रिषय की अवस्था	एक्स	गोजर का
	तुलनात्म	क समय
(१) समुद्र और आकाश	••••	<u> १</u> १६
(२) दूर के प्राकृतिक दृश्य	••••	<u> </u>
(३) खुळे हुए प्राकृतिक दृश्य		
😲 (नदी, झीछ, मैदान)	••••	<u>*</u>
(४) खुळे हुए प्राकृतिक दश्य-सामने	,	
की जमीन के साथ	••••	
(सामने की जमीन में अनावश्यक वस्तुएँ)	7
(५) मकान या मनुष्यो का झुंड	_	
💉 (इसीको एक्सपोजर का समय के हिसाव	-	
्र _{िक्} लगाने में स्टेडेर्ड (Standard) या	,	-
मापदण्ड माना जाता है)		7.8
(६) अधिरी सामने की जमीन		-
(तंग गली, मनुष्य का चेहरा, पेड़ के नी	चे	
_; अत्रस्थित् विपय)		ર
(-७) पड़े के नीचे के दश्य	- 1	
ं , (जंगल, बृक्षो-के नीचे जाती हुई सड़क). 	६से८

(८) कमरे के भीतर मनुप्य का चेहरा		, ;,,
(खिड़की से ६ फीट की दूरी पर)	****	* - ૧ ′ર્દ્
(९) प्रकाशमान घर के भीतरी भाग	****	३०
(१०) अंधरे घर के भीतरी माग	****	१२०

उदाहरण के लिये—िकसी नियत प्लेट स्पीड और स्टॉप के लिये यदि विपय मकान हो और एक्सपोजर का ठीक समय एक सेकेंड हो तो उसी स्पीड, स्टॉप और प्रकाश के लिये आकाश के फोटो लेने में एक्सपोजर का समय हैं सेकेंड होगा और घर के भीतर मनुप्य के चेहरे के फोटो लेने में १६ सेकेड होगे।

टेवलों से एक्सपोज़र के समय का - 1915 हिसाब लगाना

इसके लिये प्लेट या फिल्म की स्पीड तथा, स्टॉप का फ नम्बर मालूम रहना चाहिये; पहले, दूसरे और तीसरे टेवलों से प्रकाश, वादल और विपय का नाप मालूम हो जाता है। इन वातो के मालूम हो जाने पर एक्सपोजर के समय का हिसाव लगाना बहुत सहज है। हिसाव करने के लिये एक स्टैडर्ड (Standard) उदाहरण लिया जाता है अर्थात् यही उदाहरण मापदण्ड है और इसी की सहायता से प्लेट स्पीड, स्टॉप, प्रकाश, बादल और विपय की किसी भी अवस्था में एक्सपोजर का ठीक समय हिसाव कर निकाला जाता है। स्टैडर्ड उदाहरण यह है—

> प्लेट और फिल्म की स्पीड—६५० एच० और डी०। वादल—उनले वादल के साथ धूप। समय—मइ या जून को १२ वजे दिन। विषय—मकान या मनुष्यों का झुंड। स्टॉप—फ'८। एक्सपोजर का समय—के सेकेड।

इस उदाहरण को याद कर छेना चाहिये क्योंकि इसी की सहायता से दूसरे उदाहरण के एक्सपोज्ञर के समय निकाछे जा सकते हैं। नीचे एक उदाहरण का हिसाब बनाकर दिखळाया गया है—

प्लेट या फिन्म की स्पीड—१३०० एच० और डी०। बादल—बुँघला आकाश कुछ कुछ काले वादल के साथ—पहले टेवल का नम्बर—८

काल बादल के साथ-पहल टबल का नम्बर-ट समय-मार्च या सितम्बर ७ वजे सुबह को-दूसरे टेबल का नम्बर-५

- विषय—खुंछ हुए प्राकृतिक दृश्य (मैदान)—तीसरे टेवल का नम्बर—र्

स्टॉप---फ/१६।


प्लेट, बादल, समय, नियय और स्टॉप के ऊपर लिखी हुई अत्रस्थाओं में एक्सपोनर का समय

इसी तरह किसी भी अवस्था में एक्सपोज़र का समय ठीक ठीक निकाला जा सकता है।

लाभदायक उपदेश


प्रकाश के बार में कई वार्त विशेष ध्यान देने योग्य हैं।
यदि निकट की वस्तु का फोटो लिया जा रहा हो तो उसे
धूप में कमी नहीं रखना चाहिये क्योंकि उसे धूप में रखकर
फोटो लेने से धूप से बनी हुई वदस्रत लायाओं का फोटो
भी वन जाता है जिससे फोटो की सुन्दरता नए हो जाती है।
इसलिये उस विषय को लाया में रखकर फोटो लेना चाहिये, जैसे
किसी मनुष्य का फोटो लेना हो तो उसे धूप में न रखकर लाँह
में रखकर फोटो लेना चाहिये। बाहरी विषयों के फोटो लेने में,
जैसे प्राकृतिक दश्यों के फोटो लेने में भी प्रकाश के लिये धूप
का प्रयोग न कर उजले बादल से आते हुए प्रकाश के प्रयोग
करने से फोटो सुन्दर वनता है। यदि किसी वस्तु का फोटो धूप
में लेना चाहें तो लिया जा सफता है; ध्यान रखना चाहिये कि
केमरे पर और विशेषतः लेंस पर धूप न पड़े।

फोटो छेते समय सूर्य्य, त्रिषय और विषय की स्थितियों पर विशेष ष्यान देना चाहिये । सूर्य्य या प्रकाश आने की दिशा विषय के मामने, विषय के पीछे, केमरे के पीछे या केमरे के सामने नहीं रहनी चाहिय । विषय पर प्रकाश केमरे के सामने से निरद्या आना चाहिय। नीचे के चित्र में यह दिखळाया गया है कि विषय पर प्रकाश आने के छियं कीनसी दिशा ठीक और कीनसी चित्र नं ० 133



विषय को प्रकाशित करने की ठीक और भूल विष्णाएं। कः केमरा।
प-विषय। ----> – प्रकाश आने की विष्णा।
पूछ है। केमरे की दिशा और प्रकाश की दिशा से ४५° डिगरी
का कोण बनना चाहिये।

सूर्य्य सिर के ऊपर रहने से चित्र अच्छा नहीं वनता है न सूर्य्य बहुत नीचे रहने से ही चित्र अच्छा वनता है। इसिल्ये धूप में फोटो लेते समय याद रखना चाहिये कि सूर्य्य सिर के ऊपर न रहे और बहुत नीचे भी न रहे, उससे प्रकाश निरद्धा आये, सबसे अच्छा यहीं होगा कि प्रकाश घरातल के साथ डैं डिगरी का कोण बनाते हुए आये। यह भी नीचे के चित्र में दिखलाया गया है।



विषय को प्रकाशित करने की ठीक और मूल दिशाएँ। क-केमरा। व-विषय।—— - प्रकाश के आने की दिशा।

दिन के प्रकाश में फोटो छेने के सम्बन्ध में और दूसरी दूसरी बात 'पोट्रेचर', 'आरिकेटकचर' और 'प्राकृतिक दृश्य' के अध्यायों में दी गई है।

चौदहवाँ अध्याय ।

रात के प्रकाश में फोटोग्राफी

इसके उदाहरण हैं—रात को सङ्क के दृश्य, जहाज या रेंछ के दृश्य, रेंछ स्टेशन, दृकान, थियेटर, सिनेमा, प्रकाशमान मकान इत्यादि।

उदाहरण

क्योंकि रात के प्रकाश की उज्ज्वख्ता बहुत कम रहती है इसिंख्ये बहुत अधिक स्पीड के प्छेट या फिल्म का प्रयोग करना चाहिये। रात के प्रकाश में फोटोग्राफी के ख्रिये निम्निखिलत प्छेट या फिल्म व्यवहार किये जा सकते हैं—

- (१) इलफोर्ड हाइपरसेंसिटिव पॉनक्रोमेटिक प्लेट या फिल्म (llford Hypersensitive Panchromatic Plate or Film)
- (२) सेलो हाइपरसेंसिटिव पॉनकोमेटिक प्लेट या फिल्म (Selo Hypersensitive Panchromatic Plate or Film).
- (३) कोडक सुपरसंसिटिव पॉनकोमेटिक प्लेट या फिल्म (Kodak Supersensitive Panchromatic Plate or Film)
- (४) अगफा सुपर्पॉन छेट या फिल्म (Agfa Superpan Plate or Film)

वडे स्टॉप का व्यवहार करना चाहिये, कमसे कम का

स्टॉप या इससे भी वडे स्टॉप का प्रयोग करना चाहिये जिसमें जहाँतक हो सके अधिक प्रकाश केमरे में जा सके। भिन्न मिन्न विषयों में एक्सपोजर का समय ऊपर छिखे प्लेट या फिल्म के साथ कितना होना चाहिये यह नीचे के टेवल में दिया जाता है।

•	•	_
	7.	96
दवल	40	74
- 10	•	3 3

विषय	स्टॉप	समय
(१) प्रकाशमान थियेटर या सिं	नेमा ^फ ¦४.५	भ सेकड
(२) दूकान (निकट से)	फ/२	4 27
(३) रेखने स्टेशन	कं ३.५	९ इ.च. ११
(४) रेळ या बस या ट्राम	Ψ, δ. α	₹ ₩ ##
(५) जहान, प्रकाशमान	^{વદ} ે છ <i>ે.</i> બ	3 39

इसमें भी एक्सपोजर का समय जानने के ल्यि एक्सपोजर मिटर की सहायता छी जा सकती हैं। अच्छा फोटो बनाने के लिये यथेष्ट अभिन्नता की आवश्यकता है।

एक्सपोज़र

एक्सपोजर देते समय साववानी से काम छेना चाहिये । छंस के सामने से किसी प्रकार का प्रकाश—जैसे मोटर गाड़ी की रौशनी नहीं जाने देना चाहिये । यदि केमरे के सामने से एक मोटर जा रही हो तो जनतक वह चछी न जाय तनतक शटर को बंद रखना चाहिये और उसके चछे जाने के बाद फिर एक्सपोजर देना चाहिये । यह यथेष्ट होगा यदि हाय या टोपी या किसी दूसरी चीब को छंस के सामने रख दिया जाय । यहाँ

तक कि एक्सपोजर देते समय कोई मनुष्य सामने से जा रहा हो तो सन गड़बड़ हो जायगा। जहाँ तक हो सके निपय को केमरे से दूर रखना चाहिये जिससे फोक्स की गहराई अधिक हो। यदि निपय १०० फीट से अधिक दूरी पर रहे तो फोटो बहुत अच्छा होगा। हाँ, निकट की चीजो का भी फोटो लिया जा सकता है।

छस के सम्बन्ध में और एक बान याट रखनी चाहिये। जब केमरे की चारो ओर उज्ज्वल प्रकाश हो तो किसी प्रकाश की रौरानी से छस को बचाने में बड़ी कठिनाई होती है। छंस पर बाहरी प्रकाश न पड़ने देने के लिये सबसे अच्छा उपाय यही है कि छस पर एक छस हुड (Lens hood) छगा दिया जाय। यह एक छोटा नल होता है जिसे छस के ऊपर फिट कर दिया जा सकता है और जो बाहर से छस नक प्रकाश को आने से रोकता है।

प्रकाशमान मकान

प्रकाशमान मकानो का फोटो भी इसी विधि से लिया जा सकता है। यदि मकान में कोई चर्ल्या फिरती चीज न हो तो प्लेट स्पीड ३५० एच० और डी०, स्टॉप फिरती चीज न हो तो प्लेट स्पीड ३५० एच० और डी०, स्टॉप फिरती चीज न हो तो प्लेट मिनट तक एक्सपोजर दिया जा सकता है। याद रहे कि मकान का प्रकाश जितनी ही दूर होगा एक्सपोजर का समय उतना ही बढ़ा देना होगा। किसी तालाव, झील या नटी के किनारे प्रकाशमान मकान रहने से मकान का प्रतिविम्च जल में पड़ता है। इसलिये मकान और उसका प्रतिविम्च दोनों का फोटो एकसाथ लेने से बहुत सुन्दर मालूम होता है।

पन्द्रहवाँ अध्याय

कृत्रिम प्रकाश में फोटोग्राफी ुपरिचय

दिन को जब सूर्य्य का प्रकाश यथेष्ट न हो या रात को कृत्रिम प्रकाश की सहायता से विषय को आलोकित कर फोटो लिया जा सकता है। फोटोग्राफी की इस शाखा को फ्लैशलाइट फोटोग्राफी (Plashlight Photography) कहते है। इसलिये इस समस्या को दूसरी तरह से देखना चाहिये। अधिक स्पीड के प्लेट तथा फिल्म और वड़े स्टॉप के रहने के कारण सूर्य्य का प्रकाश न रहने पर भी कृत्रिम प्रकाश मे फोटो लेना सम्भव हो गया है। यदि कृत्रिम प्रकाश तेज हो तो कई सेकेड के एक्सपोजर ही से फोटो लिया जा सकता है।

कुत्रिम प्रकाश के सामान

विषय को आलोकित करने के लिये निम्नलिखित प्रकार के क्रत्रिम प्रकाश कें सामान व्यवहृत होते हैं:—

(१) विजली की रौशनी—यदि पॉनक्रोमेटिक फिल्म का न्यवहार किया जा रहा हो तो साधारण विजली की रौशनी से काम चल सकता है, रौशनी वहुत तेज होनी चाहिये और उसे विषय के वहुत निकट रखनी चाहिये। २०० वाट के (Watt) इलेकट्रिक लैम्प से काम चल सकता है। किसी प्रकार के तेज इलेकट्रिक लैम्प से काम चल सकता है। किसी प्रकार के तेज इलेकट्रिक लैम्प से काम चल सकता है। किसी प्रकार के तेज

प्रकार के छैम्प व्यवहार किये जाते हैं; इन्हें सुपर चार्जड छैम्प (Super charged lamp) कहते हैं । इसमें विशेप प्रकार के रिखेकटर (Reflector) छगा हुआ रहता है जो प्रकाश की किरणों को इकड़ा करता है और इसिट्ये प्रकाश की तेज़ी बहुत बढ़ जाती है । कभी दो या तीन छैम्पों को भिन्न भिन्न जगह रखकर विपय को प्रकाशित करते हैं । छैम्प का पायर (Power) २०० वाट से ५०० वाट तक होना चाहिये । वाजार में कई मेक और ब्रैंड के छैम्प मिलते हैं । इन्हें स्टुडिओ छैम्प (Studio lamp) भी कहते हैं क्योंकि विशेपतः इन्हें पेशेदार फोटोग्राफर छोग अपने अपने स्टुडिओं में रखते हैं। एक तेज़ टॉर्चखाइट (Torch-light) से अच्छी तरह काम चल सकता है।

चित्र नं० १३४



इलेकट्रिक लाइट ।

- (२) गैस की रोशनी (Gas Lamp)—गैस छैम्प से भी अच्छी तरह काम चछ सकता है। गैस छैम्प दो प्रकार के होते हैं—
- (क) कोछ गैस (Coal gas) या केरासिन गैस (Kerosen gas) हम्य—पेट्रोमॉक्स (Petromax) या डेट्यईट हम्प (Daylight) इसके उदाहरण है—ये किरासिन तेल से जलते हैं।
- (ख) एसेटिलिन गैस कैंग्प (Acetyline gas lamp)— कारवाइड (Carbide) नामक पदार्थ पर पानी देने से जो गैस निकलता है उसका नाम एसेटिलिन गैस है। इसे जलाने से बहुत तेज रौशनी मिलती है और इसे एसेटिलिन बरनर से जलाते है।
- (३) मैगनेशियम फ्लेशलाइट (Magnesium Flashlight)—मैगनेशियम नामक एक प्रकार की धातु, रिवन (Ribbon), पाउडर (Powder) या मिक्सचर (Mixture) के रूप में मिळती है। इसमें आग छगाने से यह जलने लगता है और इससे बहुत तेज़ रीशनी मिळती है।
- (क) मैगनेशियम रिवन (Magnesium Ribbon)— यह चिपटे तार का बना हुआ होता है और रीछ में छपेटा हुआ रहता है। प्रयोग काते समय इससे एक नियत छम्बाई काट छेते हैं और उसे दियासछाई से जडाया जाता है। एक सूते के टुकडे को जडाने से जैसा जडता है इस रिवन को जडाने से भी ठीक वैसा ही जळता है—परन्तु इससे बहुत ही तेज रोशनी मिळती है। कितना छम्बा रिवन जलाना होगा यह विषय, छेट स्पीड और

स्टॉप पर निर्भर करता है। गैंसलाइट पेपर में एक्सपोज़ करने के लिये १ या २ इंच काफी है। परन्तु मनुष्यों के चेहरे को प्रकाशित

चित्र नं० १३६



मेगनेशियम रिवन ।

करने में या उसी प्रकार के दूसरे । विषयों मे २ या ३ फीट रिवन जलान की जरूरत होती है क्योंकि जब तक रिवन जलता रहता है तब तक एक्सपोजर होता है। अगफा, कोडक एनसाइन इत्यादि कम्पनियों के बनाये हुए रिवन जलाने के सामान मिलते है और उनके साथ इसे जलाने की पूरी विधि दी रहती है।

(ख) मैगनेशियम पाऊडर (Magnessum Powder)
या मैगनेशियम चूर्ण—आजका विना मिलाये हुए मैगनेशियम का
चूर्ण व्यवहत नहीं होता । मैगनेशियम चूर्ण के साथ दूसरे रासायनिक पदार्थ मिले रहते हैं । इसे विशेष प्रकार के कैम्प और
सामान में जलाया जाता और इससे बहुत ही उज्ज्वल प्रकाश

चित्र मं० १३७



मगेनशियम पाऊडर ।

निकडता है। इस मिले द्वए चूर्ण को मिक्सचर (Muxture) या पाऊडर (Powder) कहते हैं। केवल मैगनेशियम चूर्ण भी न्यवहार हो सकता है।

(ग) पंकेशलाइट पाऊडर (Flashlight Powder)—
मैगनेशियम पाऊडर में केवल मैगनेशियम रहता या उसके मिक्सचर
में प्रधानतः मैगनेशियम रहता है परन्तु प्लैशलाइट पाऊडर में
मैगनेशियम चूर्ण के साथ कई रासायनिक पदार्थ मिले हुए रहते
है जिससे रौशनी की तेजी कई गुणी अधिक हो जाती है। इससे
साधारणतः इंसेंटेंटेनिवस एक्सपोजर मिलता है।

इसको जलाने के लिये-विशेष प्रकार के लैम्प और विशेष प्रकार के सामान मिलते हैं। अगफा, कोडक और एनसाइन (Agfa, Kodak and Ensign) कम्पनियों के बने हुए सामान अच्छे हैं। लैम्प के विना भी इसे जलाया जा सकता है। मैगनेशियम पाऊडर और फ्लैशलाइट पाऊडर एक प्रकार से जलाये नहीं जाते और यदि प्रवेशलाइट पाऊडर को मैगनेशियम छैम्प और सामान के साथ जलाया जाय तो भयानक एक्सप्लोशन (Explosion) हो सकता है। इसल्पिय इनको जलाने के समय सावधानी से काम छेना चाहिये।

चित्र नं ० १३८



फ्लेंगलाइट पाऊहर ।


पछैशलाइट पाऊडर को जलाते समय याद रखना चाहिये कि यह बन्दुक के पाऊडर के समान भयानक चीज है। यदि उसे जलाने के लिये उसका लैग्प पास में न रहे तो किसी लोहे के बरतन या चम्मच में थोड़ा पाऊडर ले लेना चाहिये और एक लम्बी छड़ी से उसे जलाना चाहिये और जलाने के समय हाथ या मुँह को उससे दूर रखना चाहिये।

् साधारणतः यह पाऊंडर दो मार्गो में विकता है। उसे जलाने से कुक देर पहले उन दोनो भागो से थोड़ा थोड़ा पाऊंडर निकाल कर एक साथ मिला लिया जाता है और तब जलाया जाता है। कौन कौन सी बातो की सावधानी होनी चाहिये ये नीचे दिये जाते हैं—(१) पाऊडर के टिन से सीघे लैम्प के बरतन में पाऊडर नहीं डालना चाहिये, पहले टिन से एक कागज़ में कुल पाऊडर निकाल लेना चाहिये और तब उस कागज़ से उसे लैम्प के बरतन में डालना चाहिये । (२) पाऊडर निकाल लेने के बाद ही, टिन के ढकने को बन्द कर देना चाहिये (३) यदि पाऊडर नहीं जलता हो तो उसे फिर बागज़ पर ढालकर तब देखना चाहिये कि क्यों नहीं जलता है।

जलाने के लैम्प और उसके सामान में उसे काम में लाने और जलाने की पूरी विधि दी रहती है। प्रयोग करने वाले को चाहिये कि वह पहले उस विधि को अच्छी तरह जान ले और समझ ले और तब उसका प्रयोग करे।

(३) "सॉशेलाइट" फोटोफ्लश बस्व ("Sashalight" Photoflash Bulb) या वेकुशिल्ट्ज़ (Vacublitz Lamp) लैस्प—यह इलेकिट्ज़ लैस्प के आकार का होता है। इसके भीतर बहुत पतली एलुमिनियम की पत्ती रहती है और उसमें लेक्सिजन गैस (Oxygen gas) भी भरा रहता है। इसे टॉर्च लैस के बल्ब की जगह फिट किया जा सकता है और यह उसी में जलाया भी जा सकता है। इसको जलाने से एलुमिनियम की पत्ती तुरंत जल जाती है और प्रायः 🖧 सेकेड के लिये बहुत ही तेज रौशनी मिलती है। राख, धुंवा इत्यादि

चित्र नं० १३०



सेशलाइट लम्प ।

बल्व के भीतर ही रह जाते हैं। इसल्टिंग यह उतना भयानक नहीं है जितना कि फ्लेंगलाइट पाऊडर् है। इसकी महायता से बहुत थोड़ी टेर् के लिये इसटेटेनिवम एक्सपोज़र् दिया जा सकता है।

सॉंगेलाइट बन्च को जलान के ियं विशेष मामान मिलने हैं और उनके माथ इमें जलान की पूर्ग विधि दी रहनी हैं। अगफा, एनमाइन और कोडक कम्पनियों के पास ये सामान मिलते हैं। एक बन्च को केबल एकही बार व्यवहार किया जा सकता है क्योंकि एकबार व्यवहार करने के बाद वह जल जाता है और उसे फिर दोबारा व्यवहार नहीं कर मकते हैं। इसल्पिये इमें व्यवहार करने में बहुत क्वच पड़ता है क्योंकि एक बन्च का मूल्य १ रुपये से ३ रुपये तक हो सकता है। (५) फोटोफ्लड लैंक्प (Photoflood Lamp)— यह एक प्रकार का इलेकिट्क बल्व है जो २२० वोल्ट (200 Votls) से जलता है। यह फोटोफ्लेश लैम्प के समान बहुत थोड़ी देर के लिये रौशनी नहीं देता परन्तु इसे बहुत देर तक जलाया जा सकता है। एक बल्व दो घंटों तक जलता है और उसके बाद उसे फिर जलाया नहीं जा सकता। दो घंटो तक जलने के कारण एक ही बल्व से सैकड़ो या हजारो फोटो लिये जा सकते हैं और इसलिये एक फोटो के लिये बहुत कम खर्च पड़ता है। इससे टाइम और इंसटेटेनिवस टोनो प्रकार के एक्सपोकर दिये जा सकते हैं।

इससे सबसे तेज रौशनी पाने के छिये इसे एक रिफ्डेक्टर (Reflector) के साथ काम में लाना चाहियें जिसका काम प्रकाश की किरणों को इकड़ा कर अधिकतर उज्ज्वल बनाना है।

- (६) कार्यन आर्क लेक्प (Carbon Arc Lamp)-इसके लिये कमसे कम ४० वोल्ट (40 Volts) की जरूरत . है। इससे बहुत ही तेज राजनी मिल्रती है।
 - (७) लाइम लाइट (Linue Light)—इससे भी वहुत तेज रौशनी मिलती है पएन्तु आजकल इसका प्रयोग वहुत कम होता है।

केमरा, विषय और फ्लैशलाइट का प्रवन्ध


विपय को कमरे के किसी स्थान में रखा जा सकता है और केमरे को ठीक जगह पर रख कर फ्लैशलाइट को किसी स्थान

पर जलया जा सकता है जहां से विपय ठीक से आशेकित हो सके। फोटो रान को लिया जा सकता है परन्त यदि दिन को फोटो **ळेना हो तो कमरे में दिनका प्रकाश अधिक नहीं रहना चाहिये, दर्**त्वाचे और खिड़िकयों को बंद कर देना चाहिये। कमरे में ४० बाट की तेजी की किसी प्रकाश की रोशनी रह सकती है जैसे विजली की रौशनी। कमरे में विज ही की रौजनी रहने से एक लाम यह होता है-मनुष्य के चेहरे का फोटो छेते समय ॲधेरे में एक व एक अचानक फेंशलइट जलाने से उसकी आखे चकाचीध हो जाती हैं और एक्सपोगर देते समय उसका मुंह विकृत हो जाता है; परन्तु उस में पहले से विजर्जी की रौजनी रहने से ऐसा नहीं होता। कमरे की दीवालों के रग, छत के रग ओर कमरे के आकार से भी फोटोग्राफ पर बहुत कुछ असर पड़ता है। कमरे का आकार न बहुत छोटा होना चाहिये न वहुत बडा होना चाहिये, मझौटा आकार ही अच्छा होता है। दीत्राल और छत का रंग हल्का या फीका रहना ठीक है क्योंकि हल्का रंग डिफ्यूज प्रकाश बनाने में सहायक होता, है रंग गाढ़ा न होना चाहिये।

विषय को आछोकित करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि प्रकाश को विषय पर ठीक सीधा नहीं पड़ने देना चाहिये विल्क तिरछा और केमरा और विषय के सीधे से ४% डिगरी का कोण बनाते हुए होना चाहिये।

केमरे को कोई झुविधाजनक जगह पर रख देना चाहिये। फ्लेंजलाइट को विषय से निकट या दूर कहीं. जलाया जा सकता है परन्तु विषय पर प्रकाश पड़ने की दिशा ऐसी होनी चाहिये कि वह केमरे और विषय के सीध के साथ ४५° डिगरी का कोण वनाता हो। याद रखना चाहिये कि कृत्रिम प्रकाश केमरे के छैंस के ऊपर नहीं पड़ना चाहिये। फ्लैशलाइट को केमरे के समतल से कुछ ऊपर रखना ठीक है।

केवल एक ही मनुष्य का या बहुत से मनुष्यों का फोटो एक साथ लिया जा सकता है। मनुष्य के चेहरे का फोटो मी लिया जा सकता है। केमरे, विषय और फ्लैशलाइट की स्थितियाँ कैसी होनी चाहिये यह नीचे के चित्र में दिखलाया गया है।




विषय की कृतिम प्रकाश से प्रकाशित करन का पहला स्पाय ।

क-केमरा । व-वियय । फ-फ्रेशलाइट ।

फोटोप्राफर लोग एक साधारण भूल किया करते हैं— वे फ्लैशलाइट को काफी ऊँचे स्थान पर नहीं रखते । उदाइरण के लिये मान लिया जाय कि फ्लैशलाइट केमरे से ६ फीट दूर पर है, तो फ्लैशलाइट की ऊँचाई विषय की ऊँचाई से ३ फीट अधिक होनी चाहिये, जैसे यदि एक मनुष्य का फोटो लिया जा रहा हो तो वह ८ फीट की ऊँचाई पर रहना चाहिये।

कला की दृष्टि से फोटो को सुन्दर वनाने के लिये एक रिफ्लेक्टर (Reflector) का न्यवहार किया जाता है जिसका काम यह है कि फ्लेशलाइट से आते हुए प्रकाश को दिफ्यूच बनाकर विषय पर फेंके। एक कपड़े के सादे परदे को टांग देने से वह रिफ्लेक्टर का काम अच्छी तरह करता है। नीचे के चित्र में दिखलाया गया है कि केमरे को, विषय को, फ्लेशलाइट को और रिफ्लेक्टर को कौन कौनसी अवस्थितियों पर खना चाहिये।


चित्र नं० १४१



दिवन को कृत्रिम प्रकाश से प्रकाशित करने का दूमरा उपाय । क-केमरा व-विवय । फ-एकैशलाइट । र-रिएकेक्टर ।

प्रकाश को अच्छी तरह हिम्पूच करने के लिये फ्लैशलाइट के सामने एक हिम्पूशन स्त्रीन (Diffusion screen) रखा जा सकता है। इसको रखने से कला के विचार से फोटो और मी सुन्दर वनेगा। हिम्पूशन स्त्रीन एक बहुत महीन मुसलिन (Muslin) या सादे सिल्क के कपड़े से या ट्रेसिंग क्लॉब (Tracing cloth) से बनाया जा सकता है। इस प्रकार के एक दो फीट लम्बे और दो फीट चौड़े कपड़े को फुशलाइट के सामने टांग दिया जाता है। इसकी स्थिति नीचे के चित्र में दिखर्लाई गई है।

चित्र नं० १४२



विषय को कुन्निम प्रकाश से प्रकाशित करने का तीसरा उपाय। क-केमरा। व-विषय। र-रिफ्लेक्टर। फ-फ्लेशलाइट। ड-डिफ्यूशन स्क्रीन।

एक्सपोज्र

एक्सपोज़र का समय फ़ैशलाइट पाऊडर के परिमाण पर निर्भर करता है क्योंकि जब तक वह जल्ता रहता है उसी समय के छिये एक्सपोज़र होता है। किमी नियत समय तक एक्सपोज़र देने के लिये कितने पाऊडर की भावश्यकता होगी यह फ़ैरालाइट की दूरी, कमरे के भाकार, दीवाल के रंग, पाऊडर के स्वभाव इत्यादि पर निर्भर करता है । परन्तु साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि प्लेट स्पीड ४०० एच० और डी० और स्टॉप फांट के ल्यि यदि फुशपाऊडर को विपय से १० फीट की दूरी पर जलाया जाय तो मझीले कमरे में २० से ३० ग्रेन तक के परिभाण का पाऊडर छेना चाहिये। दूसरी स्वीड, स्टाप और दूरी के हिये पाऊहर का परिमाण हिसाव कर निकाला जा सकता है । यहां टेबल में यह दिखलाया गया है कि यदि प्लेट या फिल्म की स्पीड २५० से ३५० एच० और डी० तक हो तो भिन्न भिन्न स्टॉपों के लिये और विषय से फ़ुशलाइट की मिन्न मिन्न दूरियों के लिय पाऊडर का परिमाण कितने प्रेन होंगे। याद रहे कि पाऊडर के परिमाण या वज़न प्रेन में दिये गये हैं।

टेवल नं० १६

फ्लैशलाइट पाठळर का परिमाण (प्रेन में)							
विपय से	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप	स्टॉप		
पलैशलाइट की दूरी	फ/४.४	फ १६	क∫६्≂	फ/≂	F/99		
	₫4. 5	f/5 6	f/6.8	fis	fill ·		
१ फोटसे = फीट	=	93	96	5,8	২০		
a " बड "	18	३०	र्ट	80	40		
12 ,, 9= ,,	58	ξ≕	, č o	y o	180		
۹= ,, ٤٠,,	४४	40	বধ	१३०	, र्हे०		

वहुत अधिक स्पीड का प्लेट या फिल्म व्यवहार करना ही ठीक है। पॉनकोमेटिक प्लेट या फिल्म से सबसे अच्छा फोटो बनेगा। सब प्लेट और फिल्म बनाने वाली कम्पनियाँ फुँशलाइट फोटोप्राफी के लिये विशेष प्रकार के प्लेट और फिल्म बनाती हैं; उन्हीं से काम लेना सबसे अच्छा है।

अब यह प्रश्न ठठता है कि एक्सपोजर कितनी देर के लिये देना चाहिये ! नीच यह बतलाया गया है कि मिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश में एक्सपोजर का समय कितना होना चाहिये !

(१) इलेक्ट्रिक लाइट—पॉनकोमेटिक फिल्म के साय और एक इलेक्ट्रिक लाइट जिसका पावर २०० वाट (Watt) हो और जो एक रिफ्रेक्टर के साथ व्यवहार किया जा रहा हो तो स्टॉप फ/६.३ के साथ एक्सपोजर के समय निम्न-ल्रिखित होंगे।

रेवल नं० १७

विषय से इछेक्ट्रिक			Ų	क्सपोज़र का
छाइट की दूरी				ठीक समय
३ फीट	••••	****	••••	्रे सेकेंड
४ ३ फीट	••••	••••	••••	३ सकेंड
६ फीट	••••	••••	••••	१ सेकेंड

दूसरी स्वीड, दूसरा स्टॉप और दूसरी दूरी के लिये एक्सपोजर का समय 'एक्सपोजर' क अध्याय में दिये हुए नियमों के अनुसार हिसाव कर निकाला जा सकता है।

- (२) फ्लैशलाइट पाऊडर—इससे एक्सपोज़र देने के लिये पहले निपय को तैयार रखना होगा, उसके बाद शटर को खोल देना चाहिये और टेवल में दिये हुए परिमाण के पाऊडर को जलाना चाहिय; ज्योंही पाऊडर जल चुके त्योंही शटर को बंद कर देना चाहिये, तब एक्सपोज़र हो जायगा।
- (३) सॉश्रेलाइट चस्य—इसमें भी ठीक फ़ैशलाइट पाऊडर को प्रयोग करने के नियम से काम लेना चाहिये, अर्थात् विषय और केमरे को तैयार रखने के बाद शटर को खोलकर बल्ब को जलाना चाहिये और उसके जल जाने के बाद शटर को बंद कर देना चाहिये।

(४) फोटोफ्छड छैम्प--एक्सपोज्र का समय निकालने के लिये एक स्टैण्डर्ड उदाहरण दिया जाता है । सुपरसेंसिटिव पॉनक्रोमेटिक फिल्म, स्टॉप फाइ.३ और विषय से छैम्प की दूरी ३ से ६ फीट तक के लिये एक्सपोज्ञर का ठीक समय ने संबंद है। इसी उदाहरण की संहायता से दूसरी स्पीड, दूसरी दूरी और दूसरे स्टॉप के लिये एक्सपोज्ञर का समय हिसाब कर निकाला जा सकता है। एक्सपोज़र देने का नियम यह ह कि पहले विषय और केमरे को एक्सपोज़र के लिये तैयार रखा जाता है; उसके बाद छैम्प को जलाया जाता है, जब वह मनुष्य जिसका फोटो लिया जा रहा हो अपनी आँखों को उस छैम्प की तेज रोशनी में कुछ देर तक रख ले तो उसके बाद शटर का बटन दवाकर एक्सपोज़र देना चाहिये और तब छैम्प को बुझा देना चाहिय।

पर्लेश छाइट पोटोग्राफी के लिये जितने प्रकार के छैम्प और सामान का प्रयोग होता है उनके बनाने वाली कम्पनियाँ उनको प्रयोग करने की री विधि छैम्प और सामान के साथ देती हैं। उनके साथ टेबल्स् भी दिये रहते हैं जिनकी सहायता से यह माल्स्म हो जाता है कि किस प्लेट-स्पीड के साथ, किस स्टॉप के साथ और किस दूरी के लिये कितना पाउंडर जलाना चाहिये या कितनी देर के लिये एक्सपीजर देना चाहिये। अलग अलग कम्पनी की चीर्जों के नियम अलग अलग होते हैं; साधारण नियम नहीं दिये जा सकते। हां, एक्सपीजर का समय निकालने में एक्सपोज़र मिटर का न्यवहार किया जा सकता है। फ्लैशलाइट फोटोप्राफी के लिये बाटिकन का 'वी' मिटर वहुत उपयोगी है।

विषय से फ्लेशलाइट की दूरी

एक्सपोज़र के अध्याय में यह दिखलाया गया है कि एक्सपोज़र का ठीक समय, प्लेट की स्पीड, स्टॉप इस्यादि बातों पर निर्मर करता है परन्तु और एक बात भी है जिस पर भी यह समय निर्मर करता है, यह विषय से रौशनी की दूरी है। दिन के प्रकाश में फोटो लेने में इसका विचार नहीं किया गया है क्योंकि दिन में सूर्य की दूरी सर्वदा समान रहती है परन्तु रात को कृत्रिम प्रकाश में फोटो लेने में इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। यदि विषय से फ्लेशलाइट की दूरी को वढ़ा दिया जाय और किसी दूसरी चीज़ को वदला न जाय तो एक्सपोज़र के समय को बढ़ा देना होगा—िकतना वढ़ाया जायगा यह निम्नलिखित नियम से मालूम हो जायगा।

नियम—विषय से प्रेशिक्टाइट की दूरी को वहाने से एक्सपोनर का समय उस दूरी के वर्ग के अनुपात से बदता है। उदाहरण के छिये मान छिया जाय कि किसी नियत प्लेट स्पीड और स्टॉप के छिये एक्सपोज़र का समय ३ सेकेंड है—यह विषय से फ्लेश्टाइट की दूरी ६ फीट के छिये है। अब यदि स्पीड या स्टॉप को न बदछ कर उस दूरी को ६×२=१२ फीट बना दिया जाय तो अब एक्सपोज़र का समय ३×(२×२)=३×४=१२

सेकेंड होंगे, यदि ६×३=१८ फीट बना दिया जाय तो वह समय ३×(३×३)=३×९=२७ सेकेंड हो जायेंगे; इसी तरह यदि ६÷२=३ फीट कर दिया जाय तो एक्सपोज़र का समय ३÷(२×२)= $\frac{3}{2}$ सेकेंड होगा, और उस दूरी को यदि ६÷३=२ फीट बना दिया जाय तो अब एक्सपोजर का ठीक ठीक समय ३÷(३×३)= $\frac{3}{3}$ सेकेंड होगा। इस नियम को अच्छी तरह याद रखना चाहिये क्योंकि फ्लेशलाइट फोटोग्राफी में यह बहुत आवश्यक और उपयोगी है।



सोलहवां अध्याय ।

मनुष्य या मनुष्य के चेहरे की फोटोग्राफी या पोट्रेचर

जब बहुत निकट की वस्तुओं का फोटो लिया जाता है और विशेषतः मनुष्य तथा मनुष्य के चेहरे का फोटो लिया जाता है तो इसे पोट्रेचर (Portrouture) कहते हैं और उस फोटो को पोट्रेट (Portroit) कहा जाता है।

केमरा, छेंस और फोकसिंग

किसी प्रकार के केमरा या छेंस से काम चल सकता है। विषय छेंस से जितना ही निकट होगा प्रतिविम्ब छेंस से उतना ही दूर होगा और मनुष्य के चेहरे की फोटोप्राफी में बड़े आकार का फोटो पाने के लिय विषय को केमरे के बहुत पास रखा ही जाता है जिससे प्रतिविम्ब की दूरी साधारणतः जितनी होती है उससे कहीं अधिक हो जाती है; इसलिये डबल एक्सटेनशन केमरे की अवश्यकता पड़ती है। यदि डबल एक्सटेनशन केमरे की अवश्यकता पड़ती है। यदि डबल एक्सटेनशन केमर रहे तो उसे एक स्टेंड पर रखकर विषय को उसके बहुत निकट रख दिया जाता है और उसे प्राकंड ग्लास स्त्रीन से फोकस किया जाता है। एपरचर को बड़ा रखना चाहिये।

यदि दवल एक्सटेनशन केमरा न रहे विल्क एक हैंड केमरा रहे तो हो सकता है कि केमरे में फोकसिंग स्केल रहे और स्केल के चिन्ह ५, १०, १५ फीट इस्पादि रहें। इसिलये विषय को ठीक ५ फीट पर रख देना चाहिये, कम या अधिक न हो, इसके लिये यदि नापना हो तो अच्छा है; पोयेंटर को भी ५ पर रख दिया जाता है और तब एक्सपोचर दिया जाता है। फोकसिंग स्केल की अपेक्षा स्कीन से फोकस करना कहीं अच्छा है। यदि यह केमरा डवल एक्सटेनशन न हो तो बहुत निकट की वस्तुओं का फोटो लेना सम्भव न होगा, जैसे ३ फीट पर स्थित विषय का फोटो नहीं लिया जा सकता है।

यदि केमरा डवल एक्सटेनशन न हो तो दूसरा उपाय यह है कि केमरे के लेंस पर एक सिल्डमेंटरी लेंस लगाकर उसका फोकस किया जाता है जिससे केमरे के लेंस का फोकल लेंगय घट जाता है। फिक्सड फोकस केमरे में लगान के लिये सिल्डमेंटरी लेंस या पोट्रेट एटेचमेंट मिलते हैं जो केवल उसी विशेष केमरे में ल्यवहार हो सकते हैं, दूसरे केमरे में नहीं। प्रत्येक सिल्डमेंटरी लेंस में एक संख्या लिखी रहती है जैसे, र फीट, र फीट, ४ फीट इत्यादि। इन संख्याओं का प्रयोग केवल उसी केमरे के साथ किया जा सकता है जिसके लिये वे बनाये गये हैं। मान लिया जाय कि किसी पोट्रेट एटेचमेंट पर ३ फीट लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यदि इसे केमरे में लगाया जाय तो ३ फीट पर जो

वस्तु होगो वह फोकस में आ जायगी। परन्तु उससे कम या अधिक दूर की वस्तुएं फोकस में न आर्येगी। इसल्यि फिक्सड् फोकस कमरे के लेंस से ठीक ३ फीट दूर पर विषय को रख देना चाहिये और तब एक्सपोजर देना चाहिये।

यदि फोकसिंग केमरा हो जिसमें केवल फोकसिंग स्केल हो परन्तु फोकसिंग स्कीन न हो तो इसमें भी पोट्रेट एटेचमेंट लगाने के लिये सिल्मेंटरी लेंस लगाये जा सकते हैं। किसी विशेष केमरे के साथ लेंस को लगाने के लिये लेंस के साथ सब बातें लिखी रहती हैं कि विषय को कितनी दूर में रखना होगा और पोयेंटर को किस चिन्ह पर रखना होगा, इस्यादि—उसी की बताई हुई विधियों के अनुसार विषय को फोकस किया जाता है। एक केमरे और पोट्रेट एटेचमेंट की विधियां दूसरे केमरे और दूसरे पोट्रेट एटेचमेंट में नहीं लगाई जा सकतीं—इसलिये यहां कोई साधारण नियम नहीं दिया जा सकता है।

फोकस करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि प्रार्जंड ग्लास स्क्रीन पर फोकस किया जाय । इसल्यिये विषय को केमरे से कोई सुविधाजनक दूरी पर रख दिया जाता है और पोट्रेट पटेचमेंट को केमरे के छेंस में लगा कर प्राजंड ग्लास पर फोकस किया जाता है। रिफ्लेक्स केमरे में भी इसी तरह फोकस किया जाता है।

यहाँ यह बता देना ठीक है कि विशषे प्रकार का सिंछ-मेंटरी छेंस न छगा कर किसी छेंस को पोट्रेंट एटेचमेंट के ऐसा व्यवहार किया जा सकता है और फोकसिंग स्क्रीन रहने पर फोकसिंग में कोई अञ्चिषा नहीं होती है—केवल याद रखना चाहिये कि इस लेंस का फोकल लेंगथ् बहुत कम न हो। साधारण नियम यह है कि पोट्रेट एटेचमेंट का फोकल लेंगथ् व्लेट या फिल्म की चौड़ाई का ३ गुणा होना चाहिये, जैसे यदि प्लेट या फिल्म का आकार ३ रै इचx४ रैइंच हो तो पोट्रेट एटेचमेंट का फोकल लेंगथ् ३ रै×३=९ या लगभग १०. इंच होना चाहिये।

केमरे के डेंस का फोकल डेंगथ् कम रहने का एक बहुत वड़ा दोप है। डेंस का फोकस कम, रहने से विषय का बड़ा फोटो पाने के डिये केमरे को विषय के बहुत निकट रखना पड़ता है। केमरे के बहुत पास रहने के कारण विषय के कान उसकी नाक से दूर पर रहेंगे—इसका फल यह होगा कि फोटो में उसके कानों की अपेक्षा उसकी नाकके फोटो का आकार बहुत वड़ा हो जायगा और यह स्वामाविक नहीं माल्म होगा। इसिंडिये कम फोकस वाले लेंस का प्रयोग करना टीक नहीं है।

कम फोकस के छेंस के दोप को दूर करने का एक उपाय यह है कि दो संयोग वाले छेंस (Double system) का प्रयोग किया जाय जिसके एक संयोग को निकाल लिया जाता है और केवल दूसरे संयोग को अकेला ही प्रयोग किया जाता है। सभी अच्छे केमरों के लेंस में एक संयोग को निकाल लेने का प्रवन्ध रहता है। छेंस के आधे भाग को इस तरह खोल कर निकाल देने से उसका फोकल लेंगय् बढ़ जाता है और इसलिये अब निकट की बस्तुओं को फोकस करने के लिये लेंस को प्लेट से बहुत दूर इटाना पड़ता है और इसलिये डबल एक्सटेनशन केमरे की आवश्यकता होती है। हरेक डबल एक्सटेनशन केमरे में लेंस के आधे माग को खोलने का प्रबन्ध रहता है। यहाँ यह मी बता देना ठीक है कि पोट्रेट एटेचमेंट को लगाने से केमरे के लेंस का फोकल लेंगथ् कम हो जाता है और इसलिय जपर बताये गये कम फोकस के लेंस का दोष होता है— अतएब डबल एक्सटेनशन केमरे और लेंस के आधे माग का ल्यवहार करना सबसे अच्छा है क्योंकि इससे दो लाम होते हैं:— पहला यह है कि फोकल लेंगथ् के बढ़ जाने से छोटे फोकस के लेंस का दोष हट जाता है और दूसरा यह कि फोटो का आकार मी बढ़ जाता है। पोट्रेचर में ऐसा ही करना चाहिय।

कमी कभी चेहरे को अच्छी तरह फोकस करने के बाद केमरे के छेंस पर और एक छेंस छगाकर एक्सपोजर दिया जाता है। इस छेंस को सोफर्निंग छेंस (Softenung lens) कहते हैं। इसको छगाने का फछ यह होता है कि पहछे से फोकस किया हुआ प्रतिश्चिम्ब कुछ कुछ फोकस से बाहर चछा जाता है और इसछिये चित्र कछा की दृष्टि से और भी छुन्दर बन जाता है। इस सुन्दरता को सोफर्निंग (Softening) कहते हैं। सोफर्निंग छेंस एक साधारण छेंस होता है जिसका फोकछ छंगथ् बहुत ही बड़ा होता है और इसको केमरे में लगाने से केमरे के लेंस का फोकल लेंगय् बहुत कम बढ़ता है और यही कारण है कि प्रतिबिम्ब फोकस से कुछ बाहर चला जाता है।

पोज़िंग

पोट्रेट का अच्छा होना या बुरा होना विषय को प्रकाशित करने की विधि, एक्सपोज़र और डेबेल्पमेंट पर निर्भर करता है। पूरे मनुष्य के पोट्रेट की अपेक्षा उसके तीन चौथाई या आधे माग का फोटो देखने में झुन्दर मालूम होता है। मनुष्य के चेहरे की एक ओर दूसरी ओर से अच्छा उतरती है और फोटोग्राफर को चाहिये कि वह पहले यह जान के कि किस ओर का फोटो अच्छा उतरेगा। फोटो लेते समय यह भी देख लेना चाहिये कि सामने से या किनारे से फोटो लेने में अच्छा मालूम होगा।

मान लिया जाय कि मनुष्य के वहे वहे कान हैं और उन्हें फोटो में दिखलाना ठीक नहीं, तब सामने से फोटो लेना ही ठीक है या न सामने से न किनारे से बल्कि कुछ तिरछा फोटो लेना ही ठीक है । यदि छुड्ढी बहुत छोटो हो तो फाटो में इस दोष को दूर करने के लिये मुँह को उठाकर कुछ उत्पर की ओर देखने से ठीक हो जायगा । चेहरे का फोटो लेते समय सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिये कि चेहरे में यदि कोई दोष हो तो जहाँ तक हो सके वह फोटो में नहीं आना चाहिये। मनुष्य और उसके चेहरे की स्थित को ऐसी रखनी चाहिये कि उसका फोटो सबसे सुन्दर आये—इसे पोजिंग (Posing) कहते हैं।

यदि उसका चेहरा बहुत. अम्बा हो तो उसके चेहरे को नीचे से प्रकाशित करना चाहिये जिससे प्रकाश नीचे की ओर से गाल पर आकर पड़े। ऐसी अवस्था में फोटो में उसका चेहरा गोल मालूम होगा।

यदि उसकी ठुड्ढी वहुत छम्वी हो तो पहछे उसे केमरे की ओर मुँह कर बैठन। चाहिये— उसके बाद उसे धीरे धीरे अपने मुँह को केमरे के सीघ से घुमाना चाहिये जिससे उसके मुँह की दिशा प्रकाश की ओर से हट जाय और उसका चेहरा गोछ मालूम हो। सिर को कुछ ऊपर उठा छिया जा सकता है या कुछ नीचे झुका छिया जा सकता है — इससे भी चेहरे के दोष को दूर करने में बहुत सहायता मिछती है।

यदि उस मनुष्य की आँखें घसी हुई हों तो आँखों को अच्छी तरह प्रकाशित करना चाहिये। इसके छिये उसे प्रकाश आने की दिशा में मुँह किये रहना चाहिये जिससे उसकी आँखों में अच्छी तरह प्रकाश पड़े—तव फोटो में उसकी आँखें घसी हुई नहीं मालूम होंगी।

उसका सिर यदि चंदछा हो अर्थात् सिर मैं बाछ न हों तो इस दोप को दूर करने के छिये उसके सिर और प्रकाश के बीच एक पटरी या कोई चीज़ को इस तरह रखना चाहिये कि उसके सिर पर प्रकाश न पड़े, ऐसा करने से फोटो में उसका सिर चंदछा नहीं माछम होगा।

सबसे अधिक ध्यान आँखों में देना चाहिय क्योंकि चेहरे की

मुन्दरता अधिकतर आँखों पर ही निर्भर करती है। फ्रोकेस करने में भी चेहरे के और मागों की अपेक्षा आँखों पर ही अधिक ध्यान देना चाहिये। यदि आँखों में चश्मा हो तो यह देख लेना चाहिये कि चश्मे के शीशे से प्रकाश प्रतिफलित होकर लैंस में न जाता हो—चेहरे को कुछ घुमा लेने से ऐसा नहीं होगा।

यदि पूरे मनुष्य का फोटो लेना हो और विशेषतः जब वह कुर्सी या किसी चीज पर वैठा हो तो प्यान रहे कि उसके शरीर का कोई भाग बहुत आगे वहा हुआ न हो नहीं तो वह भाग फोटो में और भागों की अपेक्षा बहुत बड़ा मालूम होगा, मनुष्य का चहरा ही फोटो में सबसे आवश्यक माग है।

बैकग्राऊंड

प्रधान निषय के पीछे की चीजों को वैकप्राऊंड (Back-ground) कहते हैं; जैसे, यदि किसी मतुष्य का फोटो छिया जा रहा हो तो उसके पीछे की दीवाल या पीछे के प्राकृतिक दृश्य को वैकप्राऊंड कहते हैं। पोट्रेचर में वैकप्राऊंड के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिये—देखना चाहिये कि कैसा वैकप्राऊंड रहने से पोट्रेट सुन्दर माल्म होगा। घर में फोटो लेने में सबसे अच्छा यही होगा कि वैकप्राऊंड साधारण अर्थात् सादा रहे—एक भूरे रंग के बड़े कागज को विषय के पीछे टाँग देने से ही वैकप्राऊंड का काम चल सकता है; कागज़ समतल होना चाहिये मुझा हुआ न हो। एक भूरे या काले रंग के कपड़े

चादर, दरी या कम्बल को विषय के पीछे टाँग देने से भी काम चल सकता है।

खुळा हुआ दरवाजा जिससे कम प्रकाश आता हो वैक-प्राऊंड के लिये बहुत अच्छा है। सच है कि दरवाचे को भी वैकमाऊंड के काम में लगाया जा सकता है।

पोटेचर में जड़ां तक हो सके बढ़े स्टॉप का व्यवहार करना चाहिये: इसका कारण यह है कि एक्सपीजर का समय जहाँ तक हो सके कम होना चाहिय क्योंकि किसी मनुष्य को बद्धत देर तक स्थिर होकर बैठाये रखना बहुत मुश्किल है। पोट्रचर में बढ़े स्टॉप के व्यवहार करने का और एक कारण यह है कि जब बहुत निकट की वस्तु का फोकस किया जाता है तो बड़े स्टॉप के प्रयोग करने से दूर की चीज़ें फोकस से बाहर चछी जाती हैं, यदि दूर की चीजों में कोई प्रधानता या विशेषता नहीं हो तो इसी अवस्था में वड़े स्टॉप से ही एक्सपोजर देन। चाह्रिये–इससे मनुष्य का प्रतिविम्ब फोकस में होगा परन्तु दूर की चीजें फोकस से बाहर चली जायगी। यदि फोटोप्राफर को यह इच्छा हो कि मनुष्य के प्रतिबिम्ब के साथ साथ दूर का बैकप्राऊंड जैसे पहाड़, जंगल इस्यादि भी फोक्स में आजाँय तो एपरचर को ऋमशः छोटा करते जाना चाहिये और प्रत्येक बार फोकस करते जाना चाहिये; ऐसा करते करते एक ऐसा छोटा स्टॉप मिटेगा जिसमें निकट और दूर की समी चीजें फोकस में आ जायँगी--अर्थात् फोकस की

ग्डराई बहुत दूर तक चटी जायगी | परन्तु इसमें दोष यह होगा कि बहुत ही छोटे स्टॉप का प्रयोग करना पड़ेगा और इसिंटिये बहुत देर तक एक्सपोजर देना पड़ेगा | सादा बैंबआऊंड रहने से ये सब कठिनाइयां नहीं होतीं |

आकारा को कमी वैकप्राकंड नहीं बनाना चाहिये। एक नियम याद रखना चाहिये कि गोरे चेहरे के लिये वैकप्राकंड क.टा होना चाहिये, एक काले कपड़े से काम चल सकता है; और काले चेहरे के लिये वैकप्राकड सादा होना चाहिये, एक सादे या पीले कपड़े से बहुत अच्छा वैक्याकंड बनाया जा सकता है।

कमरे के मीतर फोटो छेने में यह देखना चाहिये कि कमरे की कौन कौनसी चीज़ें केमरे में नहीं आनी चाहिये. उन चीज़ों को वहाँ से हटा देना चाहिये। घर से बाहर खुडी जगह में फोटो छेने में भी ऊपर बताये हुए नियमों का पाडन करना चाहिये। फ़ुछ के बागीचे में वैकप्राऊंड वहुत अच्छा पाया जा सकता है. फूछ के पौधे या पेड़ का वैकप्राऊंड वहुत अच्छा पाया जा सकता है, इनको विपय के बहुत निकट रखना चाहिये। ऐसी अवस्था में केमरे को कुछ ऊँची जगह रखना चाहिये। ऐसी अवस्था में केमरे को कुछ ऊँची जगह रखना चाहिये क्योंकि ऊँचा न रखने से वैकप्राऊंड में आकाश आ जा सकता है और यह पहछे ही कहा जा चुका है कि आकाश का वैक्प्राऊंड पोट्रेट को नष्ट कर देता है।

पूरे मनुष्य के फोटो छेने में, चाहे वह खड़ा हो या बैठा हो, उसकी छाती के समतल में केमरे को रखना ही ठीक है। याद रहे कि केमरे के सामने माग को सीधा रखना चाहिये— कभी तिरछा या टेढ़ा नहीं रखना चाहिये नहीं तो पोट्टेट एकदम अस्वामाविक बनेगा। यदि आवश्यक हो तो केमरे के "स्वींग बैक" या "राइजिंग फंट" के प्रबन्ध का मी प्रयोग किया जा सकता है। इनके वर्णन भी पहले दिये जा चुके हैं।

विषय को प्रकाशित करना


प्रोट्रेट को सफल बनाने के लिये सबसे आवश्यक चीन है—विषय को आलोकित करने की प्रणाली। फोटोप्राफर की निपुणता विषय को प्रकाशित करने में या लाइटिंग (Lighting) में है। प्रकाशित करने की प्रणालियों को तीन श्रेणियों में बॉट सकते हैं:—(१) घर के बाहर खुली जगह में सूर्ध्य के प्रकाश से, (२) घर के भीतर सूर्ध्य के प्रकाश से, (३) घर के भीतर कृतिम प्रकाश से।

(१) घर के बाहर खुली जगह में सूर्य्य के प्रकाश से विषय को प्रकाशित करना—

घर से बाहर खुळी जगह में पोट्रेट बनाने में प्रायः सफळता नहीं मिळती क्योंकि वहाँ प्रकाश चारों ओर से आता है और उसमें कोई विशेषता नहीं होती, कमी कभी मनुष्य को धूप में रखकर फोटो लिया जाता है। जिससे पोट्रेट का सौन्दर्थ एकदम नष्ट हो जाता है। इसलिये डाइरेक्ट सूर्य्य के प्रकाश या धूप का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये

और यदि ध्र्य के सिश्राय और दूसरा उपाय न हो तो विशय पर प्रकाश डालने की सबसे अच्छी प्रणाली यही होगी कि सूर्य्य न सिर के ऊपर हो न एकदम नीचे हो विल्क सूर्य्य की किरणें तिरही आ रही हों अर्थात् घरातल के साथ १५ दिगरी का कोण बनाती हुई का रही हों—उसलिये सुबह को आठ बने या शाम को ३ वन फोटो लेने से सूर्य्य की स्थिति ठीक मिलती है। फिर, सूर्य्य न विषय के पीछ रहना चाहिये न केमरे के पीछे न वगल में बल्कि उसकी दिशा तिरही और केमरे और विषय के सीध से १५ दिखलाया गया है कि सूर्य्य की कीनसी दिशा ठीक है और कीनसी दिशा ठीक है और कीनसी दिशा ठीक है

चित्र नं ० १४३



बियय को किस दिशा ने प्रकाशित करना ठीक सौर किम दिशा से भूल है। क-केमरा । ब-विषय । फ-फ्लेशलाइट ।


कभी कभी विषय को छाया में रखकर फोटो छेने से पोट्रेट अच्छा बनता है परन्तु ऐसी छाया में रखना चाहिये जहाँ आकाश से प्रकाश आकर पड़ता हो । इसमें भी सुबह को ९ बने या शाम को ३ वने फोटो छेने से पोट्रेट अच्छा बनता है । झाड़ी या दीवाछ बैकप्राऊंड के छिये बहुत अच्छे हैं और इन्हीं बैकप्राऊंडों की छाया में फोटो छिया जा सकता है या किसी घर को बैकप्राऊंड बनाकर उसी की छाया में फोटो छिया जा सकता है।

(२) घर के भीतर सूर्य्य के प्रकाश से विषय को प्रकाशित करना—

यदि कमरे में एक सुविधाजनक खिड़की रहे तो उससे जो प्रकाश भीतर आता हो उसीसे विषय को प्रकाशित कर घर के बाहर की अपेक्षा घर के भीतर कहीं अच्छा पोट्रेट बनाया जा सकता है। यदि खिड़की उत्तर की दिशा में रहे तो सबसे अच्छा हो क्योंकि ऐसा होने से खिड़की से भीतर धूप नहीं आ सकती परन्तु सूर्य्य का डिफ्यूज़ प्रकाश आ जायगा क्योंकि डिफ्यूज प्रकाश धूप से कहीं अच्छा होता है।

यहां चित्र में यह दिख्छाया गया है कि किस चीज की स्थिति कहाँ होनी चाहिये। खिङ्की का आकार बड़ा होना

चित्र नं० १४४



बियय को दिन के प्रकाश से प्रकाशित करने का पहला टपाय।

क-केमरा। ग्र-खिदकी। र-रिफ्लेक्टर। व-विषय। प-वैक प्राकंड।

चाहिये और जिस मनुष्य या उसके चेहरे का फोटो छेना हो


उसे खिड़की के पास इस तरह वैठा देना चाहिये कि खिड़की
से प्रकाश उस पर पड़े। एक कपड़े या कागज का रिफ्लेक्टर
का भी प्रयोग करना चाहिये—इसकी स्पिति कहाँ होनी चाहिये

यह भी चित्र में दिखळाया गया है। बैकप्राकंड की स्थिति भी
चित्र में दिखळाई गई है। इन चीजों को ज्रा इधर उधर अदछ
बदछ कर विषय को अनेक प्रकार से प्रकाशित किया जा

सकता है।

खिड़की पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। खिड़की पर एक महीन कपड़े का उजला परदा लगा देने से अच्छा होता है क्योंकि इससे प्रकाश अच्छी तरह डिक्यूज हो जाता है। खिड़की के सारे भाग में परदा नहीं छगाना चाहिये विलक्ष वेखल निचले भाग में ही परदा लगा देना चाहिये । परदे की जगह सादा पतला कागज या टिस् पेपर (Tissue paper) लगाया जा सकता है। मनुष्य को ऐसी जगह रखना चाहिये कि खिड़की के ऊपरी भाग से जिसमें परदा लगा हुआ नहीं है प्रकाश तिरला भावे अर्थात् धरातल के साथ ४५ डिगरी का कोण बनाते हुए आये।

ख़िड़की से विषय को प्रकाशित करने की और टो प्रणालियाँ नीचे के चित्रों में टी जाती हैं । दूसरे चित्र में दो खिड़कियों से काम लिया गया है । तीसरे चित्र में भी दो




बरने का दूमरा उपाय ।

्ख ०व ख र ैक

चित्र नं ० १ ४६

दिन के प्रकाश से प्रकाशित करने का तीसरा उपाय ।

चित्र संब ११७




दिन क प्रकाश से प्रकाशित करने का चौथा उपाय


खिड़िक्तियों से काम लिया गया है परन्तु इसमें केमरे का आकार बहुत छोटा होना चाहिये | खिड़की के बदछे एक दरवाज़े से भी काम लिया जा सकता है | उसके निचछे भाग को बन्द कर देने से वह खिड़की के समान हो जायगा ।

(३) कृतिम प्रकाश से घर के भीतर विषय को प्रकाशित करना—

इसके पहले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करने के क्या क्या उपाय हैं, कौन से प्लेट या फिल्म का प्रयोग करना चाहिय और कैसे एक्सपोजर देना चाहिय। यहाँ वहीं सब बातें बताई जायेंगी जो उस अध्याय में दी हुई नहीं हैं। प्रकाशित करने की चार प्रणालियों के चित्र नीचे दिये जाते हैं। उनमें यह दिखलाया गया है कि केमरा, डिफ्य्शन स्क्रीन, वंश्माऊड, रिफ्टेक्टर श्रीर विषय को कहाँ कहाँ रखना चाहिये।




विषय को कृत्रिम प्रकाश से प्रकाशित कृष्टिम प्रकाश में प्रकाशित करने करन का पहला उपाय । का दूसरा उपाय ।



कृत्रिम प्रकाश से प्रसाशित करने का तसिरा उपाय ।

चित्र नं० १५३



कृत्रिम प्रकाश से प्रकाशित करने का चौथा उपाय । क—केमरा व—विषय । र—िएलेक्टर । क—कृत्रिम प्रकाश । ड—हिफ्यूशन स्कोन । प—वैकप्राकंड । फ. प—कृत्रिम प्रकाश ।


वैकप्राकंड के जुनाव पर भी सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है; प्लेन अर्घात् सादा वैकप्राकंड ही सबसे अच्छा होगा— इसके रंग पर विशेष ध्यान देकर विचार करना चाहिये। रंग हरा हो वैंगनी हो या और कोई दूसरा रंग हो कोई हानि नहीं परन्तु रंग के गाढ़ेपन पर विचार करना चाहिये। यदि विषय के किनारे के भागों को फोटो में अच्छी तरह दिख्छाना हो तो काल्छ विषय के लिये हल्के रंग का वैकप्राकंड होना चाहिये और यदि विषय उजले या हल्के रंग का हो तो गाढ़ा वैकप्राकंड होना चाहिये। परन्तु यदि विषय के किनारों को फोटो में बहुत अस्पष्ट दिख्छाना हो तो गाढ़ रंग के विषय के लिये गाढ़ा वैकप्राकंड होना चाहिये। परन्तु यदि विषय के किनारों को फोटो में बहुत अस्पष्ट दिख्छाना हो तो गाढ़ रंग के विषय के लिये गाढ़ा वैकप्राकंड होना चाहिये।

विषय पर प्रकाश डांडने, का सबसे अच्छा उपाय यही

है कि वह विषय पर सीधा न पड़कर तिरछा और ४५° डिगरी का कोण बनाते हुए पड़ें। कृत्रिम प्रकाश विषय से किसी दूरी पर रह सकता है—केवछ एक बात पर ध्यान रखना चाहिये कि वह छेंस पर न पड़े।

विषय पर प्रकाश डालने की कई प्रणालियों के चित्र नीचे दिय जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रणालियों में पोट्रेट में भिन्न भिन्न कलाओं का समावेश होता है। इन प्रणालियों का व्यवहार सिनेमा की फिल्म बनाने में बहुत होता है परन्तु कोई भी फोटोग्राफ्तर इन प्रणालियों से काम लेकर एक से एक सुन्दर पोट्रेट बना सकता है। किसी किसी प्रणाली में दो या तीन फ्लैशलाइट को एक साथ जलाकर विषय को प्रकाशित करते हैं।


(१) फ्लैट लाइंटिंग (Flat Lighting)-समतल प्रकाशन—



क्लर प्रकाशन :

इस विधि से पोट्रेट बनाने से उसमें ऊंचाई और नीचाई ठीक से माछ्म नहीं होतीं क्योंकि प्रकाश विषय के सब भागों पर समान रूप से पड़ता है।

(२) हार्ड लाइटिंग (Hard Lighting)—ऋड़ा प्रकाशन—



इससे जो पोट्रेट बनता, है उसमें प्रकाशित और अप्रकाशित (छाया) भागों में कालेपन का अन्तर बहुत होता है। यह पोट्रेट यद्यपि साधारण लोगों को सुन्दर न माल्रम हो तो भी कला की दृष्टि से इसका मूल्य बहुत है।

(३) सोफट् लाइटिंग (Soft Lighting)-हल्का प्रकाशन—





सोफट् प्रकाशन ।


इसमें प्रकाशित और अप्रकाशित मार्गो के काळेपन का अन्तर अधिक नहीं होता परन्तु इसमें कला का अनुमन कम होता है।

(४) बहुत हार्ड लाइटिंग (Very hard Lighing)-वहुत कड़ा प्रकाशन-



इससे बनाय गये पोट्रेट का मूल्य कटा की दृष्टि से बहुत है और देखने में भी सुन्दर मालूम होता है। ऊंचाई और नीचाई बहुत स्पष्ट मालूम होती हैं।

(५) डायगोनेल लाइटिंग (Diagonal Lighting)— कर्णस्य प्रकाशन—



इसका प्रयोग सिनेमा में बहुत होता है और पोट्रेट भ सिर के बाल बहुत सुन्दर बनते हैं।

(६) ट्र साइड लाइटिंग (Two side Lighting)-दो दिशा से प्रकाशन-






द्व साइड प्रकाशन ।

इसमें विशेषता यह है कि इससे हँसते हुए चेहरे या मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो बहुत ही सुन्दर बनता है—जैसा कि दूसरी प्रणालियों में नहीं हो सकता।

(७) विगरस लाइटिंग (Vigorous Lighting)-अतिवीक्ष्ण प्रकाशन-


चित्र नं० ११८



इससे चेहरे के आकार में बहुत सुन्दरता आ जाती है। भद्दा चेहरा के रहने पर भी इससे सुन्दर पोट्रेट बनता है।

(८) रॉमझेंट लाइटिंग (Rambrandt Lighting -गाड़ा प्रकाशन-

चित्र सं० १४६




रॉमर्शेट प्रकाशन ।

चेहरे का फोटों वगल से छेने में इसी प्रणाली से सबसे सुन्दर पोट्रेट भिलता है।

(९) सिनेमेटोग्राफिक लाइटिंग (Cinematographic Lighting)—सिनेमा का प्रकाशन—

सरल फोटोग्राफी शिक्षः

चित्र न० १६०



सिनेमेरोप्राफिक प्रकाशन ।

इससे कछा के वहुत उच्च आदर्श का पोट्रेट वनता है। इसके पोट्रेट में सिर के वाल बहुत ही सुन्दर वन जाते हैं और चेहरे में कमनीयता छा जाती है।

इन प्रणालियों के सिवाय फोटोग्राफर अपनी वनाई हुई किसी दूसरी प्रणाली का प्रयोग कर देख सकता है कि उससे पोट्रेट कैसा वनता है और उसकी कला का क्या मूल्य है। चित्र में जहां जहा दो या तीन फ्लैशलाइट दिये गये हैं वहां याद रखना चाहिये कि उन सवों को एक साथ जलाना चाहिये नहीं तो पोट्रेट खराव हो जायगा। फ्लैशलाइट में भी एक रिफ्लेक्टर का प्रयोग करना चाहिये जिससे प्रकाश पीछे की ओर न जाय और दीशल से प्रतिफल्टित न हो।

एकसपोजर

पोट्रेचर में एक्सपोज़र भी बहुत आवश्यक चीज़ है, बाहे घर के भीतर फोटो टेना हो या बाहर, सूर्य्य के प्रकाश में या कृत्रिम प्रकाश में।

भिन्न भिन्न प्रकार के कैमरे और भिन्न भिन्न प्रकार के हैंस व्यवहार करते समय बहुत सी वाते एसी हैं जिन्हे भली भांति याद रखनी चाहिये। यह पहले ही वताया गया है कि यदि केमरे में न पोट्टेट एटेचेंमेंट लगाया जाय ओर न लेस का आधा भाग निकाल लिया जाय तो निकट की वस्त को फोकस करने के लिये लेस को केमरे के पिछले भाग से बहुत दूर ले जाना पड़ता है। दूर की वस्तु को फोकस करने में छेस से प्छेट की दूरी जितनी रहती है-निकट की वस्तु को फोकस करने में उस दूरी को वढ़ा कर हुगुना या तीन गुणा कर देना पड़ता है। इसिंख्ये एक्सपोजर के समय को भी वढ़ा देना पड़ता है। प्लेट से टेंस की दूरी को बढ़ाने से एक्सपोजर का समय बढ़ाये गये दूरी के वर्ग के अनुपात से बढ़ता है। उदाहरण के छिये मान छिया जाय कि उस दूरी को १ ई गुणा बढ़ा दिया गया है-तो एक्सपोजर के समय को पहले से १६×१६=३×३=६=२६ गुणा वढ़ा देना पहना; इसी प्रकार यदि वह दूरी पहले से दुगुनी हो गई हो तो एक्स-पोजर का समय पहले से २×२=४ गुणा होना चाहिये।

अव, यदि पोट्रेट एटेचमेंट का प्रयोग किया जा रहा हो तो केमरे का फोकल लेगय् पहले से कम हो गया है और इसल्यि एक्स-पोजर का समय विना पोट्रेट एटेचमेट की अपेक्षा कम होना चाहिये। उदाहरण के लिये मान लिया जाय कि पहले फ़ंट का प्रयोग हो रहा था। अव पोट्रेट एटेचमेट के लगाने से फोकल लेगय् पहले से कम होगया, मान लिया जाय कि आधा हो गया, इसलिये अव स्टॉप फ/४ हो गया, इसलिये एक्सपोजर का समय पहले से दे×दे=र गुणा होना चाहिये अर्थात् पहले यदि ४ सेकेंड थे तो अब एक सेकेड होना चाहिये।

अव, यदि एक टो संयोग वांट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है और वहुत निकट की वस्तु को फोकस करने के लिये पोट्रेचर में टेंस के आधे भाग को निकाल लिया गया है और इसलिये अव उसका फोकल लग्य पहले से दुगुणा हो गया है—यदि पहले फा, ८ या तो अव फा/१६ हो गया है। इसलिये एक्सपोजर का समय पहले से२×२=४गुणा हो जाना चाहिये,अतएव पहले यदि चार सेकेड ये तो अव१६ संकेंड का एक्सपोजर होना चाहिये। परन्तु एक्सपोजर का समय निकालने के लिये और एक वात पर विचार करना भी जरूरी है। लेस का फोकल लेंग्य पहले से दुगुना हो जाने के कारण अव फोकस करने में लेस को प्टेट से और दूर ले जाना पहेगा, यह दूरी अव पहले से १ में गुणा या २ गुणा हो सकती है—मान लिया जाय कि यह २ गुणा है। इसके कारण एक्सपोजर का समय और भी वढ़ जायगा अर्थात् पहले से २×२=४ गुणा

हो जायगा परन्तु यह समय पहले ही ४ गुणा हो जुका है, इसिल्ये यह पहले से ४×४=१६ गुणा हो जायगा; यदि पहले एक्सपोजर का समय ४ सेकेंड थे तो अत्र ४×१६=६४ सेकेंड होगे। इसिल्ये एक्सपोजर का समय कितना बढेगा यह हिसात कर निकालना सहज नहीं है। इसिल्ये एक्सपोजर मिटर से जितना एक्सपोजर का समय निकले उससे अधिक समय के लिये एक्सपोजर देना चाहिये।

पोट्रेचर में चाहे सूर्य्य के प्रकाश का प्रयोग हो या कृतिम प्रकाश का प्रयोग हो, सर्व्वदा एक एक्सपोचर मिटर से काम छेना चाहिये और साधारणतः उससे पाये गये समय से अधिक देर तक एक्सपोचर देना चाहिये। सूर्य्य के प्रकाश के छिये एक्सपोचर मिटर का व्यवहार करना चरूरी है परन्तु घर के भीतर कृतिम प्रकाश के छिये मिटर के विना भी काम चछ सकता है। जिस मनुप्य का पोट्रेट बनाया जा रहा हो वह अधिक से अधिक जिस समय तक स्थिर होकर बैठे रह सके तवतक एक्सपोचर दिया जा सकता है। ओवर एक्सपोचर हो जाने का डर नहीं है।

कृतिम प्रकाश में एक्सपोज़र का समय कैसे नियत करना चाहिये उसकी पूरी न्याख्या और तिथि इससे पहले के अध्याय में दी जा चुकी है। यहां केवल उसका सारांश दिया जाता है। यदि प्रकाश के लिये इलेकट्रिक लैम्प या फोटोफ्लड लैम्प या ऐसे किसी लैम्प का प्रयोग किया जा रहा हो जो बहुत थोड़ी देर के लिये जलकर बुझ नहीं जाता हो तो सबसे अच्छा यही होगा कि एक्सपोजर मिटर से समय का पता छगाया जाय। परन्तु यदि सॉशेछाइट बल्व का प्रयोग हो रहा हो तो यह केवल बहुत थोड़ी देर के लिये जलकर बुझ जाता है और इसलिये इसी थोड़ी देर के लिये जलकर बुझ जाता है और इसलिये इसी थोड़ी देर के लिये पूरा एक्सपोजर देना चाहिये, मिटर की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि फ्लैशलाइट पाऊल्डर जलाकर एक्सपोजर दिया जा रहा हो तो पाऊल्डर के साथ दिये हुए नियमो से काम लेना चाहिये—उसमें सब बाते बर्ताई हुई रहती है कि किस अवस्था में पाऊल्डर का कितना परिमाण जलाना चाहिये, इसमें भी मिटर की आवश्यकता नहीं है।

ग्रुप फोटांग्राफी या मनुष्यों के समृह की फोटोग्राफी

मनुप्यों के समृद्ध की फोटोग्राफी को ग्रुप फोटोग्राफी (Group Photogrophy) कहते हैं । समृद्ध का फोटो वाहर खुड़ी जगह में डिया जा सकता है । समृद्ध के फोटो डेने में इन्सेटिटिनियस एक्सपोजर कभी नहीं देना चाहिये नहीं तो अनडर एक्सपोजर का दोप हो जा सकता है । केमरे की ऊंचाई-कुड़ अधिक होनी चाहिये और केमरे का सामना भाग कुछ नीचे की ओर झुका हुआ रहना चाहिये जिससे कि वैकग्राऊंड में आसमान न आ जाय । इसमें भी उन्हीं नियमों को पाटन करना चाहिये जिन्हें कि एक मनुप्य के फोटो डेने में पाटन किये जाते हैं ।

यदि फिक्सड् फोकस केमरे से फोटो छिया जा रहा हो तो केमरे को वहुत निकट नहीं रखना चाहिये नहीं तो समूह फोकस से वाहर रहेगा। फोकस की तीक्ष्णता साधारणतः २० या २५ फीट की दूरी पर रहती है। इसमें पोट्रेट एटेचमेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से केमरे को निकट छाना होगा और इससे पूरे समूह का फोटो नहीं आयगा।

जब बाहर सूर्य्य के प्रकाश में फोटो लिया जा रहा हो तो जहांतक हो सके विषय को धूप में नहीं रखना चाहिये। यदि धूप मे रखना ही पड़े तो उसी तरह से फोटो लेना चाहिये जैसे एक मनुष्य का फोटो लिया जाता है और पहले बनाया जा चुका है। समूह को पहले अच्छी तरह से फोकस कर लेना चाहिये और तब टाइम एक्सपोजर देना चाहिये। लोगो को पहले से सावधान कर देना चाहिये कि एक्सपोजर देते समय वे न हिलें और स्थिर रहें। समूह का फोटो धूप की अपेक्षा छाया ही में अच्छा होता है। छाया में फोटो लेने के लिये सुबह को आठ बेज या शाम को ३ या ४ बजे सबसे अच्छा समय है।

समूह के छोगों को सजाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उनको दो या तीन श्रेणियों में सजाया जाय। पहली श्रेणी के छोग जमीन पर बैठे रहें, दूसरी श्रेणी के छोग कुर्सी या बेंच पर बैठे रहें और तीसरी श्रेणी के छोग खड़े रहें। इसके पीछे भी और एक श्रेणी रखी जा सकती है जिसमें छोग बेच पर खड़े रह सकते हैं।

समृह का फोटो कृत्रिम प्रकाश में भी लिया जा सकता है और इसमें लाइटिंग या प्रकाशन उसी तरह करना चाहिये जैसे एक मनुप्य के फोटो में किया जाता है। फ्लैशलाइट जलाने से पहले उस कमरे में एक धीमी रौशनी जलती हुई—छोड़ देनी चाहिये जिससे फ्लैशलाइट जलाने पर लोगों की आंखो में चकाचौंध न हो जाय । फ्लैशलाइट के जलाने से पहले लोगों से कह
देना चाहिये कि फ्लैशलाइट के जलने पर वे मुंह बनाना ग्रुरू न
कर दे और उस तेज रौशनी की ओर न देखे बिल्क केमेर
की ओर देखे । फ्लैशलाइट जलान से पहले एकवार उस जगह पर
जाकर देखना चाहिये जहां वह जलाया जायगा—यह देखना
चाहिये कि किसी के चेहर पर या किसी दूसरे आवश्यक माग
पर लाया न पड़ती हो, उसके बाद केमरे के ल्यु फाइंडर से
देखना चाहिये कि समूह के सब लोग फील्ड ऑफ ल्यु में हैं,
तब फ्लैशलाइट जलाकर एक्सपोजर देना चाहिये । फ्लैशलाइट को
बहुत ऊंचा रखना चाहिये जिससे ग्रुप के लोगो की लाया पीछे
क वैकग्राजड पर न पड़कर नीचे की ओर पड़े ।

मिल्रवेट

पोट्रेचर की एक और राखा सिख्येट बनाना है । सिख्येट (Silhouette) एक प्रकार का फोटो होता है जिसमें विपय का चित्र काला होता है और वैकप्राऊंड एकदम सादा रहता है। इस चित्र में कालेपन की कमीवेशी नहीं रहती—या तो एकदम काला रहता है या उजला।


सिट्येट सूर्य्य के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश में बनाया जा सकता है। साधारणतः मनुष्य के पूरे शरीर के चित्र का ही सिट्येट बनाया जाता है।

कृत्रिम प्रकाश में सिद्ध्येट वनाने के छिये ऐसे दो कगरे



चाहिये जिनके बीच में एक दरबाजा हो और पूरे दरबाजे पर एक उजला परदा लगा दिया जाता है। मनुष्य जो यहां विषय है परदे के सामने बैठता है, बह इस तरह बैठता है कि उसका चित्र बगल से आ जाय, वह खड़ा भी रह सकता है जैसा कि यहां सिल्पेट के चित्र में दिखलाया गया है। फ्लैशलाइट को दूसरे कमरे में परदे के पास जलाया जाता है और तब शटर को खोलकर एक्स-पोचर दिया जाता है। परदा उजले कपड़े या उजले और पतले कागज़ का बनाया जा सकता है। केमरा, परदा, विषय और फ्लैशलाइट की स्थितियां नीचे के चित्र में दिखलाई गई हैं।

वित्र नं० १६२



सिन्ह्येट बनाने का प्रबन्ध । क-केमरा । द-विषय । फ-कृत्रिम प्रकाश । प-परदा ।

ध्यान रहे कि केमरा, विषय, परदा और फ्लैशलाइट एक ही सीध में अर्थात् मरल रेखा में हो। यह मी ध्यान रखना चाहिये कि फ्लैशलाइट से प्रकाश आस पास की चीजो से प्रतिफलित होकर विषय पर न पड़े। परदे से विषय की दूरी ल्याभग २ फीट और फ्लेशलाइट की दूरी ल्याभग ५ फीट होनी चाहिये—सुनिधा के अनुसार ये कम या अधिक भी की जा सकती हैं। फीकस अच्छी तरह करना चाहिये और एक्सपोज़र खूब अच्छी तरह देना चाहिये।

सिल्पेट सूर्य्य के प्रकाश में भी बनाया जा सकता है। इसे किसी कमरे में बनाना होगा जिसमे सब द वाजे, खिड़ कियां इत्यादि वन्दकर केवल एक ही दरवाजे को खुला रखना चाहिये। इसमें एक महीन कपड़े का परदा टांग देना चाहिये जिस पर बाहर से तेज प्रकाश पड़ता हो। धूप या दिक्यूज प्रकाश से काम चल सकता है—केवल याद रखना चाहिये कि रौशनी तेज हो। तब उसी तरह से सिल्पेट बनाया जा सकता है जैसे कुन्निम प्रकाश में बनाया जाता है।

सत्रहवां अध्याय

मकान और इमारतों की फोटोग्राफी

या

आरक्टिकचरेल फोटोग्राफी

मकान और इमारतों की फोटोप्राफी की एक विशेष शाखा है। इसे आरिकटेकचरेल (Architectural) फोटोप्राफी कहते हैं। इसकी कला को डो मागों में बांट सकते हैं—

- (१) मकान और इमारत और वाहरी बनाई हुई चीज़ें की फोटोग्राफी।
 - (२) घर और मकान के भीतरी दृश्यों की फोटोग्राफी ।

केमरा

वेस्ट पॉकेट और हैंड केमरे झिववाजनक नहीं हैं— इसके खिय स्टेंड केमरा चाहिये या हैंड केमरे को स्टेंड पर व्यवहार किया जा सकता है। यदि मकान वहुत ऊंचा हो या मकान वहुत ऊंचा न हो परन्तु केमरे को उसके बहुत निकट रखने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं हो तो फोटोप्राफर को इच्छा हो सकती है

कि केमरे के सामने भाग को कुछ ऊपर की ओर उठा कर धूरे मकान का फोटो छें। इसी तरह एक ऊंचे मकान से एक नीचे के मकान के फोटो छेने में भी फोटोग्राफर को यह इच्छा हो सकती है कि वह केमरे के सामने भाग को कुछ नीचे झुका छे जिससे पूरे मकान का फोटो आ सके । परन्तु ऐसा करने से फोटो में मकान का आकार उसके बास्तविक आकार से कुछ दूसरी ही तरह का हो जाता है और चित्र में अखाभाविकता आ जाती है। इसिंख्ये केमरे को प्रयोग करते समय उसे सर्व्वदा सीवा रखना चाहिये। पहले के दोपों को दूर कर े मकान के फोटो लेने में केमरे के "राइजिंग फंट" और "स्त्रींग बैंक" नामक भागों का प्रयोग किया जाता है। इन भागो का प्रयोग कैसे होता है यह "फोकसिंग" के अव्याय में दिया गया है, यहां उसे फिर से वताने की आवश्यकता नहीं है ।

मकान के मीतरी दृदयों के फोटो छेने में भी केमरे को एकदम सीधा रखना चाहिये और यदि आवश्यकता पड़े तो इसमें भी केमरे के 'राइजिंग फंट' और 'स्त्रींग वैक' व्यवहार किये जा सकते हैं। यदि केमरे को सीधा न रखा जाय तो दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि टेड्रा और एक ओर झुके हुए माछ्म होंगे। एक बहुत आवश्यक नियम को याद रखना चाहिये कि

जिस किसी वस्तु का फोटो लिया जा रहा हो, सर्व्वदा केमरे के पिछले माग को सीधा रखना चाहिये।

प्रकाशन और एक्सपोज़र

मकान की फोटोप्राफी में मकान के हर भाग का फोटो स्पष्ट होना चाहिये । इसिल्ये लाइटिंग या प्रकाशन पर विशेष ध्यान देना चाहिये । जहाँ तक सम्भव हो लाइटिंग के लिये सूर्य्य के डाइरेक्ट प्रकाश या धूप से काम लेना ठीक हैं; क्योंकि धूप के प्रकाश में फोटो लेने से मकान की गहराई, ढाल इत्यारि फोटो में स्पष्ट माल्म होते हैं । कभी कभी उजले वादल से फोटो को सुन्दर बनाने में सहायता मिलती हैं ।

मकान के भीतरी दृश्य के फोटो छेने में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उसके सब भाग समान रूप से प्रकाशित नहीं होते; किसी भाग पर अधिक प्रकाश पड़ता है और कोई भाग अधेरे ही में रह जाता है। दिन के प्रकाश से या कृत्रिम प्रकाश से प्रकाशित किया जा सकता है। दिन के प्रकाश से कृत्रिम प्रकाश ही अच्छा होता है, कृत्रिम प्रकाश के किसी उपाय से काम छिया जा सकता है। एक्सपोजर के समय के सम्बन्ध में कोई साधारण नियम नहीं दिया जा सकता है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक्सपोजर का समय कई सेकेड से कई घंटों तक हो सकता है।

फोटोप्राफर को एक्सपोजर का समय जानने के लिये एक्सपोजर मिटर का प्रयोग अवस्य करना चाहिये और फोटोप्राफी की दूसरी शाखाओं के समान विपय के 'छाया—भाग' के लिये एक्सपोजर का समय निकालना चाहिये। बाहर खुली जगह में इंसटेटिनियस एक्सपोजर देना चाहिये परन्तु, भीतरी इक्यों में टाइम एक्सपोजर देना जलरी है। एक्सपोजर का समय कुछ अधिक होने का एक कारण यह है कि भीतरी इक्य में निकट और दूर की सभी बस्तुओं को फोकस में छाने के लिये फोक्स की गहराई को बढ़ाना पड़ता है और ऐसा करने से एफरचर को बहुत घटा देना पड़ता है और इसलिये टाइम एक्सपोजर देना जलरी हो जाता है। यही कारण है कि केमरे को स्टैंड पर व्यवहार करना भी जरूरी हो जाता है।

फोकसिंग

विषय को फोकस करने की कई विधियां है। याद रहे कि एक्सपोजर देने से पहले फोकिसिंग खूब अच्छी तरह होनी चाहिये। चाहे मकान या मकानों का बाहरी दश्य या भीतरी दश्य हो उसके सब माग केमरे के समान दूरी पर नहीं रहते इसलिये फोकिसिंग के लिये कुछ निपुणता की भी आवश्यकता होती है। सॉल्मन साहब की विधि (Salmon's Method) ही सबसे अच्छी है जिसे यहां दीं जाती है। इसमें टेबल नं० १८ का प्रयोग होता है।

टेबल नं० १८

सबस आधक	सबसे निकट की दूरी जिसे फोकस मे छाना हो					
दूरी जिसे फोकस मे	५ फीट	१० फीट	२० फीट	४० फीट	६० फीट	१००फी.
छाना हो	किस दूरी पर फोकस करना चाहिये (फीट मे)					
१० फीट	६ <u>१</u>					
२० "	٤	१३				
8° ,,	९	१६	२७			
ξο ,,	८ <u>४</u>	१७	३०	85		
१०० ,,	९ १	१८	३३	७,७	૭૫	
१५० ,,	6 3	१८३	३५१	६३	८६	१२०
२०० "	63	१९	इद्द	६६	९२	१३३
३०० "	१०	१९३	३७	७०	१००	१५०

इस टेवल से फोकस करने की विधि यह है। टेवल के पहले कॉल्म में दिया हुआ है कि सबसे दूर की वस्तु जिसे फोकस में लाग हो वह कितनी दूर पर है अर्थात् फोकस की गहराई के ऊपर की सीमा क्या है; पहली श्रेणी में वे दूरियां दी गई हैं जो सबसे निकट की वस्तु जिसे फोकस में लाना हो उसकी दूरी क्या है अर्थात् फोकस

की गहराई के नीचे की सीमा क्या है। इन दोनों सीमाओं के माल्य हो जाने पर टेवल से यह मालूम हो जायगा कि किस दूरी पर फोकस करने से इन्छित फोकस की गहराई मिछ मकेगी। इसे एक उदाहरण से ही अच्छी तरह समझाया जा सकता है। मान खिया जाय वि मकान के किसी भीतरी दृश्य का फोटो हिया जा रहा है; सबसे निकट की वस्तु जिसे फोकस में छाना है वह एक स्तम्भ है जो केमरे से २० फीट की दूरी पर है और सबसे दूर की वस्तु जिसे फोकस में छाना है वह एक खिड़की है जो केमरे से १५० फीट की दूरी पर है। कहने का तात्पर्य्य यह है कि फोकस की गहराई २० फीट से १५० फीट तक बनाने की इच्छा है। अब टेवल से देखने से मालम होता है कि २० फीट और १५० फीट के लिये ३५% फिट की दूरी पर फोकस करना चाहिये। इसल्प्रिये अव एक फोकसिंग स्क्रीन की सहायता से फोकस करना चाहिये। यदि केमरे में फोकसिंग स्केल हो तो उसके पोयेटर को ३५% फीट के चिन्ह पर रख देना चाहिये परन्तु यदि फोकसिंग स्केल न हो य यदि स्केल पर ३५% फीट का चिन्ह न हो तो केमरे को मकान के वाहर छे जाना चाहिये और एपरचर को सबसे बड़ा बना देना चाहिये। तव केमरे से ३५% फीट पर स्थित किसी वस्तु को चुनकर उसी को फोकस में बाना चाहिये-जब वह फोकस में आ जाय तो इससे मतलत्र यह हुआ कि टेवल के अनुसार केमरा ३५% फीट पर फोकस होगया, अब केमरे के एपरचर को क्रमशः धीरे धीरे घटाना चाहिये, जब २० फीट की दूरी पर स्थित कोई बस्तु फोकस में आ जाय तो फिर नहीं घटाना चाहिये। इससे मालूम हो जायगा कि कितने बड़े स्टॉप का व्यवहार करना उचित है। केमरे की फोकसिंग या स्टॉप को विना बदल हुए—उसी अवस्था में मकान के भीतर अपनी पहली जगह पर ले जाना चाहिये और स्क्रीन से देख लेना चाहिये कि सब कुल ठीक है या नहीं और तब एक्सपोजर देना चाहिये। मकान इत्यादि के बाहरी दश्यों का फोकसिंग भी इसी नियम से किया जा सकता है।

इस टेबल के न रहने पर निग्नलिखित नियम से काम लिया जाय:—पहले एपरचर को सबसे बड़ा बना दिया जाय उसके बाद फोकसिंग स्क्रीन की सहायता से सबसे दूर की बस्तु जिसे फोकस में लाना हो उसीको फोकस में लाया जाय और तब क्रमशः धीरे धीरे एपरचर को घटाते जाना चाहिये और देखना चाहिये कि कब सबसे निकट की बस्तु जिसे फोकस में लाना हो फोकस में आगया है, तब एपरचर को और नहीं घटाना चाहिये और एक्सपोजर दे देना चाहिये।

इन दो नियमों के सिवाय "फोकरिंग" के अध्याय में छिखे द्वर किसी भी नियम से फोकस किया जा सकता है।

हेलेशन

मकान के भीतरी इस्यों के फोटो छेने में नेगेटिव में एक दोष होता है जिसे हेलेशन (Halation) कहते है। यदि किसी उज्ज्वल या चमकीली वस्तु का फोटो लिया जा रहा हो जिसका पिछ्छा भाग या वैकप्राऊंड अंधेरे में हो या गांद्र रंग का हो तो फोटो में उस उज्ज्वल बस्तु की चारों ओर उजला हो जाता है और उस वस्तु के किनारे अस्पष्ट हो जाते है। इसके उदाहरण है-खिड़की जिससे प्रकाश आता हो या जलते हुए लैम्प या छाल्टेन, इत्यादि। बाहर के त्रिपर्यों के फोटो में भी इसी प्रकार के दोप पाये जाते हैं; जब गाढ़े रंग के या अधेरे में स्थित विपयों का वैकप्राऊंड वहुत उज्ञ्बल या चमकीला होता है तो विपय के किनारे बहुत अस्पष्ट और धुंघले हो जाते हैं। इसके उदाहरण हैं--मकान या पेड़ जिसके पीछे उजला आकाश हो और जिससे प्रकाश आता हो। इसका कारण यह है कि जब प्रतित्रिम्त्र प्छेट पर बनता है तो उसका प्रकाश जिलेटिन की फिन्म से पार होकर प्लेट के पिछले सतह में चला जाता है, वहां से रिफ़ेक्ट या प्रतिफलित होकर फिर फिल्म पर आ पहुंचता है और चित्र के किनारों को अस्पष्ट बना देता है। प्लेट की मोर्टाई जितनी अधिक होती है यह दोप भी उतना ही अधिक होता है। फिन्म बहुत पतळी होने के कारण उसमें यह दोष नहीं पाया जाता, केवल प्लेट ही में यह दोप होता है।

इस दोप को दूर करने के लिये दो निशेष प्रकार के प्लेटों का प्रयोग किया जाता है—

(१) सेल्फ स्क्रीन प्लेट (Self-screen Plate)—— इसके जिल्लेटिन की फिल्म एकदम स्वच्छ नहीं होती है और इसल्पि यह प्रकाश को एक ओर से दूसरी ओर नहीं जाने देती है और इसी कारणवशतः हेलेशन भी नहीं होता।

(२) वैक्ड प्लंट (Backed Plate)—प्लंट के पींछे के सतह पर एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ लगा हुआ रहता है जिसका गुण यह रहता है कि जिलेटिन की फिल्म के भीतर से पार होकर जो प्रकाश वहां पहुंचता है उसे वह रासायनिक पदार्थ सोख लेता है और इसलिये वह लौटकर या प्रतिफलित होकर फिर जिलेटिन की फिल्म में नहीं जा सकता और इसलिये हेलेशन भी नहीं होता है। इस तरह के बैक किये हुए प्लंट बाग़र में मिलते हैं। इसके सिवाय किसी भी प्लंट को पेशेदार फोटोमाफरों को देने से वे बैक कर दे सकते हैं।



अट्ठारहवाँ अध्याय

प्राकृतिक दृश्य की फोटोग्राफी या लैंडस्केप फोटोग्राफी

प्राकृतिक दृश्यों की फोटोप्राफी को छैंडस्केप फोटोप्राफी (Landscape Photography) भी कहते हैं। इसकी एक विशेष शाखा है। इसमें सूर्य्य का प्रकाश ही व्यवहार किया जाता है।

केमरा

प्राकृतिक दृश्य की फोटोग्राफी के लिये किसी प्रकार के केमर और किसी प्रकार के लेस से काम चल सकता है—यहां तक कि सबसे छोटे और सबसे सस्ते केमरे से भी अच्छा फोटो मिल सकता है। केमरे को सर्वदा र्टंड पर रख कर व्यवहार करना चाहिये और सदा टाइम एक्सपोजर देना चाहिये। मिनियेचर व्यु फाइंडर या त्रिलियट व्यु फाइंडर ठीक नहीं है क्योंकि उनमें प्रतिविम्ब का आकार बहुत छोटा माल्म होता है—इसल्ये प्राकृतिक दृश्य के लिये डाइरेक्ट विजयन व्यु फाइंडर या रिफ्लक्स व्यु फाइंडर ही अच्छे है। प्राउंड . ग्लास फोक्सिंग स्क्रीन से सबसे अधिक सहायता मिलती है।

रुउप की बनावट

सबसे अधिक ध्यान देने योग्य वाते दृश्य की बनावट जौर उस पर प्रकाश पड़ने की विधि हैं। फोटो केवल चित्र नहीं होना चाहिये. उसमें कला का उच्च आदर्श रहना चाहिये। दृश्य की प्रधान बस्तु चित्र के मध्य भाग में नहीं रहनी चाहिये. वह नीचे से या ऊपर से एक तिहाई दूरी पर रहनी चाहिये । और एक ध्यान देने योग्य चीज क्षितिज रेखा या होरा-इजन (Horzon) है जहां भूमि और आकाश मिलते हुए माल्य होते हैं। क्षितिज रेखा भी चित्र के बीच में नहीं होनी चाहिये, जव दश्य का सामना भाग मनोरंजक सुन्दर और प्रयोजनीय हो तो क्षितिज रेखा चित्र के ऊपर से एक तिहाई दूरी पर रहनी चाहिये और यदि दृश्य के सामने भाग में कोई जक्दरी चीज न रहे या जब आकाश के सुन्दर वादलो के फोटो हेने की इच्छा हो या कृत्रिम वादल पीछे से लगा दिया जा सके तव क्षितिज रेखा को चित्र के नीच से एक तिहाई चौड़ाई पर रखना चाहिये। ये नियम नीचे के चित्रों में दिखलाये गये हैं।

चित्र नं ० १६३

चित्र नं॰ १६४







वनावट ठीक है ।

चित्र म० १.५५




बनावट ठीक है।

इसी तरह मनोरञ्जन की प्रधान वस्तु को जैसे एक वृक्ष या एक मकान को चित्र के बीच में न रखकर चित्र के दाहिने या वाये तरफ से पूरी छम्बाई की एक तिहाई दूरी पर रखना चाहिये।

चित्र की बनावट केंसी होनी चाहिये यह नीचे के चित्र से समझाया गया है। मान लिया जाय कि ए फ म व फील्ड ऑफ

चित्र नं० १६६



वनावट के लिये डांचा।


व्यु है अर्थात् फोटो का आकार प फ भ व होगा। इसे यदि ९ समान भागों में बांटा जाय तो चित्र की बनावट के छिये निम्निछिखित वातों को यदि कर छेना चाहिये——

- (१) चित्र को कभी भी बीच में एक सरछ रेखा के द्वारा दो समान भागों में नहीं बांटना चाहिये।
- (२) दो भागों में बांटने के लिये दोनों भाग असमान होना चाहिये, बांटने बाली रेखा को चित्र के ऊपर से या नीं बं से एक तिहाई दूरी पर रखना चाहिये, जैसे कक रेखा था खख रेखा।
- (३) चित्र के किनारे या कोने मे कोई आवश्यक वस्तु नहीं रहनी चाहिये।
- (४) च, छ, ज, और झ, विन्दुओं पर प्रधान वस्तुओं को और आवश्यक वस्तुओं को रखना चाहिय।
- (५) आवस्यक वस्तु को कक, खख, गग या घघ रेखा पर रखना चाहिये—उसे वीच में कभी न रखना चाहिये।

फोटोग्राफ का सौन्दर्य्य चित्र की कला की बनावट पर बहुत कुछ निर्भर करता है; फोकिसिंग और एक्सपोचर उतनी आवस्यक चींजें नहीं हैं। इसिल्यें कोशिस करनी चाहिये कि जहांतक हो सके चित्र कला की दिए से सुन्दर हो।

प्रकाशन

लाइटिंग के लिये सूर्य्य के प्रकाश का ही प्रयोग करना पड़ेगा— डाइरेक्ट या डिफ्यृक प्रकाश हो सकता है—आकाश में उजले वादल के रहने से प्रकाशन सबसे अच्छा होता है।
कृत्रिम प्रकाश से आलोकित करना सम्भव नहीं है। सूच्य से
प्रकाश आने की दिशा कौन सी होनी चाहिये यह नीचे के चित्र
में दिखलाया गया है। (१) या (२) से आलोकित करने से



व-केमरा। द-विषय। —> -प्रकाश आने की दिशा।
फोटोप्राफ एकदम असफल होगा क्योंकि इससे अच्छी छाया न
मिलेगी और चित्र निर्जीव और प्राणहीन मालूम होगा। (५) या
(६) से आलोकित कर अच्छा चित्र वनाया जा सकता। (३),

(४)या(७),(८) से विषय को आलोकित करने पर भी अच्छा चित्र वनता है। अब, सूर्य्य की ऊँचाई पर भी विचार किया जाय ! सूर्य्य सिर के ऊपर या बहुत नीचे रहने से चित्र का साँढ्य्य नष्ट हो जाता है, इसल्पिय सूर्य्य को न सिर के ऊपर ही रहना चाहिये और न बहुत नीचे ही रहना चाहिये बल्कि बीच में रहना चाहिये, उससे किरणे तिरछी होकर बिपय पर पड़े अरे वे घरातल के साथ ४५° डिगरी का कोण बनाते हुए आये ! इसल्पिय सुबह को नौ बजे या शाम को तीन बजे का ममय ठीक हैं।

फोकसिंग और एक्सपोज़र

"फोकसिंग ' के अच्याय में जो फोकस करने के नियम दिये गये हैं उन्हीं नियमों से काम लिया जा सकता है। फोकसिंग और ज्यु फाइडिंग दोनों के लिये प्राऊड ग्लास स्क्रीन का प्रयोग नरना सबसे अच्छा है। फोकस करने के चार उपाय है जिनके साराग नीचे दिये जाते हैं:—

- (१) यदि निकट की वस्तुओं को खूव अच्छी तरह फोकस करना हो और दूर की वस्तुओं को कुछ फोकस से वाहर रखना हो तो बड़े एपरचर का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि से उसी समय काम लिया जाता है जब कि दूर की वस्तुएं और वैकायां जेंड अनावश्यक हों परन्तु निकट की वस्तुएं ही प्रधान हो।
- (२) यदि दूर की वस्तुओ को अच्छी तरह फोकस करना हो और निकट की वस्तुओ को कुछ फोकस से वाहर रख देना हो

(यह पहली विधि का ठीक उल्टा है) तो इसमें भी बड़े एपरचर का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि से उसी समय काम लिया जाता है जबकि दृश्य की दूर की वरतुएं और वैकग्राऊंड प्रधान हों और निकट की वस्तुएं अनावश्यक हों जैसे कि वैक-ग्राऊंड में पहाड़, आकाश इत्यादि हों और निकट में केवल मैदान या पानी हो।

- (३) यदि निकट की बस्तुओं से छेकर बहुत दूर की बस्तुओं तक सबके सबको फोकस में छाना हो तो एपरचर को छोटा बनाना ही पड़ेगा नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस विधि से उस समय काम छिया जाता है जब निकट की बस्तुएं और दूर की बस्तुएं सबके सब प्रधान और मनोरक्कन से पूर्ण हो।
- (४) यदि निकट या दूर की सभी वस्तुओं को कुछ कुछ फोकस से बाहर रखना हो जिसे सोफ्ट फोकस (Soft Focus) या नरम फोकस कहते हैं तो पहले निकट या दूर की सभी वस्तुओं को छोटे एपरचर की सहायता से फोकस कर लिया जाता है और उसके बाद केमरे के लेस के ऊपर एक सोफर्निंग लेंस (Softening Lens) लगा दिया जाता है जिससे पहले का तीक्ष्ण फोकस अब सोफ्ट या नरम हो जाता है ओर फोटो की कला का सौन्दर्ण वह जाता है।

यह साफ माळूम होता है कि टाइम एक्सपोज़र देना चाहिये। एक्सपोजर मिटर की सहायता से दृश्य के छाया-भाग के लिये एक्सपोज़र का समय निकालना चाहिय, क्योंिक मिटर से उसी समय का पता चलता है जिससे कम एक्सपोज़र नहीं होना चाहिये नहीं तो अनडर एक्सपोज़र का दोप हो जायगा। मिटर से पाय हुए समय से दो गुणा या तीन गुणा समय के ल्यि एक्सपोज़र देना चाहिये, ओवर एक्सपोज़र हो जाने का डर नहीं है—यहां तक कि उसंस ८ या १० गुणा समय के ल्यि भी एक्सपोज़र दिया जा सकता ह—ता भी ओवर एक्सपोज़र हो जाने का डर नहीं है। यदि प्राकृतिक दृश्य में निकट में कोई पेड़ हो और उसकी शाखाय और पत्तियां हवा में हिल्ती हो तो ऐसी अवस्था में टाइम एक्सपोज़र दना सम्भव नहीं बल्कि इममें इंसटेनटिनियस एक्सपोज़र देन में यह घ्यान रहे कि प्लेट की स्पीड जहांतक हो सके अधिक होनी चाहिये और स्टॉप भी जहातक हो सके वड़ा होना चाहिये।

कृत्रिम वादल

प्राकृतिक दश्यों के फोटो छेने में और साथ साथ आकाश के फोटो छेने में बहुत सी किठनाइया होती हैं। इसका कारण यह है कि भूमि पर के प्राकृतिक दृश्य से आकाश के फोटो में नैंव वा भाग समय क लिये एक्सपोज़र देना चाहिये जैसे यदि भूमि पर के प्राकृतिक दृश्य के लिये एक्सपोज़र का समय १० सेकेड हो तो उसी अवस्था में आकाश के लिये एक्सपोज़र का समय केवछ १ सेकेड होगा। इसलिये यदि प्राकृतिक दृश्य के लिये १० सेकेड का

एक्सपोज़र दिया जाय तो आकाश के लिये एक सेकेंड के वदले १० सेकेड का एक्सपोज़र देना होगा। इसलिये नेगेटिव मे ओवर एक्सपोज़र का दोष हो जायगा—चित्र में वादल के चित्र न रहेंगे और फोटो में वादल का रग केवल उजला मालूम होगा।

इसिंख्ये फोटो में कृत्रिम वादल वनाये जा सकते हैं। इसके लिये पहले प्राकृतिक दृश्य का फोटो साधारण नियम से लिया जाता है जिसमें वादल का चित्र नहीं आता है विलक्त वादल की जगह केवल आकाश का फोटो आता है जो फोटो में उजला रहता है। यदि आकाश का भाग उजला न आये तो एक दूसरे उपाय से काम लेना चाहिये । नेगेटिव से पानिटिव प्रिंट वनाते समय उसके आकाश के माग को एक कागज से ढाक दिया जाता है और तब छापने से केवल भूमि का दृश्य ही छपता है, आकाश के स्थान पर किसी प्रकार का छाप नहीं पड़ता-अतः वह उजटा ही रहता है। कागज से नेगेटिय को ढाकन के लिये उस कागज का आकार ठीक आकार के आकार का होना चाहिये जिससे केवल आकाश ही ढके, मूमि का कोई माग ढक न जाय-इसिल्ये उसे कैंची से काट कर ठीक उसी आकार का वना छेना चाहिये। वाज़ार में एक प्रकार के नेगोटिव मिखते हैं जिन्हें क्खाउड नेगेटिन (Cloud Negative) या वादल के नेगेटिन कहते हैं; इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के वादल के फोटो रहते हैं। अव पहले के प्रिंट को लेकर उसके भूमि-भाग को एक कागज़ से ढाक देना चाहिये और अव क्लाउड नेगेटिव लगाकर लापना चाहिये जिससे भूमि-भाग पर उसका कुछ असर न पड़ेगा परंग्तु उसके आकाग-भाग में वादल छप जायेगे। सबसे अच्छा यही होता है कि पहले एक पूरा प्रिंट बना लिया जाय और उससे यह पता चलाया जाय कि आकाग-भाग को ढाकने के लिये या भूमि-भाग को ढाकने के लिये कितना बड़ा और किस आकार का कागज चाहिये—काले रंग का कागज लेना ही सबसे अच्छा है क्योंकि प्रिंट करते समय या छापते समय इमसे प्रकाग एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकता है। याद रहे कि कृत्रिम वादल छापने के लिये छापने का काम कागज को फिक्सिंग करने से पहले करना चाहिये क्योंकि फिक्सिंग के बाद कागज पर प्रकाग का कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिये बनावटी वादल छापने के बाद तब फिक्सिंग और चाईग करना चाहिये।

यदि कृत्रिम बादल का नेगेटिव वागृर में न मिले तो इसे बना भी लिया जा सकता है। इसके बनाने की विधि यह है कि ओर थोक्रोमॉटिक प्लेट पर केवल आकाश के बादल का फोटो लिया जाता है। एक्सपोजर देते समय लेस के सामने एक पीले फिलटर का प्रयोग किया जाता है। इससे बादल का सुन्दर नेगेटिव बनता है — इसमें भूमि के दश्य नहीं रहते, केवल बादल के दृश्य ही रहते हैं। इसासे बनावटी बादल कागृ पर छापा जा सकता है।

उन्नीसवाँ अध्याय

रग की फोटोग्राफी या कलर फोटोग्राफी

रंग के नियम

साधारण उजला प्रकाश जैसे सूर्य्य का प्रकाश कई रंगो के प्रकाश से बना हुआ होता है ये रंग है---बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल । इसलिय यदि त्रिपय रंगीन हो तो उसके छाछ रंग से छाछ रंग का प्रकाश आकर प्छेट पर प्रतिविन्त्र बनाता है, पीछे रंग से पीछे रंग की किरणे आकर प्रतिविम्व के पीछे भाग को बनाती है, इत्यादि । परन्त सबसे आश्वर्यजनक वात यह है कि सब रंगों की किरणो का प्रभाव प्लेट पर एकसा नहीं होता है। अत्र मान लिया जाय कि एक साधारण प्लेट का व्यवहार किया जा रहा है और विषय एक फूछ का वागीचा है और उसमें नाना रंग के फूल वर्त्तमान है। इस साधारण प्लेट पर केवल वैगनी और नीले फुलो का असर पड़ेगा और पीले, हरे. नारंगी और लाल फुलों का असर नहीं पड़ेगा, इसलिये प्रिटं पर केवल बैंगनी और नीले फूल सादा मालूम होंगे और पीले, हरे, नारंगी और ठाठ फुछ काले मालूम होंगे । इसिटिये साधारण प्लेट या फिल्म से रंगदार विपय के फोटो हेने से फोटो वहत ही खराव और अडूत

आता है और बहुत अस्त्रामाविक मालूम होता है | इस दोप को दूर करने के लिये दो विशेष प्रकार की फिल्म या प्लेट का व्यवहार किया जाता है—एक का नाम है आइसोक्रोमॉटिक या ओरथोक्रोमॉटिक (Isochromatic or Orthochromatic) और दूसरे का नाम है पानक्रोमॉटिक या क्रोमॉटिक (Panchomatic or Chromatic) । ओरथोक्रोमॉटिक प्लेट या फिल्म पर बेंगनी, नीले, हरे और पीले रंग के प्रकाश का असर पड़ता है परन्तु नारंगी या लाल रंग के प्रकाश का असर नहीं पड़ना और पानक्रोमॅटिक प्लेट या फिल्म पर सभी रंगो के प्रकाश का असर पड़ता है अर्थात् नारंगी और लाल रंग की किरणो तक का असर पड़ता है।

ओरथोक्रोमॉटिक हेट या फिल्म


इस प्रकार के प्लेटो या फिन्मों को साधारण प्लेट की तरह व्यवहार किया जाता है। इसे डार्क रूम के छाछ प्रकाश से बचाना चाहिये क्योंकि उस छाछ प्रकाश के साथ कुछ पीछा प्रकाश भी आ जाता है और इससे प्लेट नप्ट हो जा सकता है। यह अभी कहा गया है कि ओरयोक्रोमॉटिक प्लेट पर बैंगनी, नीले, हरे, और पीले प्रकाश का असर पड़ता है परन्तु नारंगी और छाछ प्रकाश का असर नहीं पड़ता है। परन्तु याद रखना चाहिये कि इन चार रंगों के प्रकाश में सबका असर समान रूप से नहीं पड़ता है। पीले या हरे रंग के प्रकश की अपेक्षा बैंगनी और नीले प्रकाश का असर कहीं अधिक पड़ता है। इसल्लिये यदि एक पीले

फूल और एक नीले फुल का फोटो लिया जाय तो नीले फुल से आते हुए नीले प्रकाश का असर पीले फूल से आते हुए पीले प्रकाश की अपेक्षा कहीं अधिक पड़ेगा, जिसका फल यह होगा कि प्रिंट में छापने के बाद नीले फूल का रंग सादा हो जायगा और पीले फूछ का रंग काळा हो जायगा। इसिक्टिये यह बहुत अस्वामाविक माळूम होगा । इसळिये एक ऐसा उपाय होना चाहिये जिससे नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश के प्लेट पर असर करने का गुण कम हो जाय पर पीछे और हरे प्रकाश का गुण कम न हो जिससे चारों प्रकार के प्रकाश का समान असर पड़े। ऐसा करने का उपाय यह है कि केमरे के छेंस के सामने एक फिल्टर (Filter) लगाया जाता है। फिल्टर केवल एक विशेष प्रकार के पीछे रंग के कांच का प्लेट होता है। इस फिल्टर का यह गुण है कि यह वैगनी और नीछे रंगों की किरणों की तेजी को बहुत ही घटा देता है परन्तु पीछे या हरे रंगो की किरणों की तेजी को कुछ घटा देता है परन्तु नीठे और वैगनी रंगो के समान नहीं घटाता । इसलिये यदि अत्र उसी दो नीले और पीले फूछों का फोटो छें और छेस के साथ एक फिल्टर का व्यवहार करें तो प्लेट को अब पीले रंग का प्रकाश ही नीले रंग के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रमाव करेगा क्योंकि नीले प्रकाश की तेकी अव वहुत घट गई है परन्तु पीले प्रकाश की तेची वहुत कम घटी है। अतएव अव जो छपा हुआ प्रिंट मिलेगा उसमें पीले फुल उजले होगे और नीले फुल बहुत कुल काले होगे । इसिल्ये किसी प्रकार

के रंगदार विषय के फोटो छेने में फोटो स्वाभाविक माछ्म होगा,-हां, उसमें छाछ रंग नहीं होना चाहिये।

पीला फिलटर

चित्र नं० १६८



बाइट फिलटर ।

इस फिल्टर को पील फिल्टर या येले फिल्टर (Yellow Filter) कहा जाता है। इसका आकार गोल होना है और किसी लेंस के साथ लगा दिया जा सकता है और जब कभी ओरघो-कोमॉटिक प्लेट या फिल्म का न्यवहार किया जाय तो येले फिल्टर को भी साथ ही साथ न्यवहार करना जरूरी है। पीले फिल्टर के पीले, रंग की गहराई कई तरह की होती है। उसकी गहराई जितनी ही अधिक होती है-या उसके रंग का गंतापन जितना ही अधिक

होता है, बैंगनी और नीडे रंग की किरणों की तेज़ी उतनी ही अधिक घट जाती है। एक वात याद रखने योग्य यह है कि जब कभी फिल्टर का प्रयोग किया जाय तो एक्सपोन्र के समय को बढ़ा देना चाहिय क्योंकि फिलटर प्रकाश की तेनी को घटा देता है । प्रत्येक फिल्टर पर 'दो वार' 'तीन वार' इत्यादि शब्द छिखे रहते हैं जिनका मतलब यह है कि विना फिलटर व्यवहार किये एक्सपोबर का समय जितना होना चाहिये उससे उस समय को 'दो बार' या 'तीन बार' बढ़ा देना चाहिये। किसी किसी फिलटर पर 'दो बार' के बदले '×र', 'तीन बार' के बदले 'x३' इत्यादि छिखे रहते हैं । इन संख्याओं का भी वही मतलब है। उदाहरण के लिये मान लिया जाय कि किसी अवस्था के छिये बिना फिछटर के साथ एक्सपोनर का ठीक समय यदि दो सेकेंड हो तो 'दो बार' या 'x२' नम्बर के फिलटर को व्यवहार करने से प्रकाश, विषय, स्पीड और स्टॉप की उन्हीं अवस्थाओं में अब एक्सपोजर का ठीक समय २×२=४ सेकेंड होंगे. इसी तरह'तीन वार'या'×३' नम्बर के फिलटर के साथ एक्सपोज़र २×३=६ सेकेंड होंगे | २,३ इत्यादि संख्याओं को फिल्टर का फैकटर (Filter Factor) या मलटिप्लिकोशन फैकटर (Multiplicatin Factor) या गुणनसंख्या कहते हैं।

सेल्फ संक्रीन प्लेट

एक विशेष प्रकार का ओरयोक्रोमॉटिक प्लेट मिलता है जिसे सेल्फ स्क्रीन प्छेट (Self-screen Plate) कहते हैं जिसका वही गुण है जो पीछे फिछटर का है । इसके जिछेटिन की फिल्म में एक ऐसा रासायनिक पदार्थ मिछा हुआ रहता है जिससे पीछे या हरे प्रकाश का असर नीछे और वैंगनी प्रकाश की अपेक्षा अधिक पड़ता है। इसिलिये इस प्लेट की विनां फिळटर के साथ व्यवहार किया जा सकता है। परन्तु एक कठिनाई यह होती है कि प्लेट का रंग पीला होता ह और इस-लिये छपे हुए प्रिंट में नीला या वैगनी रंग पीले या हरे रंग से उतना गढ़ा नहीं होता जैसा कि स्वमाविक रंग में माख्म होता है। इसिटिये सबसे अच्छा यही होगा कि इस प्टेंट के साथ भी एक फिल्टर का प्रयोग कर फोटो लिया जाय जिससे चित्र स्वामाविक मालूम हो ।

पॉनकोमॉटिक प्लेट या फिल्म

यह अभी वतलाया गया है कि पॉनक्रोमॉटिक प्लेट या फिल्म पर सभी रंगों की किरणों का असर पड़ता है पर यहां भी वही दोप होता है कि सब रंगों का असर समान नहीं पड़ता है; नीले और वैंगनी रंगों का असर पीछे, हरे, नारंगी और छाल रंगों से कहीं अधिक पड़ता है। इसिंछये पॉनकोमॉटिक प्लेट के साथ भी एक पीछे फिल्टर का प्रयोग करना चरूरी है नहीं तो केवल पॉनकोमॉटिक प्लेट या फिल्म से कोई छाम नहीं हो सकता है।

यदि रंगीन विषय हो और जिसमें ठाठ रंग भी हो तो ऐसे विषय के फोटो छेने में पॉनकोमॉटिक प्लेट बहुत ठामदायक है । विशेपकर प्राकृतिक दृश्य और बादछों के फोटो छेने में पॉनकोमॉटिक प्लेट का व्यवहार जक्तर करना चाहिये। फिर, कृत्रिम प्रकाश में फोटो छेने के छिये पॉनकोमॉटिक प्लेट के विना काम ही नहीं चछ सकता है। इसिंग्य इस प्लेट की उपयोगिता बहुत है।

चित्र नं० १६९ में यह दिखलाया गया है कि भिन्न भिन्न रंगों की किरणों से छपे हुए प्रिंट के चित्रों का कालापन कैसा होता है। उदाहरण के लिये यह देखा जाता है कि साधारण प्लेट से छपे हुए प्रिंट में लाल रंग वहुत ही काला हो जाता है, पीला रंग उससे कुछ कम काला होता, हरा रंग और भी कम काला होता है और नीले या वैंगनी रंग का कालापन बहुत ही कम रहता है। इसी प्रकार से और सब प्रकार के प्लेटों पर भिन्न भिन्न रंगों का असर भिन्न भिन्न प्रकार का पड़कर उनसे बनाये गये छपे हुए प्रिंट कैसे बनते हैं ये दूसरे दूसरे चिन्नों में दिखलाये गये हैं।

चित्र नं १६९					
वंगनी व नीकां	# T7	१० १६९ पीछा	नारंगी व छाछ	भिज भिज प्रकार के इटों से बनाये गये फोटो पर भिज भिज	
				रंगों की किरणों का प्रमान। १-साचारण छेट, विना फिलटर के साथ।	
				०-ओरथोकोमॉटिक हेट, दिना फिल्डटर के साथ ।	
				३—झोरथोकोमॉटिक हेट <i>></i> फीके फिलटर के माथ ।	
The state of the s				४–स्रोरयोक्रोमॉटिक हेट, गाहे फिल्टर के साय ।	
				४-सेल्फ-स्कोन हेट, विना फिलटर के साथ ।	
				६-सेल्फ-स्कीन हेट, फिल्टर के साथ।	
				७-थॉनकोमॉटिक हैट, विना फिल्टर के खाथ ।	
				=-पॅानकोऑटिक हेट, गांड फिलटर के साथ ।	
1 P	;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;			९-पॅानकोमॉटिक हेट, फीके फिलट(कें साथ ।	

वीन सेप्लेट के साथ विषय की किस अवस्था में कैसे! फिल्टर का न्यश्हार करना चाहिये ये बार्त प्रत्येक ओरधोक्तोमॉटिक या पॉनक्रोमॉटिक प्लेट के बक्से या फिल्म के रपूल के ऊपर लिखी रहती हैं। ये नियम भिन्न भिन्न कम्पनी की बनी हुई फिल्म या प्लेट में अलग अलग होते हैं, इसिल्ये यहाँ कोई साधारण नियम नहीं दिये जा सकते। फोटोप्राफरों को यह बता दिया जाता है कि वे ओरधोक्रोमॉटिक या पानक्रोमॉटिक प्लेट या फिल्म को प्रयोग करते समय प्लेट के बक्से या फिल्म के रपूल पर के लिखे हुए नियमों को अच्छी तरह पढ़ के और समझ कें।

प्राकृतिक रहय

यह पहले कहा जा चुका है कि प्राकृतिक दृश्यों के फोटो लेते समय बादलों का फोटो नहीं मिलता है। नीले आकाश पर उजले बादलों को फोटो में लाना बहुत ही कठिन है। इसका कारण यह है कि साधारण प्लेट व्यवहार करने से सादे रंग और नीले रंग का प्रमान उस पर समान पड़ता है और इसिलये जो फोटो मिलता है उसमें आकाश का रंग उजला होता है और उसमें बादल नहीं रहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिये ओरयोकोमॉटिक प्लेट और साथ साथ नीले फिलटर का प्रयोग करना चाहिये। ऐसा करने से नीले या काले आकाश में उजले बादल फोटो में आ जाते हैं। पीले फिलटर का व्यवहार कर

या एक विशेष प्रकार के फिल्टर का व्यवहार करने से फोटो में सबसे अधिक सफलता मिलती है। इसे स्काई फिल्टर (Sky Fulter) या आकाश-फिल्टर कहते हैं। इसे विशेष कर आकाश के बादल की फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है।



बीसवाँ ऋध्याय

गतिशील त्रिषयों की फोटोग्राफी या स्पील फोटोग्राफी परिचय

अब तक जब कभी एक्सपीजर के समय पर विचार किया गया है तो यह मान छिया गया है कि विषय स्थिर है--चढता फिरता हुआ नहीं है। चलते फिरते हुए विषयों के लिये विशेष नियमों का पालन करना पडता है---इसिलये इसकी एक विशेष शाखा है । इस शाखा को स्पीड फोटोग्राफी (Speed Photography) या स्नॉपराट छेना कहते हैं और इससे जो फोटो मिलता है उसे स्नॉपशंट (Snapshot) कहते हैं । गतिशील विपय के फोटो छेने में यदि कुछ अधिक देर के छिये टाइम एक्सपोजर दिया जाय तो प्लेट पर का प्रतिविम्ब भी एक स्थान में न रहकर हटता जायगा और इसिंखे इससे कोई चित्र ही नहीं मिल्गा । इसल्ये इंसटेंटिनियस एक्सपोजर और वह भी बहुत घोड़ी देर के लिये देने के सिवाय और दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा करने से प्छेट पर प्रतिविम्व वहत कम हटेगा और इतना कम हटेगा कि वह स्थिर ही माछम होगा। मिन्न मिन्न अवस्याओं में एक्सपोजर का समय 📞 सेकेंड से 🚅 सेकेंड तक हो सकता है।

एक्सपोज़र का समय किन बातों पर निर्भर करताहै

'स्पीड फोटोग्राफी में एक्सपोज़र का समय एपरचर के आकार, प्लेट की स्पीड और प्रकाश की उज्ज्वलता से हिसाब कर निकालने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि इन बातों पर विचार कर एक्सपोजर का जो समय निकलेगा उससे कहीं कम देर के छिये एक्सपोनर देना पड़ेगा। इसिंखये यह कहा जा सकता है कि ऊपर छिखी बातों पर एक्सपोज्र का समय निर्भर नहीं करता है। विषय में गति रहने के कारण एक्सपोज़र के समय को वहुत कम कर देना ठीक नहीं है और आवश्यक भी नहीं है-इसको कम करने की एक सीमा है जिससे कम नहीं होना चाहिये। इसका ं अर्थ यह है कि विषय की गति की प्रत्येक अवस्था के लिये अच्छा. स्पष्ट फोटो पाने के छिये एक्सपोजर के समय की एक `ऊपरी सीमा है। यदि इस सीमा से अधिक देर के लिये एक्सपोजर • दिया जाय तो प्लेट पर विषय की गति मालूम होगी और फोटो ंबद्धत ही अस्पष्ट और बुरा मालूम होगा; अब यदि उस ऊपरी ंसीमा से कम देर के छिथे एक्सपोजर दिया जाय तो इससे फोटो खराव नहीं होगा बल्कि प्रायः उसी प्रकार का होगा जैसा कि ंडस ऊपरी सीमा के समय तक एक्सपोजर देने से मिळेगा । इस-छिये एक्सपोजर के समय के इस ऊपरी सीमा से कम देर के छिये एक्सपोजर देना अनावश्यक है क्योंकि इससे अनुहर एक्सपोजर हो जाने का भय है। इसिछिये एक्सपीनर का समय निम्निखिखत बातों पर निर्भर करता है:-

(१) विषय की गति--

यह साफ माल्यम होता है कि विषय की गति जितनी ही अभिक होगी एक्सपोजर का समय उतना ही कम होगा। यदि गति दुगुनी हो जाय तो एक्सपोज़र का समय पहले से आधा हो जायगा; यदि तीन गुणी हो जाय तो पहले से एक तिहाई हो जायगा, इत्यादि।

(२) विषय की द्री---

मान छिया जाय कि दो विषय हैं, एक केमरे के पास है और दूसरा दूर है और मान खिया जाय कि दोनों एक ही गति से और एक ही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि पास के विषय का प्रतिबिम्ब वड़ा होगा और दूर के विषय का प्रतिबिम्ब छोटा होगा इसिंख्ये प्लेट पर पास के विषय की गृति दूर के विषय की गति की अपेक्षा अधिक होगी और इसिंख्ये पास के विषय के छिये एक्सपोज्ञर का समय दूर के विषय के समय से कम होगा । उदाहरण के छिये मान छिया जाय कि केमरे से विषय की दूरी २० फीट है और किसी दिशा में किसी गति से जा रहा है-अव यदि इसके छिये एक्सपोज्र का समय रू है ह सेकेंड हो, तो जब विषय ४० फीट की दूरी पर हो और उसी दिशा में और उसी गति से जा रहा हो तो अब समय रूदें ह सेकेंड होगा, उसी तरह जब वह खगमग ६ फीट की दूरी पर हो तो अब एक्सपोज़र का ठीक समय कर्क सेकेंड होगा। इसिंखे नियम यह है कि केमरे से विषय की दूरी को बढ़ाने से एक्सपोश्वर का सगय उसी अनुपात से बढ़ता है।


(३) विषय के चलने की दिशा-

विषय के चळने की दिशा पर भी एक्सपोज़र का समय निर्मर करता है। यदि विषय केमरे की ओर आ रहा हो या उससे सामने की ओर जा रहा हो या जब विषय दाहिनी ओर से बार्यी ओर जा रहा हो या वार्यी ओर से दाहिनी ओर आ रहा हो तो पहली अनस्था में एक्सपोज़र का समय दूसरी अवस्था के समय से कम होगा; और यदि विषय केमरे की ओर तिरला होकर आ रहा हो अर्थात् केमरे के साथ ४५° डिगरी का कोण बनाते हुए आ रहा हो या केमरे से उसी दिशा में जा रहा हो तो एक्सपोज़र का समय पहले के दोनों समयों के बीच होगा। नीचे लिखे नियमों को मली मॉति याद कर लेना चाहिये:——

- (क) जब विषय सामने से केमरे की ओर आ रहा हो या केमरे से सामने की ओर जा रहा हो तो यदि एक्सपोज़र का ठीक समय क्रैं सेकेंड हो, तो----
- (ख) जब विषय केमरे की दाहिनी और से वार्थी और जा रहा हो या वार्थी और से दाहिनी और जा रहा हो तो पहले की गित के लिये और केमरे इत्यादि की उसी अवस्था में एक्सपोजर का ठीक समय पहले से एक तिहाई होगा अर्थात् कैं के के से से के कि समय पहले के एक तिहाई होगा अर्थात्
- (ग) यदि विषय केमरे की ओर तिरछा आ रहा हो या ,केमरे से तिरछा जा रहा हो अर्थात् केमरे के सामने—पीछे की दिशा या दाहिने—वार्ये की दिशा से १५° डिगरी का कोण

वनाते हुए आ रहा हो या जा रहा हो तो विषय की उसी गति और उसी अवस्था के छिये पहले से आधे समय के छिये एक्स-पोजर देना ही ठीक होगा। अतएव एक्सपोजर का समय हैं × है = हैं से सेंबेंड होगा।

इन नियमों को नीचे के चित्र में समझाया गया है । तीर के चिन्ह से माळ्म होता है कि विषय किस ओर जा रहा है या किस ओर से आ रहा है और उस दिशा के लिये कितने समय के लिये



 एक्सपोज्र होना चाहिये। याद रहे कि इस चित्र में दिये हुए समय केवळ तुळनात्मक हैं अर्थात् यह कि दिशा के बदेले बाने से एक्सपोज्र का समय के गुणा बढ़ता या घटता है।

(४) लेंस का फोकल लेंग्य--

छेस का फोकल हेंग्य जितना ही कम होगा प्रतिविन्न का आकार उतना ही छोटा होगा और इस लिये प्रतिविन्न की गित भी उतनी ही कम होगी। इसिलिये फोकल हेंग्य जितना ही बड़ा होगा एक्सपोजर का समय उतना ही कम होगा। फोकल हेंग्य के घटने बढ़ने के साथ एक्सपोजर के समय के घटने बढ़ने का नियम सहज और सरल नहीं है। फोटोप्राफरों को इतना याद रखना चाहिये कि फोकल हेंग्य के थोड़े घटने या बढ़ने से एक्सपोजर के समय में अधिक कमी या बेशी नहीं होती। इसिलिये फोकल हेंग्य पर अधिक ज्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

स्पीड फोटोग्राफी के लिये यन्त्र और सामान

स्नॉपशॅट के लिये ऐसे केमरे की ज़रूरत होती है जिसमें बहुत कम देर के लिये एक्सपोजर दिया जा सके । इसके लिये सब से अच्छे केमरे हैं—फोकल प्लेन केमरा और फोकल प्लेन रिफ्लेक्स केमरा । किसी प्रकार के हैंड या स्टेंड केमरे से काम चल सकता है यदि उसमें ऐसा शटर हो जो इंसटेंटिनियस अर्थात् बहुत थोड़ी देर के लिये एक्सपोज़र दे सके । स्पीड फोटोप्राफी के लिये सबसे अच्छा ज्यु फाईडर वह है जो रिफ्लेक्स केमरे में रहता

है। बार्रेक्ट विजियन या ओपटिकल बार्रेक्ट विवियन न्यु फाइंडर भी अच्छे हैं परन्तु छोटे ब्यु फाइंडर जैसे ब्रिल्विंट ब्यु फाइंडर से काम नहीं चल सकता है। लेंस ऐसा हो कि उस के साथ वड़े एपरचर का प्रयोग किया जा सके जिससे जहां तक हो सके अधिक प्रकाश केमरे के गीतर जा सके। स्टॉप कमसे कम फ/४ ९ होना चाहिये और यदि इससे वड़ा हो तो और भी अच्छा है जैसे फ/इ-५, फ/र-५ या फ/१-५। शटर का चुनाव भी एक आवस्यक वात है। किसी शटर से काम चल सकता है जो बहुत कम समय के छिये एक्सपोज़र दे सकता हो। पहले ही कहा जा चुका है कि फोकल प्लेन शटर सबसे भच्छा होता है, क्योंकि यह बहुत योड़े समय के लिये एक्स-पोचर दे सकता है-यह न रेवड सेकेंड तक का एक्सपोचर दे सकता है। प्लेट या फिल्म जिसे प्रयोग किया जा रहा हो उसकी गति भी अधिक होनी चाहिये क्योंकि एक्सपोज़र का समय साधार-णतः इतना कम होता है कि प्लेट या फिल्म की गति अधिक न होने से नेगेटिव में अन्डर-एक्सपोजर के दोध हो जाने का डर रहता है। फोटो की दुकानों में स्नॉपशॅट के लिये विशेष प्रकार के प्लेट या फिल्म मिलते हैं और जहां तक सम्मव हो इन्हीं को न्यवहार करना चाहिये ।

. फोटो हेने की प्रणाही

् एक्सपोज्र देते समय केमरे को स्थिर रखना आवश्यक है। क्योंकि विषय चळ रहा है इसिंछिये एक ऐसी जगह को चुनना होगा जहां विषय के आने की सम्भावना है और केमरे को उसी जगह की ओर मुंह किये रखना चाहिये। फोकसिंग इत्यादि पहले ही से ठीक रखना चाहिये, उसके बाद न्यु फाइंडर में देखते रहना चाहिये कि कब विषय फील्ड ऑफ न्यु में आता है; ज्योंही वह फिल्ड ऑफ न्यु की निर्दिष्ट जगह पर आ पहुँचे त्योंही शटर के बटन को दबाकर एक्सपोज़र दे देना चाहिये। याद रहे कि एक्सपोज़र देने से पहले ही एक्सपोज़र का समय नियत कर लेना चाहिये और केमरे का प्रत्येक भाग पहलेही से तैयार रहना चाहिये।

कुछ छोग व्यु फाइंडर में देखकर केमरे को घुमाकर चछते हुए विषय का पीछा करते हैं अर्थात् विषय ज्यों ज्यों चछता जाता है केमरे को त्यों त्यों घुमाते जाते हैं—उसे इस तरह घुमाते हैं कि विषय सर्व्यदा फील्ड ऑफ व्यु में रहता है। जब विषय की स्थिति अच्छी माछम होती है तो वटन को दवाकर एक्स-पोजर दे दिया करते हैं। यह विधि अच्छी नहीं है; हां, बहुत धीरे धीरे चछते हुए विषय के छिये इस विधि से काम छिया जा सकता है।

और एक वात ध्यान देने योग्य यह है कि कवं एक्सपोज़र देना चाहिये इस वात को निश्चित करने में और वटन दवाने में कुछ देर हो जाती है और तव तक विषय वहुत आगे वढ़ जाता और हो सकता है कि फील्ड ऑफ व्यु से बाहर चला जाय और फोटो में उसका चित्र ही न स्नाय । इसिंख्ये वटन को ठीक समय में दबाने में विशेष ध्यान देना चाहिये ।

और एक आवश्यक वात यह है कि एपरचर का आकार जहां तक हो सके अधिक होना चाहिये जिससे जहां तक हो सके अधिक होना चाहिये जिससे जहां तक हो सके अधिक प्रकाश केमरे में जाय । वहें स्टॉप के प्रयोग करने के कारण फोकस की गहराई कम हो जाती है और इसिटिये विषय को फोकस में रखने की ओर मी विषश ध्यान देना चाहिये।

एक्सपोजर की उपरी सीमा अर्थात् अधिक से अधिक एक्सपोजर का समय जानने के तीन उपाय हैं—(१) एक्सपोजर टेक्ट से, (२) फॉल्ड मिटर से, (३) हिसाब कर । अब इन तीनों विधियों की विशेद ज्याख्या नीचे दी जाती है ।

एक्सपोजर टेवल

टेवल नं ० १९ एक्सपोन्। का उपरी सीमा बतलाता है— टेवल में दिये गये समय से अधिक देर के लिये एक्सपोकर नहीं होना चाहिये, कम हो तो कोई विशेष हानि नहीं परन्तु बहुत कम मी नहीं होना चाहिये |

टेबल नं० १६

_									
गति								समय	
प्रति	घंटा	ર્	मीछ	••••	•••		••••	20 20	सेकेंड
; ;	11	ş	19	****	••••	••••	••••	30	••
								₹ <mark>.</mark>	
•,	71	Ę	"	• ••	••••	••••	••••	£ 0	57
								₹ •	
								2 8 0	
								इ प् ठ	•
"	91	Ę o	"	****	••••	••••	••••	300	19

ऊपर के टेबल में दिये गये समय लेंस का फोकल लेंग्य ५ इंच और विषय की दूरी ३६ फीट के लिये हैं; विषय केमरे की ओर तिरका आता हो या केमरे से तिरकी दिशा में जाता हो; संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विषय के चलने की दिशा कमरे के आगे-पीछे या अगल-वगल की दिशा से ४५° हिगरी का कीण बनाता हो |

विषय की किसी दूसरी दूरी और किसी दूसरी दिशा के छिये एक्सपोजर का समय इस अध्याय के शुरू में दिये गये नियमों के अनुसार हिसान कर निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिये यदि निपय की दूरी १२ फीट हो और नह केमरे की ओर आ रहा हो तो एक्सपोजर का समय ६ मील प्रति चंटे के लिय हुँ - × दूं × हुँ = दूँ ने सेकेंड होगा।

नीचे के टेबल में एक्सपोज़र के समय की ऊपरी सीमा दी जाती है। इनमें ऐसी वस्तुओं की सूची दी गई है जिनका स्नॉपशॅट प्रायः लिया जाता है। विषय की दूरी २५ फीट है और वह केमरे से सामने की ओर जा रहा है या सामने से केमरे की ओर भा रहा है; और लेंस का फोकल लेंग्य ५ इंच है जो साधारणतः काटर प्लेट केमरे में (आकार ३ हैइंच×४ है इंच) व्यवहार किया जाता है:—

देवल नं० २०

विषय	गति	समय	
रास्ते में छोग (धीमी चा	ತ)	. ५ हे	विंड
रास्त के दृश्य			
चुपचाप खेटते हुए वचे .		· इंड	,,
चटते हुए मतुप्य (२ म	शिङ प्रति घंटा)	• 2 <u>0</u>	,,
पैदल चलते हुए मनुष्य ((३ मील प्रति घंटा)	· 20	;;
पैदछ चलते हुए मनुप्य	(४ मीछ प्रति घंटा)	. 8 <u>e</u>	"
चलते हुए जानवर (२	भील प्रति घंटा)	- २ 0	1)
चलती हुई गाड़ी (६	मीछ प्रति घंटा)	. <u>₹</u> o	"
चलती हुई गाड़ी (८	मीछ प्रति घंटा)	. <u>दु</u>	; ;
धीरे धीरे दौड़ता हुआ ह	ोड़ा	· रहिं	5)
तेजी से दौड़ता हुआ घो	दा	· 100	57
स्पोटं (Sport) की दौ	इ में मनुष्य	२४ ०	17

स्पोर्ट (Sqort) में साइकल की दौड़	•••		इंटेंट सेकेंड
तैरने के छिये गोता छगाते हुए मनुप्य	••••	••••	¥ 0 0),
साइकिछ (साघारण गति से)	••••	••••	२६० ॥
नाव (१० नोट (Knot) प्रति घंटा)			१२० %
स्टीमर (२० नोट (Knot) प्रति घंटा)	•••	••••	र् ^ष ,,
		•	इंटेंट भू
मोटर (३० भीछ प्रति घंटा)	••••	••••	२०० भ
मोटर (६० मील प्रति घटा)	••••	••••	६०० ,,
एक्सप्रेस और डाक गाड़ी (६० मीट	प्रति १	वंटा)	E 00))
हवाई जहाज़ या एरोप्छेन (१०० मी	छ प्रति	घंटा)	७०० भ
फुटबॉड या गोल्फ (Golf) खेखते	ह्रए र	ळे यर	इंटेंट भु
टेनिस या ऋिकेट खेळते हुए खेळवाड़	••••	••••	¥00 11
उड़ता हुआ पक्षी	••••	••••	इंट ग
उड़ता हुआ कवृतर	••••	••••	₹ <u>°</u> ° 1,

इन विषयों की दूसरी दूरी और दूसरी दिशा के लिये एक्सपोज़र का समय इसके पहले दिये गये उदाहरण के ऐसा हिसाब कर निकाला जा सकता है। याद रहे कि टेबल में दिये गये समय अधिक से अधिक देर तक एक्सपोज्ञर देने के लिये हैं और जब कभी सम्भव हो और विषय पर प्रकाश अच्छा हो तो इससे कम देर के लिये एक्सपोज्ञर देना चाहिये।

फॉल मिटर

वाटिकिन के 'फॉल' मिटर (Watkur's Fall 'Meter) की बनावट ठीक 'बी' मिटर की सी है और इस यन्त्र की सहायता से हर तरह के चलते फिरते हुए विषय के लिये एक्सपोजर का ठीक समय निकाला जा सकता है। एक्सपोजर का समय हर अवस्था के लिये निकलता है जैसे—स्टॉप, प्लेट स्पीड, विषय की गति और दिशा, विषय की दूरी, लेंस का फोकल डेंग्य, प्रकाश इत्यादि। मिटर से ए के से में के तक का समय ठीक से निकाला जा सकता है। इसलिय यह वहुत तपयोगी यन्त्र है। इसको प्रयोग करने की विधि इस यन्त्र के साथ दी रहती है। कोई भी फोटोग्राफर इसे वहुत सरलता के साथ व्यवहार कर सकता है।

चित्र नं० १७३



फॉल मिटर ह

एक्सपोजर का समय हिसाब कर निकालना

इस अध्याय के शुरू में यह कहा गया है कि छेंस के पोक्क छेंग्य को वदछने से एक्सपोजर का समय कैसे कम होता है या बढ़ता है यह हिसाब कर निकाछना बहुत कठिन है परन्तु यहां हिसाब करने का एक साधारण नियम दिया जाता है। यह नियम बहुत ठीक न रहने पर भी इस पर अच्छी तरह निर्मर किया जा सकता है।

नियमः—विषय की किसी दिशा में किसी गति के लिये यदि एक्सपोन् का समय हुई वे सेकेंड हो, (मान कें कि यह समय फोकल लेंग्य ४ इंच के लिये है); तो अब यदि उसी दूरी, उसी गति और उसी दिशा के लिये फोकल लेंग्य ४×२=८ इंच हो जाय, तो अब एक्सपोन् का समय हुई ४३=१४ इंच हो जाने पर समय हुई ४४६=६६ से सेंड होगा। इसलिये फोकल लेंग्य को बढ़ाने से एक्सपोन् का समय उसी अनुपात से घटता है।

यदि निषय की गति, केमरे से उसकी दूरी और छैंस का फोकल छैंग्य मालूम हो तो यहां दिये हुए संकेत की सहायता से एक्सपोजर का अधिक से अधिक समय निकाला जा सकता है:—

मंकेत:-

एक्सपोज़र का समय (सेकेंड में)

= $\left\{ \begin{array}{c} \frac{1}{2} & \frac{1$

ऊपर के संकेत को प्रयोग करने में कई आवश्यक वातों को याद रखना चाहिये। पहली बात यह है कि उस संकेत की सहायता से हिसाब करने से जो समय निकलेगा वह विपय की उस दिशा के लिये ठीक होगा जब वह केमरे की दाहिनी ओर से वायीं ओर या वायीं ओर से दाहिनी ओर जा रहा हो। उसकी दुस्री दुस्री दिशाओं के लिये, केमरे की ओर या तिरछी दिशा इत्यादि के छिये इस अध्याय के ज़रू में दिये गये नियमों के अनुसार एक्सपोजर का समय निकाला जा सकता है। दूसरी आवश्यक यात यह है कि संकेत की प्रयोग करते समय विषय की दूरी और फोकल लेंगुथ दोनों को इंच में रखना चाहिय-फीट या गज में नहीं; और विषय की गतिको 'इंच प्रति सेकेंड' में छिखना होगा । हिसाव करने को विधि नीचे के उदाहरण से समझायी गथी है ।

मान छें कि----

विपय की दूरी है ४४ फीट=४४×१२ इंच । र्टेस का फोक्छ छेंग्य है ४ ई इंच≕ई ईच।

विपय की गति है २ भील प्रति घंटा

=२×१७६०×३×१२ इंच प्रति घंटा।

= २×१७६०×३×१२ = इ०×६० इंच प्रति सेकड।

समय= १००×फोक्छ टेग्थ×र्गात

> ₹ 38×82 800×\$× 800×\$× 80×80

= १ े सेकेंड

इसलिये केमरे के सामने से विषय के पार हो जाने के लिये एक्सपोजर का समय के सेकेंड हुआ। अब यदि विषय केमरे की ओर आता हो या केमरे से सामने की ओर जाता हो तो यह समय रू. के सेकेंड होगा, इसी तरह विषय की तिरछी गित के लिये यह के के सेकेंड होगा। इसी तरह हर अवस्था में एक्स- पोजर को समय हिसाब कर निकाला जा सकता है।

इक्कीसवाँ अध्याय

डेवेलपमेंट इत्यादि की प्राथमिक शिक्षा

डेवेलप करने की विधि

जब प्लेट या फिल्म पर एक्सपोज़र दिया जा चुके, तब उसे ढेबेल्प फिक्स इत्यादि करना होगा जिससे नेगेटिव बनेगा। कैसे ढेबेल्प, फिक्स इत्यादि किया जाता है उसका सारांश पहले अध्याय में दिया गया है। नेगेटिव को पूरा करने के लिये निम्मलिखित विधियों से काम लिया जाता है:—

(१) डेवेलपमेंट या प्रकाशन—प्लेट या फिल्म पर एक्सपोनर हो जानेके बाद प्लेट पर कोई चित्र नहीं मालूम होता है क्योंकि प्लेट पर प्रकाश का कोई हरयमान प्रमाव नहीं पड़ता है, उसके जिलेटिन की फिल्म पर अटइय प्रभाव पड़ता है—इसिल्ये उस पर जो चित्र बनता है वह भी अटश्य ही रहता है। जब फिल्म पर प्रतिविम्ब बनता है तो उस प्रतिविम्ब की उज्ज्वलता हर जगह समान नहीं होती। विषय की जो जगह जितनी ही उज्ज्वल होती है प्रतिविम्ब में भी वह जगह उतनी ही उज्ज्वल होती है। अब प्रतिविम्ब की जिस जगह की उज्ज्वलता जितनी ही अधिक होती है उस जगह प्लेट की फिल्म पर उतना ही

अधिक प्रमाव पद्धता है-परन्त यह प्रमाव अदृश्य ही रहता है। इस अदृश्य चित्र को दृश्यमान बनाने के छिये उस प्लेट या फिल्म को एक प्रकार के घोछ या सल्युशन में डुबा दिया जाता है। पानी के साथ किसी द्रावक को घोछने से जो चाज वनती है उसे सल्युशन (Solution) कहते हैं। जैसे पानी के साथ चीनी के घुछने से शरवत बनता है, इसिटिये शरवत को सल्युशन कहा जा सकता है। उस विशेष प्रकार के सल्युरान का प्रभाव यह होता है कि प्लेट के जिस भाग पर प्रकाश का प्रभाव जितना ही अधिक पड़ा है वह भाग उतना ही काला वन जाता है । इसिंखेये अदस्य चित्र अत्र प्रफाशित हो जाता है परन्तु प्लेट पर जो चित्र वनता है वह विषय से उलटा होता है अर्पात् विषय का सादा भाग काळा वन जाता है काळा भाग सादा हो जाता है; जैसे, यदि किसी मनुष्य का फोटो लिया जा रहा हो तो उजले कपड़े का प्रमाव प्लेट पर अधिक होगा और इस छिये डेनेलप करने पर उजले कपड़े का स्थान बहुत काला हो जायगा । इसी तरह उसके काले वालों का असर प्लेट पर बहुत कम पहेगा और इसलिये डेवेलप करने के बाद वह भाग बहुत कम काला होगा । इसी तरह पूरा चित्र चन जाता है । इस विधि को हेवेडप करना (Develop) या हेवेडपर्मेंट (Development) कहते हैं और उस सल्युशन को डेवेखपर (Developer) कहते हैं।

डेवेलपर्मेंट प्रकाश में नहीं किया जा सकता है क्योंकि एकवार प्लेट या फिल्म को प्रकाश में निकालने से वह एकदम नष्ट हो जायगा। इसिल्ये डेवेलपर्मेंट एक अंधेरी कोठरी में किया जाता है जहां केवल एक धीमी लाल रौशनी जलती रहती है और जिसके लाल प्रकाश का असर प्लेट पर नहीं पड़ता ह। यदि ऐसा न किया जाय और किसी प्रकार वाहरी प्रकाश प्लेट पर पड़े तो उसका असर पूरे प्लेट पर पड़ेगा और डेवेलप करने पर पूरा प्लेट काला हो जायगा और उस पर कोई चित्र नहीं दील पड़ेगा।

- (२) रिनर्जिंग या खंघालना—प्लेट या फिल्म को डेवेलप कर लेने के बाद तब उसे डेवेलपर से निकाल कर अच्छी तरह पानी से खंघालना चाहिये । इससे प्लेट या फिल्म स सब डेवेलपर धुळ कर निकल जायगा । इसे रिनर्जिंग (Rinsing) कहते हैं। रिनर्जिंग भी अधेरे में ही किया जाता है, और वहां लाल रौशनी रह सकती है।
- (३) फिक्सिंग रिनर्जिंग के बाद यदि प्लेट को प्रकाश में निकाल जाय तो प्रकाश का असर प्लेट के उन मार्गों पर पड़ेगा जिन पर पहले न पड़ा हो और इसलिये प्लेट के नष्ट हो जाने की सम्मावना है। इस दोष को दूर करने के लिये प्लेट को एक दूसरे सल्युशन में हुवा दिया जाता है जिसका काम यह है कि वह प्लेट के एमलशन (Emulsion) के उन मार्गों को धुल कर निकाल देता है जिन पर पहले प्रकाश का प्रमाव न पड़ा हो। इसे फिक्सिंग (Pixing) कहते हैं

और उस सल्युशन को फिक्सर (Fixer) या फिक्सिंग बाय (Fixing bath) कहते हैं। फिक्सिंग के बाद उसे प्रकाश में निकाला जा सकता है क्योंकि अब उससे अप्रमावित एमल्डान के निकल जाने के कारण उसपर प्रकाश का असर नहीं पढ़ सकता है।

- (४) वार्शिंग या घोना—फिर्निसग के बाद उस पर फिक्सर खगा हुआ नहीं रहना चाहिय क्योंकि प्लेट पर फिक्सर का प्रमाव अधिक टेर तक पड़ने से वह नए हो जाता है। इस-खिय प्लेट या फिल्म को ख़ूब अच्छी तरह पानी से घोना चाहिये जिससे उसमें योड़ा सा फिक्सर भी नहीं खगा हुआ रह जाय। इसीको वार्शिंग (Washing) कहा जाता है।
- (५) ड्राइंग या सुखाना—प्टेट को वाश करने के वाद उसे सुखा टेना चाहिये। सुखाने की विशेष विधिया ह जो पाँछ वताई जायेंगी। इसे ड्राइंग (Dryung) कहते हैं। प्टेट या फिल्म के सुख जाने के बाद वह प्रा नेगेटिव वन जाता है और तब इससे कागज पर फोटो छापा जा सकता है।


डेबेलपिंग, फिक्सिंसग इत्यादि करने के सामान

डेबेडपमेंट, फिक्सिंग, वाशिंग इत्यादि करने के छिये निम्न-डिखित सामानों की आवश्यकता है:—

(१) डिश (Dish) या तरतरी-डेवेलप, फिक्स और वाश करने के लिये छोटी डिश या तस्तरियां मिलती हैं । डिश


कई प्रकार के होते हैं और मिन्न मिन्न प्रकार के डिश मिन्न मिन्न पदायों से बने रहते हैं; जैसे कांच, चीनोमिट्टी, बेकेलाइट (Bakelite), शेलक (Shellack) या लाह, ज़ीलोनाइट (Xylonite), कहा रबर और लोहा तथा इस्पात! बेकेलाइट और रबर के दिश ही सबसे अच्छे होते हैं। प्लेट और फिल्म के आकार के अनुसार डिश के भी कई आकार होते हैं। दिशों को सर्वदा बहुत साफ रखना चाहिय और व्यवहार करने के बाद ही उन्हें अच्छी तरह से घो डालना चाहिय। नीचे के चित्रों में दो प्रकार के डिश दिखलाये गये हैं।

चित्र तं० १७२



चीनी भिट्टी वा दिश ।


चित्र नं० १७३



ज़ीलोनाइट का बना हुआ डिशा।

(२) स्केल(Scales) या तराज़ (निस्तृती)—डेनेडप और फिन्स करने के लिये जो सब ठोस (Solud) रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें तौल्कर निश्चित परिमाण से ज्यनहार करना पड़ता है, इसलिये एक छोटी तराज़ रखनी चाहिये। वजन करने के लिये छोटे छोटे बटखारे भी मिलते हैं। फोटोआफी के लिये कई विशेष प्रकार के तराज़ व्यवहार होते हैं—एक का चित्र नीचे दिया जाता है।

चित्र नं० १७३



स्केल या तराज् ।

(३) मेज़रिंग ग्लास (Measuring Glass) नापने का ग्लास—रासायनिक पदार्थ यदि तरळ पदार्थ (Liquid) हो तो उसे तौळकर नापा नहीं जाता बल्कि मेज़रिंग ग्लास से नापा जाता है । यह ग्लास कांच का बना हुआ रहता है और इसके किनारे नाप के चिन्ह बने रहते हैं ।

चित्र नं० °७५



मेज्रिंग रहाम ।

- (४) रेड-लैम्प (लाल रौशनी)—अंधरी कोठरी या. डार्क रूम में प्रकाश के खिये छाल रौशनी का ज्यबहार किया जाता है क्योंकि छाल रौशनी का प्रमाव प्लेट पर नहीं पड़ता ह। फोटो की दूकानों में अनेक प्रकार के खाल छैम्प मिलते हैं। छाल छैम्प के निम्नलिखित प्रकार हैं—
- · (१) आयल लम्प (Oil Laimp) या तेल से जलने वाला लैम्प ।

चित्र नं० १७६



चित्र में० १०७



ऑवेल लैम्प-पहला प्रकार । स्रॉवेल लैम्प-दूसरा प्रकार ।


चित्र नं॰ १०८




आंग्रेल लैस्प-तीसरा प्रकार ।

- (२) गैस छैम्प (Gas Lamp) या गैस से जलने धाला हैम्प ।
- (३) इंडेक्सिट्क डैम्प (Electric Lamp) या विजली की रौरानी-यही सबसे अच्छी रौरानी होती है-यह भी दो प्रकार का होता है-एक तो घर के विजली के मेन (Electric Mains) से जलाया जा सकता है और दूसरे को टॉर्च लैम्प की वैटरी (Battery) से जल सकते हैं।

फोटोप्राफर को किसी प्रकार का एक रेड छैम्प रखना चाहिये । नीचे कई प्रकार के रेड इंछेकट्रिक छैम्पों के चित्र दिये गये हैं:—



ड्राइ वेटरी इलेक्ट्रिक लैम्प । चित्र नं∘ १८०



मेन्स इलेकट्रिक लैम्प :

(५) घरमोमिटर (Thermometer) या तापमापक यन्त्र—

डेनेल्प करते समय डेनेल्पर या फिक्सर का ताप (उत्ताप)
या टेम्परेचर (Temperature) जानने की आक्श्यकता होती
है और जानना वहुत जरूरी है। इसके ल्थिं एक थरमोमिटर
रखना चाहिये जिससे कमसे कम १२०° एफ० तक नापा जा
सके। फोटोप्राफी के योग्य थरमोमिटर का एक चित्र नीचे
दिया जाता है।

चित्र न० १. १




थरमोमिटर ।

(६) घड़ी-

अंधिरी कोठरी में एक बड़ी का रहना भी बहुत चरूरी है।

घड़ी में सेकेंड की सूई भी रहनी चाहिये जिससे १ सेकेड तक का समय निकाला जा सके। एक घड़ी के विना डेवेल्प या फिक्स करना सम्भव नहीं। फोटोग्राफी के लिये विशेष प्रकार की घड़ियां मिलती हैं और उसी प्रकार की एक घड़ी का चित्र नीचे दिया जाता है।

चित्र नं ० १८२



फोटोप्राफिक घड़ी।

इसके अलावे और भी बहुत सी चीजों की जरुरत होती है जिनका वर्णन अपनी अपनी जगह पर दिया जायगा परन्तु ऊपर लिखे छः चीजों की आवश्यकता सबसे पहुंख है।

डेवेलप, फिक्स इत्यादि करने के लिये रासायनिक पदार्थ

ड़ेबेलपिंग, फिक्सिग इत्यादि के लिये निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है:—

(१) डेवेलपर—

डेनेल्पर कई रासायनिक पदार्थों को मिलाकर बनाया जा सकता है। इसल्यि जिन चीजो को मिलाकर डेनेल्पर बनाया जाता है उन चीजों को रखना चाहिये जिससे काम के समय हर चीज वर्तमान रहे। कई प्रकार के बने बनाये हुए डेनेल्पर भी बाज़ार में मिलते है।

चित्र सं २ १८३



हेदेलपर ।

(२) फिक्सर— फिक्सर भी, कई रासायनिक पदार्थों को मिळांकर बनाया जाता है। इसिंख्ये उन चिज़ों को रखना चाहिये। वना बनाया हुआ फिक्सर भी बाजार में मिळता है।

विम्र स० १८४



फिक्सर।

(३) पानी-

रिनिजिग और वार्शिंग के लिये तथा फिक्सर बनाने के लिये पानी की भी आवश्यकता होती हैं । इसलिये पानी सर्व्वदा तैयार रखना चाहिये । पानी स्वच्छ और साफ होना चाहिये, उसमें किसी प्रकार का पढार्थ मिला हुआ न हो । पीने के योग्य पानी होने ही से उससे फोटोप्राफी का काम चल सकता है । हां, सबसे अच्छा तो यही होता कि डिस्टिन्ड वाटर (Destilled water) का प्रयोग किया जाता परन्तु डिस्टिन्ड वाटर का दाम बहुत होता है, और जब साधारण पीने के योग्य पानी से काम चल जाता है तो डिस्टिन्ड वाटर का प्रयोग करना


लामदायक नहीं । कल के पानी (Tap water) के साय एक कठिनाई यह होती है कि उसमें हवा घुळी हुई रहती है और पानी में हवा घुळी हुई रहते से यदि उसीसे डेवेल्प, फिक्स, वाश इत्यादि किया जाय तो प्लेट या फिल्म के जिल्हेटन की फिल्म के नष्ट हो जाने की सम्भावना है । इस पानी का व्यवहार करने से नेगेटिव के सतह पर हवा के बुदबुदे वन जाते हैं जो प्लेट या फिल्म के लिये बहुत हानिकारक है ।

पानी के इस दोष को दूर करने के लिये कल के पानी को पहले अच्छी तरह से खीला लेना चाहिये जिससे उससे सब घुली हुई हवा निकल जाय और तब गरम ही गरम उसे एक बोतल में बंद कर तब उसे ठंढा कर लेना चाहिये। काम के समय बोतल को खोलकर इसी का पानी का व्यवहार करना चाहिये।

डेवेलप, करने की प्रणालियां

(२) टैंक डेवेलपमेंट (Tank Development)— इस प्रणाली से डेवेलप करने में अधेरी कोठरी की आवस्यकता नहीं होती, किसी भी जगह प्रकाश में ढेवेल्प किया जा सकता है। परन्तु इसमें एक विशेष प्रकार के यन्त्र की आवस्यकता होती है जिसे ढेवेल्पिंग टैंक (Developing Tank) कहते हैं। इसी के भीतर प्लेट या फिल्म को रखकर ढेवेल्प किया जा सकता है। इस प्रणाली से भी प्लेट, कट फिल्म, फिल्म पैक या रोल फिल्म ढेवेल्प किये जा सकते हैं।

अब इसके वाद के दो अध्यायों में इन दो प्रणालियों के पूरे वर्णन दिये गये हैं।



बाईसवाँ अध्याय

डिश डेवेल्पमेंट डॉधेरी कोटरी

डिश डेनेल्पमेंट के लिये एक अँघेरी कोठरी या डार्क रूम (Dark Room) की आक्त्रयकता होती है । इसका नाम अँघेरी कोठरी रहने पर भी यह विल्कुल अँघेरी नहीं रहती विल्क यह एक ऐसी कोठरी रहती है जिसमें वाहर से किसी प्रकार का प्रकाश मीतर न आ सके। कोठरी में एक लाल रौशनी जलाई जाती है। किसी तरह की लाल रौशनी से काम नहीं चल सकता है। फोटोप्राफी के लिये. विशेष प्रकार की लाल रौशनी का प्रयोग किया जाता है—इसे रेड लिय (Red Lamp) भी कहते हैं। इसमें एक लाल रंग का कांच लगा हुआ रहता है और इसी कारण इससे लाल प्रकाश आता है—प्रकाश वहुत धीमा होता है और इसी धीमी रौशनी में काम करना पड़ता है।

डेवेलपर और डेवेलप करने की विधि

डेनेल्प करने के लिये कई प्रकार के डेनेल्पर मिल्ते हैं। किसी किसी डेनेल्पर को कई चीचो को पानी में घोलकर बनाया जाता है और कई डेनेल्पर बने बनाये भी मिल्ते हैं। वने वनाये डेवेळपर गाढ़े तरळ पदार्थ के रूप में रहते है अर्यात् कन्सेन्ट्टेड् छिकिड (Concentrated liquid) होते हैं; या टेबलेट (Tablet), गोली या पाउडर (Powder) अर्थात् चूर्ण के रूप में रहते हैं। इनको प्रयोग करते समय इन्हें पानी में घोल लिया जाता है और तब काम में लाया जाता है। इन वने वनाये डेवेल्परों के साथ उन्हें प्रयोग करने की विधि भी दी रहती है। इनके अलावे और भी दूसरे दूसरे डेवेल्पर विशेष प्रकार के प्लेटों के लिये मिलते हैं जिन्हें केवल उन्हीं प्लेटो को हेवेलप करने के काम में लाया जाता है। इनको व्यवहार करने की विधियां भी उनके साथ ही दी रहती है । फोटोग्राफी पहले पहले सीखने वालों को यह उपदेश दिया जाता है कि वे डेवेल्पर स्त्रयं वनावे और जब उस प्रकार के डेवेल्पर से डेवेल्प करना आ जाय तब दूसरे प्रकार के डेवेळपर का प्रयोग करना शुरू करें और इसी तरह एक के वाद दूसरे डेवेडपर का प्रयोग करते जाँय । ऐसा करने से डेवेल्प करना सीखा जा सकता है ।

ढेनेल्पर वनाने की एक निधि नीचे दी जाती है। यह खेनेल्पर वहुत प्रचलित है। इसे पाइरो—सोडा ढेनेल्पर कहते हैं।

पाइरो-सोडा डेवेलपर

(Pyro-Soda Developer)

पहले निम्नलिखित सल्युशन बनाया जाता है, इसके लिये निम्नलिखित नुसखे की लिखी हुई चीज़ों को नापकर या तौलकर लिया जाता है, उसके बाद उसमें पानी मिलया जाता है जब कि सल्युरान लिखे हुए नाप का हो जाय; जैसे, नीचे लिखे अनुसार पाइरोगेलिक एसिड और पोटासियम मेटावाइसलफाइट वज़न कर लेकर उसमें पानी मिलाते जाना चाहिये, जव सल्युरान का आयतन १० औंस हो जाय तो फिर पानी नहीं मिलाना चाहिये। इस सल्युरान को स्टॉक सल्युरान (Stock Solution) कहते हैं। इसका यह अर्थ है कि इसे एकवार अधिक परिमाण से वनाकर रख देते हैं और जब चाहे इससे निकाल कर व्यवहार किया जाता है।

स्टॉक सल्युशन
पाइरोगेल्कि एसिड (Pyrogallic acid).... १ औंस
पोटासियम मेटाबाइसलफाइट (Potassium metabisulphite) १०० प्रेन
पानी.... १०० प्रेन
उसके वाद निम्नलिखित दो सल्युशन भी बनाये जाते है।
सल्युशन क के बनाने के लिये स्टॉक सल्युशन की भी आक्स्यकता
होती है—

सल्युशन क

स्टॉक सल्युशन (Stock Solution) २ औंस पानी.... २० औंस तक

सल्युशन ख

सोडियम कारवोनेट किस्टल (Sodium carbonate crystal) २ औं

सोडियम सल्फाइट क्रिस्टल (Sodium sulphite crystal).... २ औंस पोटासियम त्रोमाइड १०°/, सल्युशन (otassium bromide 10°/, solution) २ ज्ञाम पानी २० औंस

सल्युशन ख के बनाने की विधि यह है कि पहले सोडियम कारवोनेट और सोडियम सल्फाइट को १५ ऑस पानी मे घोल लिया जाता है; घोलते समय पानी गरम होना चाहिये और उसका ताप १००° एफ० होना चाहिये, यदि पानी ठंढा हो तो उसे १००° एफ० तक गरम कर लेना चाहिये; तब उसमें बोमाइड सल्युशन को मिला दिया जाता है और तब उसमें और अधिक पानी मिला-कर सल्युशन को २० औंस बना लिया जाता है।

किसी ठीक से एक्सपोज किये हुए प्लेट या फिल्म को डेवेल्प करने के लिये सल्युशन क और सल्युशन ख के समान समान भाग एकसाथ मिला लिये जाते है और इन दोनों को मिलाने से ही डेवेल्पर वन जाता है। डिश में इस डेवेल्पर को इतना लेना चाहिये कि उसमें प्लेट या फिल्म को डुवाने से इव जाय। टेवल नं० २१ में यह दिखलाया गया है कि प्लेट के किस आकार के लिये कितना डेवेल्पर लेना चाहिये।

टेवल नं॰ २१

अत्र डेवेलप करने की त्रिधि वर्ताई जाती है। मान लिया जाय कि एक हाफ-प्लेट के आकार के प्लेट (आकार ८ई इंच× ६३ इंच) को डेवेटप करना है । इसके लिये ४ औंस डेवेटपर की आवश्यकता होगी। इसल्यि सल्युरान क के २ औस और सल्युशन ख के २ औस एकसाथ मिला लिये जाते है और उसे मेजरिंग ग्लास में रखा जाता है। अब अधेरी कोठरी में प्लेट या फिल्म को केमरे से या होल्डर से निकाल लिया जाता है। याद रखना चाहिये कि डिश डेवेलपमेट की प्रणाली से प्लेट, कट फिल्म, या रोल फिल्म को डेवेल्प किया जा सकता है। रोल फिल्म को प्लेट की विधि से डेवेलप करना उसी समय सम्भव हो सकता है जब रोल फिल्म के मिन्न-मिन्न चित्रों को काट कर अलग कर लिया जाय । इसलिये प्लेट को डेबेलप करने की जो विधि है वहीं विधि हर प्रकार की फिल्मो को डेवेल्प करने की भी है। नीचे के वर्णन में केवल प्लेट का नाम लिया गया है क्योंकि वार-वार 'प्लेट या कट फिल्म या रोल फिल्म' इत्यादि लिखने से अच्छा नहीं माछम होता, इसिंख्ये यह नहीं समझ छेना चाहिये कि इस

विधि से केवल प्लेट ही ढेवेल्प किये जा सकते है बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि इसी विधि से किसी भी प्रकार की फिल्म को ढेवेल्प किया जा सकता है।

पहले प्लेट को एक साफ डिश में इस तरह रखा जाता है कि उसके जिलेटिन की फिल्म ऊपर हो। उसके बाद डेकेल्पर को डिश में डाल दिया जाता है जो पहले मेज़रिंग ग्लास में रखा हुआ था। उसके बाद डिश को दोनो हायों से पकड़ कर उठा कर धीरे-धीरे हिलाया जाता है। हिलाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि एकबार दाहिन हाथ को ऊपर उठाना चाहिये और एक बार बाये हाथ को ऊपर उठाना चाहिये और फिऱ दाहिने हाथ को—इसी तरह हिलाना चाहिये।

प्लेट को हिलाते-हिलाते ध्यान से यह देखना चाहिये प्लेट पर कैसा चित्र बनता है। प्लेट का रंग क्रमशः काला होता जाता है और क्रमशः उस पर एक चित्र बनता हुआ माल्स होता है। सब प्लेट ठीक से एक्सपोज किये हुए नहीं रहते हैं इसलिये चित्र के बनने में किसी प्लेट में कम देर और किसी में अधिक देर लगती है। यदि प्लेट का एक्सपोजर ठीक हुआ हो तो उस पर चित्र के पहले चिह्न आधे मिनट के बाद माल्स होंगे। प्लेट का एक्सपोजर ठीक है या नहीं यह जानने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यदि उसका एक्सपोज़र ठीक हो तो प्रतिबिन्च के उज्ज्वल माग ही पहले काले होंगे, तव कुल कम उज्ज्वल माग होंगे और तब सबसे कम उज्ज्वल माग भी कुल-कुल काले हो

जायेगे। यदि ऐसा होता हुआ माल्स हो अर्थात् चित्र क्रमशः वनने लगे तो डेवेल्प करते जाना चाहिये। परन्तु यदि सव से उज्ज्वल भाग के काले होने में देर होने लगे तो समझ लेना चाहिये कि प्लेट में अन्डर—एक्सपोजर का दोप हो गया है अर्थात् जितने समय के लिये एक्सपोजर देना चाहिये था उससे कम समय के लिये एक्सपोजर दिया गया है। फिर, यदि प्रतिविग्व के उज्ज्वल भाग वहुत जल्दी काले होने लगे तो समझना चाहिये कि प्लेट में ओवर—एक्सपोजर का दोप हो गया है। ऐसा होने से आघे मिनट से भी कम समय में प्रतिविग्व के सबसे उज्ज्वल भाग काले हो जाते हैं और उसी समय में कम उज्ज्वल भाग भी प्रायः काले हो जाते हैं, काला होना कमशः एक भाग से दूसरे भाग में नहीं होता। इन दोनो प्रकार के दोपो को दूर करने के कई उपाय हैं जो पीले वताये जायेगे।

यदि माळ्म हो कि प्लेट का एक्सपोजर ठीक है तो ढेवेलप करते जाना चाहिये। कवतक डेवेलप करना चाहिये यह जानने के लिये वीच-वीच में प्लेट को वाहर निकाल कर रौशनी की ओर एकड़ कर देखना चाहिये—जब प्रतिविम्ब के और इसलिये वियय के सबसे उज्ज्वल भाग काले माळ्म हो तो यह समझ लेना चाहिये कि डेवेलपमेट पूरा हो गया है—और सब भाग भी कुछ कम काला और कुछ अधिक काला होना चाहिये। डेवेलपमेंट पूरा हो जाने पर कालापन सब से कम से लेकर सबसे अधिक

तक होता है। जब माळूम हो कि डेबेटएमेंट पूरा होगया है तो प्टेट को डेबेटएर से बाहर निकाट टेना चाहिये नहीं तो उचित समय से अधिक डेबेटए करने से प्टेट पर नानाप्रकार के धव्वे पड़ जाते हैं।

कितनी देर तक डेवेलप करना चाहिये।

ढेवेळप करने में जानने योग्य सत्र से आवश्यक वात यह है कि कत्र तक ढेवेळप करना चाहिये। ढेवेळप करने का समय निम्निट्छित वातों पर निभर करता है—

(१) सन्युशन का कन्सेन्द्रशन (Concentration) या गाड़ापन—

सल्युशन का गाड़ापन जितना ही अधिक होगा देवेल्प करने का समय उतना ही कम होगा। यहां सल्युशन से मनल्व देवेल्पर हैं।

(२) डेवेलपर का टेम्परेचर (Temperature) या ताप-

देवेलपर का ताप जितना ही अधिक होगा देवेलपमेंट का समय उतना ही कम होगा। इस अध्याय में दी गई प्रत्येक त्रिधि, प्रणाली या नुसखे के लिये दिये गये समय ठीक उसी समय ठीक होंगे जब कि देवेलपर का ताप ६५° एफ० होगा। उसका ताप ६५ हिगरी से कम या अधिक होने से देवेलप करने के समय को भी बढ़ाना या घटाना पड़ेगा।

> (३) एक्सपोज़र का समय-यदि ओवर एक्सपोज़र हो गया हो तो प्लेट को कम देर के

ल्यि और अन्डर एक्सपोजर हो जाने पर अधिक देर के ल्यि डेवेल्प करना चाहिये।

(४) प्लेट की स्पीड या गति-

प्लेट की स्पीड पर भी डेन्नेल्पमेंट का समय कुल-कुल निर्भर करता है, प्लेट की स्पीड जितनी ही अधिक होगी डेनेल्पमेंट का समय उतना ही अविक होगा और कम स्पीड के लिये कम होगा।

(५) प्लेट का स्वभाव-

भिन्न भिन्न प्रकार के प्लेटों के लिये डेवेल्पमेंट के समय भी भिन्न मिन्न होते हैं ।

(६) डेवेलपर का स्वमाव-

भिन्न भिन्न प्रकार के डेवेल्पर के साथ डेवेल्पमेंट के समय बहुत ही भिन्न भिन्न होते हैं। यदि एक डेवेल्पर के लिये १ मिनट हो तो हो सकता है कि किसी दूसरे डेवेल्पर के लिये उसी अवस्था में १५ मिनट हों।

(७) प्रिंट करने के कागज़ के प्रकार-

· डेबेल्प करते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस नेगेटिव में किस प्रकार के प्रिंटिंग पेपर पर छापना होगा क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रिंटिंग पेपरों के लिये डेबेल्पमेंट के समय को घटाना या बढ़ाना पड़ेगा।

ढेनेळपमेंट का समय इतनी नातो पर निर्भर करने के कारण उसका कोई सहज नियम नहीं ननाया जा सकता है। इसळिये यह समय जानना फोटोप्राफर की अभिज्ञता पर निर्भर करता है। ढेनेळप करते समय डेनेळपमेंट के समय को जानने के तीन उपाय हैं—डेवेल्प करते समय इन उपार्यों में से किसी का प्रयोग करने से समय का पता चलता है।

- (१) आलों से देखने का उपाय (Eye Method)— इस उपाय का वर्णन इसी अध्याय के शुरू में दिया जा चुका है। इस उपाय में,—डेबेल्प करते समय बीच बीच में प्लेट या फिल्म को डेबेल्पर से निकाल कर प्रकाश की ओर पकड़ कर देखा जाता है कि उस पर चित्र कहाँ तक बना है और कैसा बना है। जब देखकर यह माल्म हो जाता है कि डेबेल्पमेंट पूरा होगया है तो डेबेल्प करना बन्द कर दिया जाता है। डेबेल्पमेंट कव पूरा होगया यह केवल प्लेट के चित्र को देखकर समझने की विधि भी बताई जा चुकी है। इस उपाय से—डेबेल्प करने से पहले यह नहीं कहा जा सकता है कि कब डेबेल्पमेंट पूरा होगा या डेबल्पमेंट का समय कितना होना चाहिये।
- (२) समय-ताप का उपाय या टाइम-टेम्परेचर मेथड (Time-Temperature Method)-

किसी नियत डेवेल्पर के लिये किसी नियत ताप पर डेवेल्प मेंट ठीक होने का केवल एक नियत समय है—यदि प्लेट का एक्सपोचर ठीक समय के लिये हो तो इसी नियत समय में डेवलपमेंट ठीक होगा । इसलिये प्रत्येक डेवेल्पर के लिये टेवल बनाये गये है कि उस डेवेल्पर के साथ किस ताप में डेवेल्पर का समय कितना होगा, और किस प्लेट के साथ यह समय कितना होगा। इन टेबलो में मिन्न मिन्न प्लेटों के लिये और मिन्न मिन्न तापो के लिये डेबेलपमेंट के ठीक ठीक समय कितने होगे ये दिये हुए रहते हैं। जब कभी प्लेट या फिल्म खरीदे जाते हैं तो उनके डिक्बों पर या उनके स्पूलों पर ये टेबल दिये हुए रहते हैं। वने बनाये हुए डेबेलपरों के साथ भी ऐसे टेबल दिये रहते हैं। परन्तु ऐसे टेबलों के बिना इस उपाय से काम नहीं लिया जा सकता है। इसलिये साधारणतः इस उपाय से काम नहीं लिया जाता है—इसे केवल पानकोमेटिक प्लेट डेबेलप करते समय काम में लाते हैं क्योंकि इसमें पूरे लेंधरे में डेबेलप करना पड़ता है, लाल रौशनी भी नहीं रहती है और इसलिये बीच बीच में प्लेट को निकाल कर देल भी नहीं सकते और पहले उपाय से काम नहीं चल सकता है। यह उपाय टक डेबेलपमेंट में भी व्यवहार होता है जो इसके बाद के अध्याय में बताया गया है।

(२) फैकटोरियल उपाय या फैकटोरियल मेथड (Factorial Method)—

इस उपाय में डेनेल्पर को डिश पर ढाल्ने के साथ ही घड़ी में समय देख लिया जाता है कि किस समय डेनेल्पर को प्लेट पर ढाला गया ! तन, ज्योंही प्लेट पर चित्र का पहला चिह्न माल्सम हो त्योंही फिर देखा जाता है कि क्या समय हुआ । इस लिये यह माल्सम हो जाता है कि डेनेल्पर के ढाल्ने से लेनर प्लेट पर चित्र का पहला चिह्न बनने में कितनी देर लगती है।

मान छिया जाय कि उसके छिये २० सेकेंड छगे । डेवेछपर का ताप भी पहले से जान लेना चाहिये। अन 'फैकटर टेनल' से देख लिया जाता है कि २० सेकेंड के लिये, उस विशेष ढेवेटपर के लिये और उस विशेष ताप के लिये 'फैकटर' (Factor) कितना है। मान छिया जाय कि यह फैकटर १२ निकला तो पहुळे के समय को इस फैकटर से गुणा कर छैने से जो गुणफळ मिलता है वही डेवेलप करने का ठीक समय होता है। यहां इसी नियम से डेवेलप करने का ठीक समय २०x१२=२४० सेकेड होंगे। इससे यही अर्थ निकलता है कि फैकटर चित्र के पहले चिह्न वनने के समय पर निर्भर करता है। यह फैकटर डेवेळपर का स्वमाव, डेवेळपर का गाढ़ापन, ताप और प्लेट के स्वभाव पर निर्भर करता है। इसिक्ष्ये 'फैकटर टेवलस्' मे इन भिन्न भिन्न वातों के लिये अलग अलग टेनल वनाये गये हैं। इस तरह के बहुत से टेबल बनाये गये हैं जो बाटिकन साहेब के बनाये हुए हैं और उन टेक्लों को दूसरी किसी किताव में छापा नहीं जा सकता है क्योंकि उन टेवलो के लिये वाटकिन साहेव के पास कॉपीराइट (Copyright) है। यदि किसी को इस उपाय से काम छेने की इच्छा हो तो उसे वाटकिन साहेव की लिखी हुई पुस्तक को देखना चाहिये। उस पुस्तक का नाम है ''मैत्येल ऑफ फोटोग्राफी" (Watkin's Manual of Photography) ।

दूसरे दूसरे डेवेलपर

पाइरो-सोडा डेवेल्पर का प्रयोग सबसे अधिक होता है।

इसके सिवाय और भी बहुत से डेवेटएर है जिनमें कई विशेषताएँ है। नीचे उनकी एक सूची टी जाती है—प्रत्येक डेवेटएर के बनाने की विधि, प्रयोग करने की विधि और विशेषताएँ दी गई हैं।

(१) मेटोल डेवेलपर (Metal Developer)-

पाइरो—सोडा डेनेल्पर ओर इस डेनेल्पर में एक प्रमेद यह है कि पाइरो सोडा डेनेल्पर में प्लेट पर चित्र क्रमशः वनता है परन्तु मेटोल डेनेल्पर में एक ही साथ और एक ही समय पूरा चित्र वन जाता है। यह अन्डर एक्मपोकर दिये हुए प्लेट के लिये अच्छा डेनेल्पर हैं और उन निपयो के लिये भी अच्छा डेनेल्पर हैं जिनमें बहुत चमकीलपन के माग, बहुत उज्ज्ल्लता के माग और साथ साय बहुत कालेपन के माग भी हों। इसको वनाने का निम्नलिखित नुसखा है।

मेटोल ('Metol') ५० प्रेन
सोडियम सल्फाईट क्रिस्टल (Sodium sulphite
crystal') १ औंस
सोडियम कारजोनेट क्रिस्टल (Sodium carbonate
crystal') २ अँस
पोटासियम ब्रोमाइड (Potassium bromide) १० प्रेन
पानी २०० औंस तक
डेवेल्प करते समय डेवेल्पर बनाने के लिये ऊपर के सल्यशन के १ भाग के साथ ३ भाग पानी मिला लिया जाता है।

ऊपर के सल्युशन को बनाते समय पहले मेटोल को गरम पानी में घोल िया जाता है और तब दूसरी चीजो को मिलाया जाता है नहीं तो मेटोल पानी में नहीं घुलेगा; और एक बात घ्यान देने योग्य यह है कि मेटोल विष है—इसलिये इसे हाथ से नहीं छूना चाहिये। केवल मेटोल से बनाये गये डेवेलपर को प्रयोग करते समय कड़ कठिनाइयाँ होती है; इसलिय साधारणतः मेटोल को अकेले व्यवहार न कर उसे हाइड्रोक्विनोन के साय व्यवहार करते हैं। इसे मेटोल—हाइड्रोक्विनोन डेवेलपर या पाइरो— मेटोल डेवेलपर कहते हैं। इसका वर्णन अब दिया जाता है।

(२) हाइड्रोक्त्रिनोन डेवेलपर (Hydroquinone Developer)—

यह डेबेल्पर उन प्लेटों के लिये अच्छा है जिनमें अन्डर एक्सपोजर नहीं हुआ हो और ओवर-एक्सपोजर दिये गये प्लेटों के लिये यह सबसे अच्छा है, इसके अलावे ठीक से एक्सपोजर दिये गये प्लेटों के लिये तो अच्छा ही है। इसके लिये पहले निम्नलिखिन दो सल्युशन बनाये जाते हैं:—

सल्युशन क

	ोन (Hydr					
सोडियम सफलाइट क्रिस्टल (Sodium sulphite						
crystal)	•••	•••	•••	२ औस		
पानी		•••	२०	औस तक		

सल्युशन ख

सोडियम कारबोनेट क्रिस्टल (Sodium carbonate crystal) ... ३ औस पोटासियम ब्रोमाइड(Potassium bromide) ३० प्रेन पानी ... २० औंस तक

डेवेल्प करते समय सल्युशन क और सल्युशन ख के समान समान भाग लेकर मिला लिये जाते है, तब उसे डेवेल्पर के ऐसा व्यवहार किया जाता है। एक बात याद रहनी चाहिये कि डेवेल्प करने से पहले प्लेट को अच्छी तरह से धो लेना चाहिये। इसकी विशेषता यह है कि नेगेटिव के काले और उजले मार्गो में बहुत प्रमेद या अन्तर हो जाता है और साधारण काम के लिये बहुत अच्छा नहीं है; यह विशेषकर ओवर-एक्सपोजर किये हुए प्लेटों के लिये अच्छा है।

(३) मेटोल-हाइड्रोकिनोन डेवेलपर (Metol-Hydroquinone Developer)-

इसमें मेटोल डेवेल्पर तथा हाइड्रोक्चिनोन डेवेल्पर दोनों की विशेपताएँ आ जाती है; इसिल्पि इस डेवेल्पर में मेटोल के चित्र के सूक्ष्म मामों के प्रकाश करने का गुण तथा हाइड्रोक्चिनोन के काल्पन देने के गुण दोनो मिल्ते हैं। इसका भी प्रयोग वहुत होता है। इसके बनाने का नुसला यह है:—

मेटोल (Metol) २० ग्रेन

सोडियम सल्फाइट क्रिस्टल (Eodium sulphite						
crystal) ३ ओंस						
हाइड्रोक्त्रिनोन (Hydroquinone) ८० ग्रेन						
सोडियम कारवोनेट क्रिस्टल (Sodium carbonate						
crystal) २ औंस						
पोटासियम त्रोमाइड (Potassium bromide) २० प्रेन						
पानी २० औंस तक						
डिश डेवेटपमेंट के टिय इस सन्युशन के एक भाग के						
साय ३ भाग पानी मिछा छिया जाता है और तब डेवेटपर के						
ऐसा व्यवहार किया जाता है। यद्यपि मेटोल हाइड्रोक्विनोन डेवेल-						
पर से हर प्रकार के प्लेट और फिल्म डेनेल्प किये जा सकते है						
तोभी पेशेबाले फोटोग्राफर लोग जब ग्राहक के रोल फिन्म को						
डेवेल्प करते हैं तो हाइडो़क्विनोन और मेटोल के साथ कुछ पाइरो						
भी मिला देने हैं जिससे रोलफिन्म के नेगेटिन कुछ और उत्तम वन						
जाते हैं। परन्तु घरमें डेनेल्प करते समय पाडरो के मिल्ले हुए						
नहीं रहने के कारण नेगेटिय में वह साभदायक विशेषता नहीं						
आती हैं । इस ढेवेळपर के बनाने का नुसखा यह ई						
मेटोङ (Metol) २ ग्रेन						
गरम पानी १२ औंस						
सोडियम सल्फाइट क्रिस्टल (Sodium sulphite						
crystal) १३० ग्रेन						

सोडियम कारवोनेट किस्टङ (Sodium carbonate crystal) ... १२४ प्रेन हाइड्रोक्विनोन (Hydroquinone) ... ६ प्रेन पाइरो (Pyro) ... ७ प्रेन ठंडा पानी ... २० औस तक

ऊपर दिये हुए कम के अनुसार ची ने को मिलाना चाहिये, जैसे, पहले मेटोल को गरम पानी में घोलना चाहिये, तब उसमें सोडियम सलफाइट किस्टल घोलना चाहिये और इसी क्रम से अन्त में ठंडा पानी मिलाकर २० औंस सल्युशन बना लेना चाहिये।

यह डेवेल्पर विशेषकर रोल फिल्म के लिये ठीक हैं परन्तु इसे प्लेट और कट फिल्म के लिये भी व्यवहार किया जा सकता है। यदि न्रोमाइड या गैसलाइट कागज डेवेल्प करना हो तो यह डेवेल्पर उनके लिये योग्य नहीं है।

(४) एमिडोल डेवेलपर (Amidol Developer)

यह देवेल्पर वहुत देर के लिये ठीक नहीं रहता, दो ही दिनों के बाद खराव हो जाता है और इसलिये इसे साधारणतः व्यवहार नहीं किया जाता है। देवेल्प करते समय ताजा देवेल्पर बना लेना ही ठीक है। यह ब्रोमाइड कागज को देवेल्प करने के लिये बहुत ही अच्छा है परन्तु प्लेट के लिये अच्छा नहीं है। इसका

नुसखा यह है					
सोडियम सल्फाइट क्रिस्टल (Sodium sulphite					
crystal) १ औस					
पोटासियम ब्रोमाइड (Potassium bromide)५० ग्रेन					
एमिडोल (Amidol) १७५ ग्रेन					
पानी २० औंस तक					
डेवेलपर के ऐसा ब्यवहार करने के लिये ऊपर लिखे हुए सल्युशन					
के १ भाग के साथ ३ भाग पानी मिलाकर व्यवहार किया जाता है।					
ब्रोमाइड पेपर डेवेल्प करने के लिये एमिडोल डेवेल्पर के					
निम्नलिखित नुसखे से काम लेना अच्छा है क्योंकि यह सस्ता भी					
पड़ता है और इससे किसी कम्पनी के बनाये हुए कागज डेवेटप					
किये जा सकते हैं। इसका नुसखा यह है					
एमिडोल (Amidol) १० प्रेन					
सोडियम सलकाइट क्रिस्टल (Sodium sulphite					
crystal) १०० ग्रेन					
पानी १० औंस तक					
(4) एसिड एमिडोल डेवेलपर (Acid Amidol					
Developer)—					
इसका यह नुसखा है—					
सोडियम सल्फाइट (Sodium sulphute)१ औंस					
- पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट (Potassium metabi-					
sulphite) १ ड्राम					

पिन्डोल (Amudol) ... ४० प्रेन पोटासियम ब्रोमाइड (Potassum bromude) ५ प्रेन पानी ... २० औंस तक यह सल्युशन जल्दी खराव हो जाता है, इसल्लिये पहले सोडियम सल्फाइट और पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट को पानी में घोलकर रखना चाहिये और डेवेल्प करने से कुल पहले और सब चीबों को मिला लेना चाहिये।

(६) ग्लाइसिन डेवेलपर (Glycun Developer)— यह बहुत दिनो तक खराब नहीं होता है परन्तु इसे व्यवहार कम किया जाता है क्योंकि इससे डेवेलप करने में बहुत देर लगती है। इसका नुसखा यह है—

ग्लाइसिन (Glycun) १ औंस सोडियम सल्फाइट किस्टल (Sodum sulphitecrystal) १ ई औंस पोटासियम कारवोनेट एनहाइड्स (Potassium carbonate anhydrous) ५ औंस पानी ३० औंस तक

इस सल्युशन को बनाने का नियम यह है कि पहले २० औंस गरम पानी में सोडियम सलफाइट क्रिस्टल को घोल लिया जाता है, उसके बाद ग्लाइसिन और पोटासियम कारबोनेट एनहाइ-दूस को घोला जाता है और तब ठंढा पानी मिला कर सल्युशन को ३० औंस बना लिया जाता है। दिश हेबेल्पमेंट के लिये ऊपर लिखे सल्युशन के १ भाग के साथ १ भाग पानी मिलाकर देबेल्प किया जाता है।

(७) पाइरो-मेटोल देवेलपर (Pyro-Metol Developer)—

यह विशेषकर अन्डर एक्सपोचर दिये गये नेगेटिन के लिये वहुत काम की चीच है। इसके लिये निम्नलिखित दो सल्युशनों के बनाने की आवश्यकता होती है—

सल्युशन क								
मेटोल (Metol)	***	•••	३५ प्रेन					
पोटासियम मेटाबाइसल्पाइट (Potassium metabi-								
sulphite)	•••	•••	१०० ग्रेन					
पाइरो (pyco)	•••	•••	१०० ग्रेन					
पानी	***	•••	२० औस तक					
सन्युशन ख								
सोडियम कारवोनेट क्रिस्टल (Sodium carbonate								
crystal)	•••	•••	४ औंस					
पानी	•••	•••	२० औंस तक					
डंबेट्प करने के टिये सत्युशन क का १ भाग, सत्युशन								
ख का १ भाग और दो भाग पानी मिछाये जाते हैं।								

(८) फाइन ग्रेन डेंबेलपर (Fine Grain Developer)-इसे विशेषकर मिनियेचर आकार के अर्थात् बहुत होटे आकार के प्लेट ओर फिल्म को डेंबेल्लप करने के ल्यि काम में लाया जाता है जिससे कि उस मिनियेचर नेगेटिव से एनलार्जमेंट (Enlargement) या बहुत बड़े आकार का पोिन्टिव बनाया जा सके। इससे फाइन ग्रेन (Fine Grain) प्लेट और फिल्म अच्छी तरह डेंबेलप होते हैं। इसका नुसखा यह है—

मेटोल (Metol)...२० प्रेन सोडियम सल्फाइट क्रिस्टल (Sodium sulphute crystal)...१ ऑस हाइड्रोक्टिनोन (Hydroquunone)... ...५० प्रेन बोरेक्स (Borax)... २० प्रेन पानी... २० औस तक डेवेलप करने का समय १० से २० मिनट तक हो सकता है।

(९) कन्सेन्ट्रेटेड (Concentrated) और रेडी फॅर ग्रस (Ready For Use) डेबेलपर—

आजकल बना बनाया हुआ ढेबेलपर मिलता है; यह गाढ़ा तरल पदार्थ (Concentrated liquid) होता है जो शीशी या बोतल में बन्द किया हुआ रहता है। काम में लाते समय उसे शीशी से निकाल कर उसमें केवल पानी मिला लिया जाता है और इस तरह डेवेल्पर तैयार हो जाता है। इन्हें व्यवहार करने की विधियां डेवेल्पर की शीशी के साथ दी रहती हैं। सबसे अधिक प्रचलित डेवेल्पर एजोल (Asol) और रोडिनेल (Rodinal), है। शौकीन फोटोग्राफर लोग इन्हें बहुत सरलता के साथ व्यवहार कर सकते हैं।

(१०) टेवलॉयंड डंवेलपर (Tabloid Developer)—
अधिकांश वने वनाये डेवेल्पर टेवलेट (Tablet)
टेवलॉयेड (Tabloid) या गोली के रूप में मिलते हैं। प्रयोग
करते समय एक गोली को निकाल कर पानी में घोल लेने ही से
डेवेलपर तैयार हो जाता। इन्हें व्यवहार करना भी वहुत ही सहज
है। व्यवहार करने की विधियां भी इनके साथ दी रहती है। इस
श्रेणी के डेवेल्परों में टेवलॉयेड राइटोल (Tabloid Rytol)
सबसे अधिक प्रचलित है।

ऊपर लिखे हुए डेनेल्परों के अलाने मिन्न—भिन्न कम्पनी के नने हुए प्लेटों और फिंतमों के साथ निशेप-निशेष डेनेल्परों को न्यनहार करने का उपदेश दिया जाता है। प्लेट के नक्से के ऊपर, फिल्म के स्पूल पर या अल्या छपे हुए कागज पर उस निशेप प्रकार के प्लेट या फिल्म के साथ व्यनहार करने के लिये डेनेल्परों के नुसखे और डेनेल्प करने के नियम दिये रहते हैं।

रोल फिल्म का डिश डेवेलपमेंट

्छेट और फिल्म के डेवेल्डप करने में कोई प्रभेद नहीं है— एक ही डेवेल्डपर का प्रयोग किया जाता है और एक ही विधि से काम लिया जाता है। परन्तु प्लेट कड़ा होता है और फिल्म नरम होती है इसलिय फिल्म को कुछ दूसरी ही तरह डेवेल्प किया जाता है। कोई डेवेल्पर जो प्लेट के लिये योग्य हो वह फिल्म के लिय भी योग्य है,-और विशेषकर पाइरो—सोडा डेवेल्पर के दो जुसखों को सहज में प्रयोग में लाया जा सकता है।

रोल फिल्म को डिश में डेवेलप करने के तीन उपाय है:--


(१) रोल फिल्म के नेगेटियों को कैंची से काटकर टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग कर लिये जाते है-इसके लिये रोल फिल्म को अँधेरी कोठरी में ले जाकर खोला जाता है और उसके वाद फिल्म के सब भागों को काटकर अलग अलग कर लिया जाता है। रोल फिल्म के साथ लपेटे हुए कागज के चिह्न को देखने से माछूम हो जाता है कि फिल्म को कहाँ काटना चाहिये क्योंकि फिल्म पर कोई चिह्न नहीं रहता है और इसल्यि कागज पर के चिह्न को न देखकर केवल फिल्म को देखकर यह पता चलाना मुक्तिल है कि फिल्म का कोइ नेगेटिव कहाँ से श्चरू होता है और कहाँ खतम होता है। काटने के समय इस वात का घ्यान रहे कि कागज फिल्म के साथ सटा हुआ रहना चाहिये नहीं तो हो सकता कि किसी चित्र के बीच में कट जाय। काटने के बाद उन कटी हुई फिल्मों को एक या दो मिनट के लिये ठढे पानी में डुवा कर रखना चाहिये जिससे वे सीधी हो जॉय। उसके वाद उन्हें एक एक कर प्लेट के समान डेवेलप किया जाता है।

- (२) पूरी रोल फिल्म को लेकर ढेवेल्प करना शुरू किया जाता है और ज्योंही फिल्म पर चित्र का पहला चिह्न आ जाता त्योंहि यह माल्म हो जाता है कि कौन चित्र कहाँ से शुरू होता है और वहां खतम होता है और इसलिये अन उन्हें काट कर अलग अलग कर देने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इस तरह काट लेने के बाद उन कटी हुई फिल्मो को ठंढे पानीमें रख दिया जाता है और तन उनको एक एक कर पूरी तरह डेवेल्प किया जाता है।
- (३) यह उपाय ही सबसे अच्छा है—इसमें पूरी रोछ फिल्म को विना को कोट हुए डेनेल्प किया जाता है। अँधेरी कोठरों में फिल्म को स्पूल से निकाल कर ठंढे पानी में हुना दिशा जाता है जिससे वह कुल नरम हो जाती है। ऐसा करने के लिये कुल साफ पानी एक डिइा में रखा जाता है, अब फिल्म के दोनों छोरों को दो हाथों से या किए लगाकर दो हाथों से पकड़ कर फिल्म के मध्य माग को पानी में हुना दिया जाता है। याद रहे कि फिल्म के जिलेटिन का माग ऊपर रहना चाहिये। अन पहले एक हाथ को ऊपर और दूसरे हाथ को नीचे ले जाना चाहिये और फिर दूसरे हाथ को ऊपर और पहले हाथ को नीचे ले जाना चाहिये जिससे फिल्म के एक छोर से दूसरे छोर तक का पूरा माग पानी के मीतर से आने जाने लगजाय। एक—दो मिनट के वाद फिल्म बहुत नरम हो जाती है-तन उसे दूसरे डिशा में ले जाना चाहिये जिसमें डेनेल्पर रखा हुआ हो। पानी में डुनाने की

जो विधि है डेवेल्प करने की भी वही विधि है। ध्यान रहे कि: चित्र नं ०१८४



रोल फिल्म डेवेलप करने की विधि । फिल्म के सब भाग समान रूप से डेवेलप हों ! चित्र नं॰ १८६



रोल फित्म टेवेलप करने का टिना।

ढेवेल्प साधारण डिश से हो सकता है परन्तु रोल फिल्म को पूरा ढेवेल्प करने के लिय एक विशेष प्रकार का डिश भी मिलता है। इस डिश के बीच में एक छड़ या बार (Bar) लगा हुआ रहता है। फिल्म को इसके नीचे से पार कर डेवेल्प किया जाता है और इससे यह लाम होता है फिल्म का वह भाग सदा डेवेल्पर में हुवा हुआ रहता है, उससे निकल नहीं सकता है। वार या छड़ का आकार साधारणतः सिल्डिर (Cylindrical) होता है।

जब रोछ फिल्म के भिन्न-भिन्न भागों में एक्सपोंडर भिन्न-भिन्न प्रकार का या भिन्न समयों के छिये हुआ हो तो फोटोप्राफर को यह इच्छा हो सकती है कि भिन्न भिन्न भागों को डेनेख्य भी एक्सपोंडर के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाय—इसिंख्ये पहले या दूसरे उपाय से काम चल सकता है। परन्तु सर्व्वदा अलग अलग डेनेल्प करने की आनक्ष्यकता नहीं होती है—सन भागों को, चाहे उनका एक्सपोंडर ठीक हो या अन्दर एक्सपोंडर हो या ओनर एक्सपोंडर हो,—एक तरह से और एक समय के लिये पूरी रोल फिल्म को निना काटे हुए एक साथ डेनेल्प करने से ही काम चल जाता है।

पॉनकोमेटिक हेट और फिल्म को डेवेलप करना

क्योंकि पॉनक्रोमेटिक प्लेट और फिल्म पर लाल रौशनी का असर पड़ता है, इसलिये उन्हें ढेवेल्प या फिक्स करने में या तो वे पूरे अंधेरे ही में ही ढेवेल्प और फिक्स किये जाते हैं या बहुत ही धीमी हरी रौशनी में करते हैं—पूरे अंधेरे में करना ही कहीं अच्छा है। पॉनक्रोमेटिक काम के लिये विशेष प्रकार की हरी रौशनी मिलती हैं परन्तु जहाँतक सम्भव हो अंधेरे ही में करना अच्छा है। क्योंकि कैसा चित्र वनता है अंधेर में यह नहीं देखा जा सकता है और इसलिये आई मेथड की प्रणाली या फैकटोरियल प्रणाली से काम नहीं लिया जा सकता; इसका केवल एक ही उपाय यह है कि टाइम-टेम्परेचर की प्रणाली से काम लिया जाय। जहाँ तक सम्मव हो उसी डेवेलपर का प्रयोग करना चाहिये जिसको उस विशेप प्रकार के पॉनक्रोमेटिक प्लेट या फिल्म के साथ प्रयोग करने के लिये कहा गया हो और डेवेलप करने का नुसखा और विधि प्लेट या फिल्म के साथ दी रहती है। पॉनक्रोमेटिक प्लेट या फिल्म को डेवेलप करने का और एक उपाय है जिसे टैक डेवेलपमेंट कहते हैं। इसको इसके वाद के अध्याय में बताया गया है।

गर्मी के दिन डेवेलप करना

गर्मी के दिन डेवेलपर का टेम्परेचर वहुत अधिक रहता है जैसे १०० डिगरी हो सकता है। ऐसी अवस्था में डेवेलप करने से प्लेट या फिल्म के जिलेटिन की फिल्म खराव हो जा सकती है। इस अवस्था में इस दोष को दूर करने के लिये वरफ की सहायता से डेवेलपर का टेम्परचर कम कर दिया जा सकता है।



तेईसवां अध्याय

टेंक डेवेलपमेंट

परिचय

टैंक डेवेडपमेंट (Tank Development) डेवेडप करने का और एक अच्छा उपाय है। इसके डिये एक विशेष यन्त्र या सामान की आवश्यकता होती है जिसे टैंक (Tank) कहते हैं। टैंक एक चौकीना या गोडाकार वनसे के आकार का होता है जिसके मीतर एक या अधिक प्लेट या फिल्म और डेवेडपर डाड दिये जा सकते हैं और इसे बंद कर देने से बाहर से किसी प्रकार का प्रकाश मीतर नहीं जा सकता है और इसडिये डेवेडपर मेंट का काम वाहर प्रकाश में किया जा सकता है—अंवेरी कोटरी की आवश्यकता नहीं होती। इसडिये आजकल डिश डेवेडपर्मेंट की अपेक्षा टैंक डेवेडपर्मेंट का ही अधिक प्रचलन है।

टैंक डेवेलपमेंट से लाभ

इससे सबसे बड़ा लाम तो यह है कि इसमें अधिरो कोठरी की आवश्यकता नहीं होती है और डेवेल्पमेंट पूरे प्रकाश में किया जा सकता है। इससे डेवेल्प करने में मूल नहीं हो सकती है। इसको प्रयोग करना भी बहुत ही सहज है—डेवेल्पमेंट सरते में और कम समय में हो जाता है। जब कोई डिश में डेबेलप करता है तो हो सकता है कि वह अन्डर-एक्सपोज किये हुए नेगेटिव को ओवर डेबेलप कर दे और ओवर एक्सपोज किये गये नेगेटिव को अन्डर डेबेलप करे-परन्तु टैंक से डेबेलप करने में ऐसी मूल कमी नहीं हो सकती है।

टैंक को प्रयोग करने की विधि

रेंक अनेक प्रकार के होते हैं और प्रत्येक को प्रयोग करने की विधि अलग-अलग होती है और इसलिये एक की प्रयोग-विधि दूसरे में नहीं लगाई जा सकती है। प्रयोग करने की विधि प्रत्येक टैंक के साथ दी हुई रहती है जिसके अनुसार डेवेलप करना चाहिये। संक्षेप में—टैंक को व्यवहार करने की साधारण विधि निम्निछिखित वाक्यों में दी जाती है। पहले केमरे से निकाल कर एक या अधिक प्लेटों या फिल्मों को टैंक के भीतर रख दिया जाता है और उसका दकना बंद कर दिया जाता है। प्लेट या फिल्म को केमरे से निकाल कर टैंक में रखना अधेरे ही में करना पड़ता है, इसिंख्ये केवड इसी काम के खिये थोड़ी देर के लिये अधेरी कोठरी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है परन्तु फिर ् उसके बाद डेवेछप करते समय अँधेरी कोठरी का प्रयोजन एकदम नहीं होता। प्लेटों या फिल्मों को टैंक के भीतर रखने के बाद और उसका ढकना बन्द कर देने के बाद उसके भीतर डेबेटपर ढाट दिया जाता है और तब दिया हुआ

इडल (Handle) घुमाकर नेगेटिनों को या डेनेलपर को हिलाया जाता है जिससे कि नेगेटिन के सभी मार्गो पर डेनेलपर का असर समान पढ़ें । डेनेलपमेंट पूरा होने का समय वीत जाने पर डेनेलपर को एक दूसरे छेद से बाहर निकाल लिया जाता है । उसके बाद उसके भीतर पानी ढाल दिया जाता है ।

किसी-किसी टैंक से केवल डेवेलप किया जा सकता है ओर फिक्सिंग और वाशिंग के लिये नेगेटिवों को वाहर निकाल लिया जाता है—परन्तु ऐसे टैंक भी मिलने हैं जिनमें डेवेलपमेंट फिक्सिंग और वाशिंग तीनो काम हो सकते हैं।

हरेक टैक के साथ टेवल दिये हुए रहते हैं जिनमें यह वताया हुआ रहता है कि किस डेवेलपर के साथ किस ताप या टेम्परेचर पर कितनी देर के लिये डेवेलप करना चाहिये। इन्हीं टेवलों पर लिखे हुए समय के अनुसार डेवेलप करना चाहिये। इसलिये टैंक के, साथ एक थरमोमिटर का व्यवहार सर्वदा किया जाता है।

टैंक के लिये डेवेलपर

कोई डेवेछपर जिसे हिश डेवेछपर्मेंट के छिये व्यवहार किया जा सके उसे टैंक डेवेछपर्मेंट के छिये भी व्यवहार किया जा सकता है—प्रमेद इतना ही होता है कि उसके साथ कुछ पानी मिछाकर तब टैंक में डाछना चाहिये | प्रत्येक टैंक के साथ यह बताया हुआ रहता है कि उस विशेष टैंक के छिय कौनसा डेवेछपर अच्छा होगा, उस डेवेल्पर को कैसे बनाना चाहिये और कैसे प्रयोग करना चाहिये; इसिल्ये सबसे अच्छा तो यही है कि किसी विशेष टैंक को बनानेवाली कम्पनी के बताये गये डेवेल्पर को ही प्रयोग करना चाहिये क्योंकि डेवेल्पर के साथ दिये गये टेवेल् मी उसी डेवेल्पर के लिये होते हैं। तोमी निम्नलिखित डेवेल्परों को किसी भी टैंक के साथ सहज में प्रयोग किया जा सकता है—

(१) डेवेलपिंग पाऊडर (Developing Powder)-

इसे नीचे लिखे हुए तुसखे के अनुसार बनाया जाता है। यह तीन चीजों के मेल से बनता है और उनको पाऊडर (Powder) या चूर्ण के रूप में मिला कर रखा जा सकता है।

पाइरोगेलिक एसिड (Pyrogallic Acid) ११ प्रेन सोडियम सलफाइट एनहाइड्स (Sodium sulphite anhydrous) ३३ प्रेन

सोडियम कारवोनेट एनहाइड्स (Sodium carbonate anhydrous) ··· २२ प्रेन

प्रयोग करते समय इस मिले हुए चूर्ण को १० औंस पानी में घोल लिया जाता है। डेबेटपर के ६५° एफ० ताप के लिये डेबेटप करने का समय २० सेकेंड है। (२) पाइरो-सोडा डेवेलपर (Pyro-Soda Developer)-

इसके ियं तीन सल्युशन बनाने पड़ते हैं । पहले सल्युशन को स्टॉक सल्युशन कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार अधिक परिमाण से बना कर रख दिया जाता है और जब काम लगता है तब इसमें निकाल-निकाल कर व्यवहार किया जा सकता है—

स्टॉक सल्युशन

पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट (Potassum metabisulphite) ५० प्रेन पाइरोगिल्क एसिड (Pyrogallic Acid) १ औस पोटासियम त्रोमाइड (Potassum bromide) ६० प्रेन पानी (उवाल कर या खीला कर टढा किया इ.स.) १२ औस तक

सल्युशन क

स्टॉक सल्युरान (Stock solution) ... ३ औंस पानी २० औंस तक ' सल्यशन ख

सोडियम सल्पाइट (Sodium sulphite) २ औंस सोडियम कारबोनेट (Sodium carbonate) २ औंस पानी २० औंस तक टैंक के छिये जपर के तीनों र ल्युशनों को

नीचे खिखे अनुसार मिळाया जाता है ।							
सल्युशन क		••••		३ औंस			
सल्युशन ख	••••		•	३ औंस			
पानी	••••	••••		१८ औंस			
			-	२४ औंस			
इस डेवेळपर के ताप ६५° एफ ़ के ळिये डेवेळयेंगेंट का							
समय २० मिनट हैं।							
(३) मेटो	ल हाइड्रो	क्वेवनोन र	डेवेलपर	(Metol			
Hydroquinone Developer)							
इसे वनाने का नुसखा यह है							
मेटो छ (M	etol)	****	••••	२ प्रेन			
सोडियम सङफाइट (Sodium sulphite) १०० प्रेन							
हाइद्ोिक्तिनोन (Hydroquinone) ८ ग्रेन							
सोडियम कारबोनेट (Sodium carbonate) १०० ग्रेन							
पानी	••••	••••	••••	२० औंस			
इस डेवेडपर के छिये—ताप ६५° एफ , के छिये डेवेडप							
करने का समय २० भिनट है।							
क्योंकि खेवेळपर का समय ताप पर निर्मर करता है इस-							

छिय दूसरे दूसरे तार्पों या टेम्परेचरों के छिये डेवेछप करने के

समय को हिसाब कर निकालने का एक साधारण नियम दिया जाता है। यह नियम यह है कि टेम्परेचर एक जिगरी वढ़ जाने पर डेबेल्प करने का समय १ मिनट घट जाता है और टेम्परेचर एक मिनट घट जाने पर समय एक मिनट वढ़ जाता है अर्थात् डेबल्पमेंट का समय प्रति जिगरी १ मिनट घटता या बढ़ता है। उदाहरण के ल्यि मेटोल्लिं हाइड्रोक्तिनोन डेबेल्पर का उदाहरण लिया जाय। इस डेबेल्पर में ६५ डिगरी के लिये समय २० मिनट है; इसल्ये ६६ जिगरी के लिये १९ मिनट, ६७ डिगरी के लिये १८ मिनट, ६८ के लिये १७ मिनट होंगे, इत्यादि। उसी तरह ६४ डिगरी के लिये २१ मिनट, ६३ डिगरी के लिये २२ मिनट, ६२ डिगरी के लिये २१ मिनट, ६२ डिगरी के लिये २१ मिनट, ६२ डिगरी के लिये २२ मिनट, ६२ डिगरी के लिये २२ मिनट, ६२


टेंक के प्रकार

टैंक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:---

(१) रोल पिल्म टैंक—इसको ज्यवहार करने से डेवेडप करते समय अंधेरी कोठरी की आवश्यकता एकदम नहीं पड़ती है क्योंकि दिन के प्रकाश ही में या किसी दूसरे प्रकार के प्रकाश ही में स्पूछ को केमरे से निकाछ कर टैक में डगा दिया


सरल फोटोञाफी शिक्षा

चित्र नं० १८७



रोल फिल्म टैंक।

जा सकता है और तब उसे बंद कर डेवेडप किया जा सकता है।
(२) फिल्म पैक टैंक—इसके छिये मी अंघेरी कोठरी




फिल्म पैक टैंक।

की आवरयकता नहीं होती है क्योंकि फिल्म पैक को केमरे स निकाल कर टैंक में रख दिया जा सकता है।

(३) कट फिल्म टैंक — इससे कट फिल्म डेवेडप किये जाते हैं। कमी-कमी प्लेट या फिल्म पैक टैंक में भी कट फिल्म डेवेडप किये जा सकते हैं। केमरे से कट फिल्म को निकास कर इसमें रखने के लिये अधिरी कोटरी की आवश्यकता होती है।

(४) प्लेट टैंक — इससे एक या अधिक प्लेट जैसे विक्र नं १८९



प्लेट टेंक।

६, ८, या १२ प्लेट एक साथ डेवेल्प किये जा सकते हैं.। इसमें भी प्लेट को केमरे से निकाल कर टैक में रखने के लिये, अपरी कोठरी की आवश्यकता होती है । केवल एक ही प्लेट एक बार डेवेलप करने का टैंक भी मिलता है ।

पॉनकोमेटिक प्लेट या फिल्म को टैंक से डेवेलप करना

यह पहले ही कहा जा चुका है कि पॉनक्रोमेटिक प्लेट या फिल्म को डेबेल्प करने के लिये पूरा अधेरा होना चाहिये, वहाँ किसी भी प्रकार का प्रकाश वर्त्तमान न हो, नहीं तो प्लेट या फिल्म खराब हो जायेंगी । इसल्यि इन प्लेटो या फिल्मों को खेबेल्प करने के लिये पूरी अधेरी कोठरी की अपेक्षा टैंक से खेबेल्प करना कहीं अच्छा है क्योंकि टैक के भीतर वाहर से प्रकाश नहीं जा सकता है और इस विधि से ढेबेल्प करने से मूल होने की सम्भावना नहीं रहती है।



चौबीसवाँ अध्याय

रिनर्ज़िंग और किकिंसग

रिनार्ज़िंग

प्लेट या फिल्म को डेबेटप करने के बाद उसे पानी से घो डाटना चाहिये या खंदाटना चाहिये जिससे उस पर डेबेटपर न टगा रहे और फिक्स करते समय उसमें टगा हुआ डेबेटपर फिक्मिंसग बाय के साथ मिल न जाय । इसके टिये साफ पानी से प्लेट या फिल्म को घो डाटना चाहिये। एक या दो मिनट के टिये धोना काफी है। यदि पानी का कल अर्थात् टैप (Tap) हो तो उसी के पानी की धारा में कुछ देर तक नेगेटिव को रखने से रिनर्जिंग हो जाता है या एक डिश में कुछ पानी रख कर उसी में डुवा कर घो टिया जा सकता है।

फिक्सिंग

रिनर्जिंग के बाद नेगेटिन को फिक्स करना चाहिये। फिक्सिंग के लिये एक डिश में फिक्सर या फिक्सिंग वाथ लिया जाता है और नेगेटिन को इसमें डुना कर हिलाया जाता है। यदि फिक्सिंग करने से पहले नेगेटिन को ध्यानपूर्विक देखा जाय तो यह माल्स होगा कि नेगेटिन खूब साफ नहीं है, उसमें

मानो धुंवा छगा हुआ है और बहुत धुंधछ। माछ्म होता है।
यह धुंधछापन जिलेटिन की फिल्म में सिछवर ब्रोमाइड के रहने
के कारण रहता है जिस पर प्रकाश का असर न पड़ा है। इस
लिये फिक्सिंग तब तक करते रहना चाहिये जब तक कि वह
धुंधछापन नेगेटिव से न चछा जाय और धुंधछापन के चछे
जाने के बाद भी फिर उसी समय तक फिक्स करते रहना
चाहिय; जैसे, यदि उस धुंधछापन या पीछापन के अदृश्य हो
जाने में १० मिनट छगे तो और १० मिनट तक नेगेटिव को
फिक्सिंग बाथ में रख कर फिक्स करना चाहिये, अर्थात् कुछ २०
मिनट तक फिक्सिंग जारी रखना चाहिये।

फिक्सिंग करते समय फिक्सिंग वाथ को खूब हिलाना चाहिये जैसा डेबेल्प करते समय किया जाता है। एक साथ कई, जैसे १० कट फिल्मों को फिक्स किया जा सकता है। प्लेट के लिये एक को एक बार ही फिक्स करना ठीक है, दो या तीन प्लेटो को एक साथ फिक्स करना ठीक नहीं! रोल फिल्मों के विभिन्न भागों को अल्ग-अल्ग काट कर कट फिल्म की तरह फिक्स किया जा सकता है या पूरी रोल फिल्म को बिना काटे हुए उसी त्रिधि से फिक्स किया जा सकता है जैसे कि पूरी रोल-फिल्म को डेबेल्प किया जाता है। इसलिथे देखा जाता है कि डेबेल्प और फिक्स करने की विधि एक ही है, प्रभेद इतना ही है कि डेबेल्प करते समय डेवेल्पर का न्यवहार किया जाता है और फिक्स करते समय फिक्सिंग वाथ से काम लिया जाता है। यदि नेगेटिन को टैंक से डेनेडप किया गया हो तो डेनेडप हो जाने के बाद नेगेटिन को प्लेट से निकाल कर दिश में फिक्स किया जाता है। फिक्सिंग भी अंधेरी कोठरी में और लाल रौरानी में करना चाहिये। ऐसे टैंक भी मिलते है जिनमें डेनेडप-मेंट के अलाने फिक्सिंग करने का भी प्रवन्ध रहता है। इसल्यिये अंधेरी कोठरी की आवश्यकता नहीं होती है।

फिक्किंग के बाद नेगेटिय को प्रकाश में निकास जा समता है।

फिक्सिंग बाथ

फिक्सिंग के लिये फिक्सिंग बाय बना लेना पड़ता है। फिक्सिंग बाथ निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं:---

(१) प्लेन फिक्सिंग वाथ (Plain Fixing Bath)-

इसका नुरुखा यह है---

हाइपो (Hypo) ८ औंस पानी २० औंस

हाइये को गरम पानी में घोलना चाहिये नयोंकि हाइपो अयों-ज्यों घुलता जाता है स्यों त्यों पानी टंडा होता जाता है और गरम पानी में सहज ही में हाइपो घुल जाता है नहीं तो उसे घोलने में घंटों लग जा सकते हैं।

इस फिक्सिंग वाथ को काम में छाने के छिये अंधेरी कोठरी और छाड रोशनी की आवस्यकता होती है। (२) एसिड फिलिसग वाथ (Acid Fixing Bath)— भाजकल इसी फिलिसग वाथ का प्रचलन अधिक है। इससे एक लाभ यह होता है कि नेगेटिव को फिलिसग वाथ में डुवा देने के वाद फिर उसे प्रकाश में ले जाकर डेवेलप किया जा सकता है। इसल्पिये केवल फिलिसग करने के लुक्सें अधिश कोठरी की आवश्यकता होती है और फिर अधिर की आवश्यकता नहीं होती। इसका नुसखा यह है—

हाइपो (Hypo) १ पौंड पोटासियम मेटाबाइसङफाइट (Potassium metabisulphite ... १ शैंस

> पानी १० औंस (२) एसिड हार्डीनेंग फिक्सिंग वाथ (Acid

Hardening Fixing Bath)-

गर्मी के दिन और साधारणतः गरम देशों में नेगेटिव के जिलेटिन की फिल्म गर्मी के कारण फिक्स करते समय बहुत नरम हो जाती है और टेढ़ा—मेढ़ा हो जा सकता है। इसलिये इस फिक्सिंग वाय को प्रयोग किया जाता है। यह जिलेटिन की फिल्म को कड़ा बना देता है। बिशेपकर हिन्दुस्तान के लिये यही फिक्सिंग वाथ सबसे अच्छा है। इसका जुसखा ऐसा है—

सोडियम हाइपोसङ्गाइट (Sodium hyposulphite) } पैड पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट (Potassium metabisulphite) १ श्रींस क्रोम एलम (Chrome Alum) १ श्रींस पानी ४० औस तक इस बाथ या सल्युरान के बनाने का यह नियम है कि पहले ३० श्रींस गरम पानी में सोखियम हाइपोसल्फाइट और पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट को घोळ ल्या जाता है और तब उस सल्युरान को ठंढा किया जाता है । तब १० श्रींस गरम पानी में क्रोम एलम को घोळ ल्या जाता है और इसको भी ठंढा कर ल्या जाता है। तब दोनों सल्युरानों को मिळा ल्या जाता है और इस तरह फिन्सिंग वाथ तैयार हो जाता है।

पॉनकोमेटिक प्लेट या फिल्म को फिक्स करना

पॉनक्रोमेटिक प्लेट या फिल्म को पूरे अधेरे में ही फिक्स करना चाहिये। जब तक फिक्सिंग पूरा न हो जाय तब तक उसे कमी प्रकाश में नहीं निकालना चाहिये। एक बहुत धीमी हरी रौशनी को अधेरी कोठरी में व्यवहार किया जा सकता है जो विशेषकर इसी काम के लिये बनाई गई हो। जिस टैंक में फिक्सिंग का प्रवन्ध रहे उससे पॉनकोमेटिक फिक्सिंग का भी काम चल सकता है।

गम्भीं के दिन फिक्स करना

गर्मी के दिन फिक्सिंग वाय का टेम्परेचर बहुत अधिक हो

सकता है जैसे १०० डिगरी हो जा सकता और इतने गरम पानी से फिक्स करने से नेगेटिय के खराव हो जाने की सम्मावना है। इसिंख्ये एसिड हार्डिनिंग फिक्सिंग वाथ के व्यवहार करने के साथ-साथ उसका टेम्परेचर भी बरफ से कम कर दिया जा सकता है। परन्तु याद रहे कि टेम्परेचर बहुत कम न हो जाय।

बना-बनाया हुआ फिक्सर

डेवेलपर की तरह बना-बनाया हुआ फिक्सर मी मिलते हैं। ये या तो तरल पदार्थ-लिक्विड (Liquid) या टेवलेट (Tablet)—गोली या चूर्ण-पाऊंडर (Powder) के रूप में मिलते हैं। फिक्सिक करते समय इसके साथ केवल पानी मिला लिया जाता है या इसे पानी में घोल लिया जाता है और तुरंत फिक्सिंग बाय तैयार हो जाता है। इसे बनाने और प्रयोग करने की विधि इसी के साथ दी रहती है।

पच्चीसवाँ ऋध्याय

वाशिंग और ड्राइंग

डेनेलपर्नेंट और फिनिंसग हो जाने के बाद नेगेटिन की धोना (Washing) और सुखाना चाहिय।

वार्शिंग या घोना

घोने से मतलब यह है कि नेगेटिव पर जो कुछ फिनसर लगा हुआ हो सब धुलकर निकल जाय क्योकि यदि नेगेटिव पर घोड़ा सा भी फिक्शर लगा हुआ रह जाय तो प्लेट या फिल्म बहुत जल्दी नष्ट हो जायगी। धोने का समय घोने की प्रणाली पर निर्भर करता है और घोने का समय १० मिनट स एक छंटा तक हो सकता है।

वाजिंग या घोने की प्रणालिया


नेगेटिव को घोने के डिये निम्नडिखित प्रणालियाँ हैं:---

- (१) केवल एक प्लेट के लिये---
- (क) —यदि केवल एक ही नेगेटिव को घोना हो तो घोने के लिये एक डिश का प्रयोग किया जा सकता है। पहले नेगेटिव को साफ पानी में घो लिया जाता है—पानी की घारा में घोना ही ठीक है जैसे पानी के कल से या किसी बरतन से पानी

ढाळते हुए घोना चाहिये ! इससे घोना वहुत कुछ हो जाता है परन्तु पूरी तरह से नहीं होता है। ऐसा करने के बाद नेगेटिव को एक पानी भेर हुए साफ डिश में रख छोड़ा जाता है, उसके बाद डिश के पानी को फेंक दिया जाता है. एक या दो मिनट पानी में हुवे हुए रहने के बद पानी को फेंकना चाहिये, तव नेगेटिव और डिश दोनों को घो डाला जाता है; नेगेटिव को फिर डिश में रख कर उसमें पानी भर दिया जाता है, एक या दो मिनट के बाद उससे पानी फिर फेंक दिया जाता है और नेगेटिव और डिश दोनों को घो डाला जाता है—इसी विधि से १० या १५ बार प्लेट को घोया जाता है और तब उस प्लेट या फिल्म से सब हाइपो (Hypo) निकल जाता है और घोना पूरा हो जाता है।


(ख) यदि पानी का कल या टैप (Tap) मिल सके तो एक दूसरे उपाय से भी प्लेट या कट फिल्म को घोया जा सकता है। कल के मुँह के ठीक नीचे प्लेट या फिल्म को ऐसा रख दिया जाता है कि पानी की घारा उस पर पड़ सके और उससे पूरे सतह पर पानी वहता रहे। घ्यान रहे कि पानी नेगेटिव के सब भागों से वहना चाहिये, जिलेटिन की फिल्म ऊपर रहनी चाहिये। प्लेट या फिल्म को रखने की दो विधियाँ चित्र नं० १९१ में दिखलाई गई हैं। इस तरह १५ से ३० मिनट तक घोना चाहिये।

चित्र नं ११०



प्लेट घोने की पहली विधि । प-प्लेट । ट-पानी की कल ।

चित्र नं० १६१



प्हेट घोने की दूसरी विधि । प-प्हेट ।

(२) कई प्लेटों को एक साथ घोने के लिये-

जब कई नेगेटिवों को एक साथ धोना हो तो प्रत्येक नेगेटिव को अलग—अलग डिशों में रख कर एक ही समय घोया जा सकता है। प्रवन्ध इस तरह करना चाहिये कि कुछ प्लेट पानी में डुवे हुए रहें और कुछ नेगेटिवो में पानी वदला जा रहा हो, इसलिये कई प्लेटों को डेवेलप करने में वही समय लगता है जो एक प्लेट के डेवेलप करने में लगता है।


(३) केवल एक कट फिल्म के लिये--

एक कट फिल्म को उसी विधि से धोया जा सकता है। जिसे कि एक फिल्म को धोने के छिये काम में छाया जाता है। जब डिश में धोना हो तो ठीक उसी विधि से काम छिया जा सकता है; परन्तु जब पानी के कल की धारा में धोना हो तो कट फिल्म को किसी कड़ी चीज पर रख दते हैं जिससे पानी की धारा के दबाव से वह झुक न जाय।

इसके अठावे और एक अच्छा उपाय है जो यहाँ बताया जाता है। एक छकड़ी का टुकड़ा छिया जाता है जो पानी पर उफछा हुआ रह सके, उसी टुकड़े पर फिल्म को दो पिनों की सहायता से छगा दिया जाता है और किसी बरतन में पानी रख कर उस पर छोड़ दिया जाता है — उसे ऐसा रखा जाता है कि जिछेटिन की फिल्म नीचे की ओर रहे। एक बात याद रखनी चाहिये कि फिल्म के नीच पानी की गहराई बहुत रेह । दो या

तीन मिनट के बाद पानी बदल देना चाहिय, फिर दो या तीन मिनट के बाद पानी बदल देना चाहिय, इसी तरह १० या १५ बार दो—दो मिनट या तीन-तीन मिनट पर पानी बदल लेना चाहिये। तब धोना पूरा हो जायगा।

चित्र मं० १९२




एक फिल्म घोने की विधि । पा-पानी । फ-फिल्म । ल-लक्द्री ।

(४) कई कट फिल्मों को एक साथ घोना-

कई कट फिल्मों को एक साथ घोने के छिये उसी विधि से काम छिया जाता है जो प्छेट के साथ व्यवहार होती है अर्थात् डिश में धोया जाता है। परन्तु इसके छिये और एक विधि भी है। हरेक फिल्म को एक-एक छकड़ी के दुकड़े में छगाकर पानी में

छोड़ दिया जाता है जैसा कि नीचे के चित्र में दिखलाया गया है। चित्र नं॰ १६३



कई फिल्मों को एक माय धोने की विविध प-पानी। ल-लक्षी। फ-फिल्म।

इसर्पे भी दो—दो या तीन—तीन मिनटों के बाद पानी को वर्छ देना चाहिये और इस तरह १० या १५ वार पानी बदछने के बाद घोना पूरा हो जाता है।

(५) फिल्म पैक के लिये—

फिल्म पैक के छिंय कट फिल्म की विधि का ही प्रयोग होता है।

(६) रोल फिल्म को काट कर घोना---


रोछ फिल्म के भिन्न-भिन्न भागों को काट कर कट फिल्म के नियम से घोया जाता है।

(७) पूरी रोल फिल्म को विना काटे हुए भोना---पूरी रोळ फिल्म को बिना काटे हुए भी घोया जा सकता है। इसके छिये एक डिश का प्रयोग होता है। एक क्षाफ डिश में साफ पानी लिया जाता है। तब दोनों छोरों को दोनों हाथों से पकड़कर ठीक डेबेटप करने के उपाय से एक बार एक हाय को और एक बार दूसरे हाथ को उठा कर फिल्म को पानी के भीतर से आने जाने देना चाहिये। दो तीन मिनट तक इस तरह करने के बाद डिश के पानी को फैंक कर डिश को अर्च्छा तरह साफ पानी से धो छना चाहिय और फिर डिश में दूसरा नया पानी रखना चाहिये और फिल्म को फिर दो या तीन मिनटों के टिये धीना चाहिया। इसी विधि को अर्थात् धोने और पानी बदलने को १० या १५ बार करने से रोज फिल्म को पूरा धोना हो जाता है।

वाशिंग टेंक

नेगटिय को घोने के लिये बाजार में कई प्रकार के वारिंग टैंक (पश्ashing Tank) मिलते हैं जिनकी सहायता से किसी प्रकार की फिल्म या प्लेट को बहुत सरखता के साथ धोया जा सकता है। घोने की विधि टैंक के साथ दी हुई रहती

चित्र नं० १६४



वाशिग टेक ।


है | किसी में एक और किसी में ६, ८ या १२ नेगेटिनों को एक साथ धोया जा सकता है। रोड फिल्म को घोने के लिये भी विशेष प्रकार के टैंक मिछते हैं और किसी-किसी डेंनेडप करने के टैंक में घोने का अलग प्रवन्ध भी रहता है।

ड्राइंग या सुखाना

एक बात जानने योग्य यह है कि नेगेटिव को धोने के छिये अंधरी कोटरी की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के प्रकाश में किया जा सकता है। धोने के बाद नेगेटिव को सुखाना चाहिये।

सुखाने के लिये निम्नलिखित विधियाँ हैं— (१) प्लेट— प्लेट को सुखाने के लिये उसे दीवाल या किसी खड़ी चीज़ के सहारे तिरछा रख दिया जाता है—सेंसिटिव फिल्म बाहर की ओर रहनी चाहिये और खुडी जगह पर रहनी चाहिये जहाँ हवा डग सके, जैसे खिड़की के पास या दरवाज़े के पास


चित्र नं ० १६५



प्लेट की सुखान की विधि । प. प्लेट ।

जिससे इवा से जन्दी सूख जाय। प्लेटों को सुखाने के लिये एक विशेष प्रकार का सामान मिलता है जिसे ब्र्इंग रैक (Drying Rack) कहते हैं; इसमें एक या अधिक प्लेट

चित्र न० ९६६




ट्राइंग रेक।

आसानी से सुखाये जा सकते हैं। इसको प्रयोग करने की विधि इसके साथ ही दी रहती है।

(२) कट फिल्म-

कट फिल्म को एक आछिपन से किसी चीख पर छगा कर खुळी जगह टाँग दिया जाता है जहाँ हवा छग सके और हवा से जल्दी सूख जाय। आछिपन को नेगेटिव के एक कोने में छगाना



कट फिल्म सुखान की विधि । फ-फिल्म । प-आलविन

चाहिये। कट फिल्म को सुखाने के लिये भी विशेष प्रकार के ड्राइंग रैक मिलते हैं जिसमें एक या अधिक फिल्म आसानी से सुखाई जा सकती हैं।


(३) रोल फिल्म—

रोल फिल्म को पूरा झुखाना ही ठीक है । रोल फिल्म के एक छोर में एक क्किप लगा कर एक आल्पिन या काँटी से लटका दिया जाता है। रोल फिल्म के दूसरे छोर में भी एक क्लिप

चित्र नं० १६८

लगा दिया जाता है जिससे वह छोर कुछ मारी हो जाय और पूरी फिल्म सीधी रह सके। इसे भी किसी खुळी हवादार जगह पर रख दिया जाता है जब तक सूख न

एक वात याद रखनी चाहिये कि प्छेट या फिल्म को सुखाने के छिये कभी गर्म्मा का प्रयोग नहीं करना



चाहिय नहीं तो नह नष्ट हो जायगा, उसकी जिलेटिन की फिल्म खराब हो जायगी।

रोल फिल्म सुखाने की विधि । फ-फिल्म । क-क-क्रिप ।

छुब्बीसवाँ अध्याय

इनटेनिसिफिकेशन और रिडकशन

नेगेटिय प्रायः ठीक नहीं होते क्योंकि प्रायः एक्सपोज़र देने में भूछ हो जाया करती है। इसिंख्ये कोई नेगेटिय ओवर एक्सपोज़ और कोई अन्डर एक्सपोज हो जाता है। नेगेटिय के इन दोपों को दृर करने के उपाय इस अन्याय में दिये गये हैं।

अन्डर एक्सपोज़ किथे गये नेगेटिव

यि पहले से माल्म हो कि नेगेटिय में अन्डर एक्सपोज़र का दोप हैं अर्थात् ठीक समय से कम देर के लिये एक्सपोज़र दिया गया है तो उसे बहुत देर तक देवेल्प नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से दोप और भी प्रकाशित हो जाता है। इससे यह मतल्य नहीं है कि अन्डर एक्सपोज़र का दोप कम देर तक देवेल्प करने पर दूर हो जायगा बल्कि यह कि टेवल पर जितनी देर के लिये देवेल्प करने के लिये कहा गया हो उससे कम देर के लिये देवेल्प करना चाहिये, कभी अधिक नहीं होना चाहिये। कम देर तक देवेल्प करने से प्रतिविम्ब के सूक्ष्म भाग प्रकाश होने नहीं पात हैं और नेगेटिव पर चित्र बहुत स्पष्ट नहीं माञ्चम होता है। इस तरह कम देर तक देवेळप करने के बाद उसे इनटेनिसफाई (Intensify) या तेज़ किया जाता है। इनटेनिसफाई करने की विधि को इनटेनिसिफिकेशन (Intensification) कहते हैं। इनटेनिसफाई करने से पहळे का अस्पष्ट चित्र स्पष्ट और अच्छी तरह प्रकाशित हो जाता है।

अव, यदि अन्डर एक्सपोज किये हुए नेगटिव को ठीक समय से कम दंर तक डेवेडण करने के वदछे अधिक दंर तक डेवेडण करने के वदछे अधिक दंर तक डेवेडण कर दिया जाय जैसा कि नहीं करना चाहिये तो नेगेटिव वहुत ही काला हो जाता है और चित्र साफ नहीं माल्म होता है। ऐसे नेगेटिव को सुधारने के लिये उसे रिडियुस (Reduce) या धीमा करना पड़ता है। इस प्रकार नेगेटिव के कालेपन को कम करने की विधि को रिडकशन (Reduction) कहते हैं। इस विशेष प्रकार के नेगेटिव के दोष के लिये प्रलक्षिट रिडकशन (Persulphate Reduction) जो अभी वताया जायगा सबसे अच्छा है।

ओवर एक्सपोज़ किये गये नेगेटिव

यदि ओवर एक्सपोज किया हुआ नेगेटिव हो अर्यात् एक्सपोजर का समय उचित समय से अधिक हुआ हो और यदि इसे डेबेडप ठीक समय के टिये किया जाय तो प्लेट बहुत ही काडा वन जाता है और उस पर का चित्र बहुत ही अस्पष्ट माद्यम होता है। ऐसी अवस्था में डेबेडपर को व्यवहार करने से पहले डेबेलपर में १० % पोटासियम ब्रोमाइड सल्पुशन की एक या दो बूंद मिला देनी चाहिये; परन्तु डेबेलपमेंट शुरु हो जाने के बाद इसे मिलाने से कोई लाम नहीं, डेबेलप करने से पहले ही इसे मिला लेना चाहिये। इसिलिय यह पहले से माल्म रहना ज़रुरी है कि प्लेट या फिल्म ओवर एक्सपोज किया हुआ है।

यदि पहले से यह न मालूम हो कि नेगेटिन ओवर एक्सपोज़ किया हुआ है कि नहीं तो डेनेल्लपमेंट-टेनल पर दिये गये समय के अनुसार डेनेल्लप करने के बाद मालूम हो जाता है कि नेगेटिन ओवर एक्सपोज किया हुआ था। वह बहुत काला बन जाता है। उसके काल्लपन को दूर करने या कम करने के लिये उसे रिडियुस (Reduce) करना चाहिये अर्थात् उसके काल्लपन को कम करना चाहिये। इसे भी रिडकरान (Reduction) कहते हैं। इस निरोप प्रकार के नेगेटिन के दोष को सुधारने के लिये हाइपो और फेरिसाइनाइड रिडकरान ही सबसे अच्छे हैं।

अव इनटेनसिफिकेशन और रिडकशन के नियम नीचे दिये जाते हैं।

इनटेनसिफिकेशन

इनटेनसिकिकेशन से विषय के सूक्ष्म माग प्रकाशित नहीं होते, जो माग पहले से प्रकाशित हो चुके हैं उनका कालापन बढ़ जाता है। इसलिये यदि अन्दर एक्सपोज किये

Inte	nsificatio	n)—		श् न (-Ch				
इसके ल्यि भी दो सल्युरानों की आवरयकता होती है। सल्युरान क								
	पोटासियम	7	-	ssium bich	ro-			
mat	e) `	•••	****	****	२ औंस			
	पानी	***	****	****	४० औंस			
		सल्य	रुशन ख					
हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉनसेनट्रेटेड (Hydro-								
chlo	ric Acid	concentra	ited)	****	२ औंस			
	पानी	****	****	••••	२० औंस			
	इनटेनसिपि	किशन के वि	ह्ये ऊपर के	दो सल्युशनं	ों को छेकर			
और	पानी मिळाक पानी मिळाक	द एक दूसर	। सल्युशन	नीचे छिखे	नुसख़े के			
अनुसार बनाया जाता है								
	सल्युशन व		•••	****	४ औंस			
	सल्युरान ख	ā	•••	****	१ औंस			
	पानी			••••	५ औंस			
इनटेनसिफिकेशन के डिये एक डिश में नेगेटिव को एक								
सल्युशन में रखकर खूब हिलाया जाता है ; नेगेटिव का कालापन								
धीरे-	धीरे घुळकर	निकलता जा	ताहै औ	् सेगेटिव का	रंग फीका			
	_			र नेगेटिव सार				

तो उसे उस सल्युशन से निकालकर धो . डालना चाहिये । तन

को गरम पानी में घोछ छिया जाता है और तब उसमें हाइड्रो-क्छोरिक एसिड डाछा जाता है; तब सल्युशन को ठंढा कर छिया जाता है ! याद रहे कि मरकरी बाइक्छोराइड विष है और इस-छिये इससे सावधानी से काम छेना चाहिये !

सल्युशन ख

ভিদ্ধিভ एमोनिया, स्ट्रांग (Liquid ammonia, strong) দ ে বুঁই पानी ম ভাঁম

किसी नेगेटिव को इनटेनिसफाई करने के लिये पहले उसे एक डिश में रखा जाता है, उसके बाद उस पर सल्युशन ख को ढाल देकर उसे हिलाते रहना चाहिये। अब नेगेटिव के चित्र का कालापन क्रमशः धीरे धीरे घुलकर निकलता जायगा और चित्र फीका होता जायगा। जब वह बहुत ही फीका हो जाय और चित्र एकदम सादा हो जाय तो नेगेटिव को उस सल्युशन से निकाल कर धोना चाहिये।

अब एक दूसरे डिश में सल्युशन क को छेना चाहिये और घोये हुए नेगेटिव को उसमें डुबा देना चाहिये और तब खूब हिछाना चाहिये। अब चित्र फिर धीरे धीरे काळा होना छुटू होगा। जब काफी काळा हो जाय तो उसे उस सल्युशन से निकाळ कर खूब अच्छी तरह से घोना चाहिये और तब सुखा छेना चाहिये।

		टेनसिफिर	केंग्रन (C	hromium					
Intensification)—									
इसके टिये भी दो सन्युगनों की आवश्यकता होती है।									
सन्युशन क									
पोटासियन	पोटासियन बाइक्सेमिट (Potassium bichto-								
mate)	•••	****	***	२ औंस					
પાની		••••	****	४० असि					
सन्द्रशन म									
द्यारोक्टोरिक एसिड वॉनसेनट्टेर (Hydro-									
		-	II (Hyd	lro-					
chloric Acid	כרווכרווניע	icd)	****	२ शीस					
વાની	****	4104	••••	२० गींस					
ອີເຜີຣຣ໌ຣ າ	ទំនាក និះ ខែ	के क्या है	्रे स्वय	•					
इन्टेनिसिफिनेशन के निये ऊपर के टी सन्युशनों की छेकर									
भौर पानी मिलाकर एक दमरा सन्युशन नीचे लिले नुसख़े के									
अनुसार बनाया ज	ाता है								
सन्युशन व	ћ.,	**	••••	४ मीस					
सन्युरान स	·	•••	****	१ र्झीस					
पानी		••	••••	५ ઐંલ					
रनटेनभिष्तिकेशन के छिये एक डिश में नेगेटिव को एक									
सन्युशन में रखकर खूब दिखाया जाता है ; नेगेटिय का काडापन									
धीर धीरे घुलकर निकलना जाना दे और नेगेटिय का रंग फीका									
होता जाता है।									
नो उसे उस सन्युशन से निकाटकर थे। डाटना चाहिये। तम									

उसे फिर मेटोल हाइड्रोक्निनोन या एमिडोल डेनेलपर से डेनेलप करना चाहिये, और तब अच्छी तरह से वाश कर या धोकर सुखा लेना चाहिये। यदि इससे पूरा इनटेनसिफाई न हो तो नेगेटिव को फिर ऊपर के सल्युशन से उसके रंग को फीका बनाकर फिर से डेनेलप करना चाहिये। इसी तरह इससे रंग को धोना और डेनेलप करना कई बार किया जा सकता है जबतक कि नेगेटिव पूरा इनटेनसिफाई न हो जाय। परन्तु मरकरी-एमोनिया इनटेनसिफिकेशन की विधि से इस तरह बार बार नहीं किया जा सकता है।

(३) युरेनियम इनटेनसिफिकेञ्चन (Uranium Intensification)—

इसके लिथ भी दो सल्युशनों की आवश्यकता होती है। उनके जुस्के ये हैं—

सल्युशन क

पोटासियम	फेरिसाइनाइड	(Potassium	ferricy-
anide)	••••		१० ग्रेन
पानी	••••	••••	१ औंस
	सल्यु	शन ़ें ख	
युरे नियम) १ं० प्रेन		
पानी		_	, १ औंस

इनटेनिसिफिकेशन के लिये नीचे लिखे हुए सल्युशन को बनाया जाता है जिसे बनाने में सल्युशन क और सल्युशन ख की जरूरत होती है।

सन्युशन क १९ माग सन्युशन ख ४९ माग

ग्लेशियल एसेटिक एसिड (Glacial Acetic Acid) १३

भीके नेगेटिव को फिक्स और वाश करने के बाद उसे एक डिश में ऊपर छिखे हुए सल्युशन में हुवा दिया जाता है; घीरे धीरे उसका रंग छाछ होने छगता है; जब खूब गहरा छाछ रंग हो जाय; तब उसको वाश किया जाता है अर्थात् घोया जाता है, इसे तबतक घोते रहना चाहिये जबतक कि छाछ रंग के साय का पीटा घच्वा पूरी तरह से घुछ न जाय। उसके बाद नेगेटिव को सुखा कर प्रिंट वरने के छिये तैयार किया जाता है।

यदि उस नेगेटिव के इनटेनसिफिकेशन को दूर करने की इच्छा हो तो नेगेटिव को वीक एमोनिया सल्युशन (Weak Ammonia Solution) या सोडियम कारवोनेट सल्युशन (Sodium carbonate Solution) में डुवा कर रखा जाता है। उसके बाद उसे धोकर सखा छिया जाता है।

रिडक्शन

रिडक्शन से अर्थात् रिडियुस (Reduce) करने से नेगेटिन के बहुत काळा वन जाने का दोष दूर हो जाता है। ठीक समय तक एक्सपोज़ किये हुए या ओवर एक्सपोज़ किये हुए नेगेटिव को जब झोवर डेवेड्ण किया जाता है तो उसका चित्र बहुत ही काडा वन जाता है और उस नेगेटिव से फोटो छापने में बहुत देर छगती है । इसिडिये उसे रिडियुस कर उसके काडेपन को कम कर दिया जाता है।

रिडियुस करने का सल्युशन या रिडियुसर (Reducer) दो प्रकार के होते हैं। पहळे को फेरिसाइनाइड रिडियुसर कहते हैं। यह कमशः रिडियुस करता है अर्थात् पहळे सबसे कम काले मार्गो को रिडियुस करता है; और उसके बाद उससे कुछ अधिक काळे भागों को रिडियुस करता है और इसी तरह अन्त में सबसे अधिक काळे मार्गो को रिडियुस करता है और इसी तरह अन्त में सबसे अधिक काळे मार्गो को रिडियुस करता है। इसिंध्ये यह रिडियुसर घटना पड़े हुए और घुँघळे नेगेटियों को रिडियुस करने के छिये सबसे अच्छा है।

दूसरे रिडियुसर को परसब्फेट रिडियुसर कहते हैं। इसका काम दूसरे ही तरह से होता है। यह पहले नेगेटिव के सबसे काले मागों को रिडियुस करता है और तब कुछ कम काले मागों को रिडियुस करता है और अन्त में सबसे कम काले भागों को रिडियुस करता है। इसल्यि यह रिडियुसर उस प्रकार के नेगेटिव की रिडियुस करने में सबसे अच्छा है जिसके काले और उजले मागों का अन्तर बहुत है; इस रिडियुसर के प्रयोग करने से यह अन्तर बहुत घट जाता है । इसी छिये इसे ओवर ढेवेछग्रमेंट के दोय को सुधारने में प्रयोग किया जाता है।

फेरिसाइनाइड रिडियुसर उस प्रकार के दोपपूर्ण नेगेटिन को रिडियुस कर सुनारने के योग्य है जो ओवर एक्सपोज हो गया हो या जिसमें उजले या फीके रंग के बच्ने पड़ गये हों। परसल-फेट रिडियुसर उस प्रकार के दोपपूर्ण नेगेटिन को रिडियुस कर सुभारने के योग्य है जिसमें अन्दर एक्सपोज़र हुआ हो और ओवर डेवेडपमेंट भी हुआ हो।

इन दो प्रकार के रिडियुसरों के नुसखे और प्रयोग करने की विधियां इस प्रकार हः—

(१) फेरिसाइनाइड रिडियुसर (Ferricyanide Reducer)—

इसके छिये दो सल्युशन बनाने पड़ते हैं— सल्युशन क (रिडियुसिंग सल्युशन)

पोटासियम फेरिसाइनाइड (Potassium Ferricy-

anide) रै आस पानी २६ औंस सल्युशन ख (फिन्सिंग सल्युशन) हाइपो (Hypo) १ औंस

पानी ... ५ औंस पहुछे फिक्सिंग सल्युशन का ५ औंस छेना चाहिये और उसमें सल्युशन क को एक एक वूँद कर डाल्ना चाहिये और ध्यानपूर्वक देखना चाहिये कि कैसे रंग बदलता है। ज्यों-ज्यों वूँद बूँद कर सल्युशन क गिरेगा त्यों-त्यों सल्युशन ख कां रंग पीला होता जायगा-ज्योंहि उसका रंग फीका पीला हो जाय त्योंहि सल्युशन क को डाल्ना बंद कर देना चाहिये-याद रहे कि सल्युशन का रंग फीका पीला होना चाहिये, गाढ़ा पीला या नारगी रंग न हो जाय क्योंकि सल्युशन क के अधिक पढ़ जाने से वह गाढ़ा पीला या नारंगी रंग का हो जाना है। इस प्रकार दोनों सल्युशनों को मिलाना सूर्य्य के प्रकाश में करना चाहिये क्योंकि रंग के परिवर्त्तन को अच्छी तरह देखना पड़ता है और कुल गड़बड़ हो जाने पर सब कुल नष्ट हो जाने की सम्भावना है।

जपर के बनाये गये सत्युशन को एक डिश में छे छेना चाहिये और नेगेटिव को उसमें डुवा देना चाहिये। उसे हिलाते रहना चाहिये और हिलाते हिलाते ध्यानपूर्वक देखना चाहिये कि नेगेटिव में क्या परिवर्चन होता है। पॉच पॉच या दस दस सेकेंड के बाद नेगेटिव को निकाल कर प्रकाश के सामने छे जाकर देखना चाहिये कि उसके चित्र का कालापन कहाँ तक कम हो गया है। जब माल्यम हो कि नेगेटिव का कालापन जैसा चाहिये वैसा कम हो गया है तो उसे निकाल कर पूरी तरह वाश करना या घोना चाहिये और तब उसे सुखा डालना चाहिये। परन्तु नेगेटिव बहुत अधिक रिडियुस नहीं हो जाना

चाहिये। और एक बात ध्यानं देने योग्य यह है कि क और ख सन्युशनों से बनाय गये सन्युशन के बनाने के बाद पाँच मिनट से अधिक देर तक ठीक नहीं रहता। इसिट्ये यदि पाँच मिनट के भीतर रिडक्शन (Reduction) अर्थात् रिडियुस होना प्रा न हो जाय तो जिस सन्युशन से रिडियुस किया जा रहा या उसे फेंक कर फिर पहले की विधि से दूसरा नया और ताज़ा सन्युशन बनाकर रिडियुस करना चाहिये।

(२) प्रसन्नेट रिडियुसर (Persulphate Reducer)—

इसका नुसखा और प्रयोग करने की विधि नीचे दी जाती हैं—

एमोनिया परसङ्फेट (Ammonia persulphate) ५० प्रेन सङ्फ्युरिक एसिड कॉनसेनट्रेटेड (Sulphuric Acid

concentrated) २ बूँदें पानी प्रभीस

इस सल्युशन को एक डिश में छे छेना चाहिये और नेगेटिन को उसमें उस अवस्था में डुवाना चाहिये जब कि उसे डेवेडप और फिक्स और बाश किया जा चुका हो परन्तु झुखाया नहीं गया हो। डिश को खूब हिलाना चाहिये। जब बह उतना रिडियुस हो जाय जितना होना चाहिये था तब उसे नीचे छिखे सल्युशन में दो चार मिनट के छिये डुबाकर रखना चाहिय।

सल्युशन

सोडियम सल्पाइट (Sodium sulphite) २४ ग्रेन पानी १ औंस

उसके बाद नेगेटिव को अच्छी तरह से वाश करना और मुखाना चाहिये | इस सल्युशन का यह काम है कि यह पहले के एमोनिया परसल्फेट सल्युशन को नष्ट कर देता है और इस लिये वह फिर प्लेट पर कोई असर नहीं कर सकता ।

यह रिडियुसर विशेषकर उन नेगेटियों को सुधारने के छिये अच्छा है जो अन्डर एक्सपोजर परन्तु ओवर डेवेडपर्मेट के कारण बहुत काळे हो गये हों।

एक लाभदायक उपदेश

हेवेल्प, रिंज, फिक्स, बांश, ड्राई, इनंटेनसिफाइ या रिडियुस करते समय जब कभी प्लेट या फिल्म को हाथ से पकड़ने की आवश्यकता हो तो उसके सतह को कभी हाथ से नहीं छूना चाहियें नहीं तो उसमें बुरे और बदसूरत धब्बे पड़ जाँयेंगे और इस प्रकार के नेगेटिव से फोटो छापने से फोटो में भी वैसे ही धब्बे बन जायेंगे। इसिल्ये प्लेट या फिल्म को जब कभी पकड़ना हो तो दो उंगिल्यों से किनारे से पकड़ना चाहिये जैसा कि चित्र नं० ९४ में दिंखलाया गया है।

सत्ताईसवाँ अध्याय



प्रिंटिंग इत्यादि या छापने इत्यादि की प्राथमिक शिक्षा

प्रिंटिंग इत्यादि के साधारण नियम

ड्राइंग के बाद जब नेगेटिव तैयार हो जाय तो इससे कागज पर फोटो छापना चाहिये। कागज पर फोटो छापने के लिये निम्नलिखित विधियों से ऋमशः एक के बाद दूसरे से काम लिया जाता है—

(१) प्रिंहिंग (Printing) या एक्सपोज़र (Exposure)—

भिटिंग के लिये या छापने के लिये एक भिटिंग पेपर (Printing paper) या छापने का कागज लिया जाता है। इसको नेगेटिव के साथ सटा कर रखा जाता है और उस पर प्रकाश पड़ने दिया जाता है। प्रकाश नेगेटिव से पार कर कागज़ पर पड़ता है। कागज़ पर भी सिलवर ब्रोमाइड (Silver bromide) लगा रहता है (यह वही चीज है जो प्लेट या फिल्म पर भी लगा हुआ रहता है) और इसलिये प्रकाश का

प्रमाव कागन के सतह पर पड़ता है। नेगेटिव के सब माग समान काल नहीं रहते, उसके जिस भाग का कालपन अधिक रहता है उससे कम प्रकाश जा सकता है और इसिल्ये कागन के उस भाग पर प्रकाश का प्रभाव कम पड़ता है; उसी प्रकार नेगेटिव का जो भाग कम काला रहता है उससे अधिक प्रकाश जा सकता है और इसिल्ये कागज़ के उस भाग पर प्रकाश का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसी तरह कागज़ के मिन्न मिन्न मार्गों में प्रकाश का प्रमाव किन पड़ता है। इसी तरह कागज़ के मिन्न मिन्न मार्गों में प्रकाश का प्रमाव किन किन किन होता है जो नेगेटिव के कालेपन पर निर्भर करता है। इस तरह कागज़ पर एक चित्र बनता है; परन्तु प्लेट या फिल्म की तरह यह चित्र अहत्य ही रहता है। देखने से कागज़ सादा माल्म होता है। इसे एक्सपोज़र (Exposure) भी कहते हैं।

(२) डेवेलपमेंट-

इस अदृश्य चित्र को प्रकाश करने के लिये उसे ढेनेलप करने की आवश्यकता होती हैं। ढेनेलपमेंट ठीक प्लेट या फिल्म को ढेनेलप करने की विधि से किया जाता है। ढेनेलप करने पर जिस माग पर प्रकाश का प्रमान जितना ही अधिक पड़ा था वह माग उतना ही काला हो जाता है। इसलिये नेगेटिन के काले माग के स्थान में इस चित्र में सादा हो जाता है और उजले माग की जगह काला हो जाता है अर्थात् नेगेटिन में जो माग जितना ही अधिक काला होता है कागज के चित्र पर वह माग उतना ही कम काटा होता है। इसिटिये यह चित्र प्लेट के चित्र के समान उल्टा नहीं होता, परन्तु विषय के समान होता है अर्थात् विषय का बो भाग जितना ही उउज्वल हो वह माग कामज में उतना ही उजला होता है।

(३) रिनर्ज़िग-

ठीक प्छेट ही की तरह कागज़ को डेवेडप करने के बाद रिंख किया जाता है जिससे उससे सब डेवेडपर घुछ कर निकछ जाय।

(४) फिक्सिग-

उसके बाद नेगेटिव के समान इसको मी फिकिंग बाथ में बुबाकर फिक्स किया जाता है जिससे इसके उन मार्गो में प्रकाश का असर न पड़े जिनपर पहले प्रकाश का असर पड़ा हो।

(५) व।शिंग या घोना-

फिर्नियम के बाद कागज को खूत अच्छी तरह से घोया जाता है जिससे उसमें नाम मात्र का फिक्सर भी न छगा रहे नहीं तो कुछ दिनों के बाद फोटो नष्ट हो जा सकता है।

(६) ह्राइंग या सुखाना--

उसे घोने के बाद उसे अच्छी तरह सुखा लिया जाता है, जब पूरा फोटो तैयार हो जाता है। इस कागज पर के छपे हुए फोटो को पोजिटिव (Positive) कहते हैं।

(७) टोर्निंग या रंगना--

फिक्सिंग से पहले या फिक्सिंग के बाद पोज़िटिव को एक सल्युशन में डुवाया जाता है जिसका प्रमाव यह होता है कि फोटो का रंग वाला न होकर लाल, नीला, मूरा या कोई दूसरे रंग का हो जाता है। मिन्न मिन्न रंगों से रँगने के लिथे मिन्न मिन्न प्रकार के सल्युशनों का प्रयोग किया जाता है। इस सल्युशन को टोनिंग वाथ (Torung Bath) या टोनर (Torung) कहते हैं।

इन सब विधियों की पूरी व्याख्या पीछे दी गई है।

प्रिंटिंग के लिये यन्त्र और सामान

ऊपर छिखे हुए सातों विषियों के प्रयोग के छिये निम्न-छिखित यन्त्रों और सामानों की आवश्यकता होती है—

(१) प्रिंटिंग आउटिकट (Pounting Outlit) या छापने का सामान-

पहली विधि अर्थात् नेगेटिव से कागज पर प्रकाश की सहायता से छापने के लिये कई प्रकार के सामान मिलते हैं जिनमें नेगेटिव और कागज़ को रखकर एक्सपोज़र दिया जा सकता है। प्रिंटिंग फेम बहुत प्रचलित है। मिल मिल प्रकार के सामान में ज्यवहार-विधियां मिल मिल होती हैं—इनका वर्णन पीछे दिया गया है।

(२) रेड लैम्प या लाल रौशनी—

डेवेडपर्नेट, फिक्सिंग, टोनिंग और कमी कमी एक्सपोचर भेंभेरी कोठरी या डार्करूम में किये जाते हैं और इसलिये डार्क-रूम में व्यवहार करने के छिये एक डार्करूम छैम्प की आव-स्यकता होती है। नेगेटिव या पोजिटिव—दोनों को फिक्स करने के लिये एक ही डार्करूम लैम्प से काम चल सकता है।

(३) डिश---

डेवेडपर्मेंट. फिक्सिंग और टोनिंग डिश ही में किये जाते हैं। उन्हीं दिशों से काम लिया जा सकता है जो नेगेटिव को डेवेडप, वाश इत्यादि करने के काम में आते हैं।

(४) मेर्ज़िरा ग्लास (५) स्केल या तराज़् (६) बड़ी वे सामान बही हैं जिन्हें करते समय प्रयोग किया

प्रिटिंग के लिये रासायनिक पदार्थ

विटिंग के लिये भी प्राय: वेही सब रासायनिक पदार्थों से काम लिया जाता है जो नेगेटिव को डेवेक्प करते समय प्रयोग होते हैं । ये निम्निखिति हैं---

- (_१.). डेवेलपर
- (२) फिक्सर या फिक्सिंग बाय
- (३) टोनर या टोनिंग वाथ
- (४) पानी

प्रिंदिंग की श्रेणियाँ

फोटोग्राफिक ब्रिंटिंग प्रणालियां दो श्रेणियों में बाँटी जा सकती हैं— (१) ब्रिंटिंग-भासट मेयड (Printing Out Method) और (२) डेनेल्पमेंट मेयड (Development Method)

(१) प्रिंटिंग आउट मेथड—

प्रिंटिंग आउट मेथड वह है जिसमें बिना डेवेळप किये ही कागज पर चित्र बन जाता है। कागज को जब नेगेटिव के साथ रखकर एक्सपोज किया जाता है तो प्रकाश का प्रमाव पहने के कारण कागज पर चित्र बनता है जो अदृश्य नहीं होता बल्कि अकाशित रहता है--यह चित्र बहुत दिनों के लिये स्थायी नहीं रहता है, इसिंखें इसे डेवेंडप और फिक्स किया जाता है जिससे यह स्थायी बन जाय-परन्त डेबेलप करने पर उसका कालापन और नहीं बढ़ता है, पहले जितना काला या उतना ही रहता है। इसके लिये कई विशेष प्रकार के कागर्जों का व्यवहार करना पहता है। प्रिंटिंग आउट पेपर (Printing Out Paper) या पी० ओ० पी० पेपर (P. O. P.) बहुत प्रसिद्ध है। इसके सिवाय और एक प्रकार का कागज़ भी मिछता है जिसे कोछोडियन सेल्फ टोनिंग पेपर (Collodion self-toning Paper) कहते हैं - इसमें इसे डेवेलप करने की भी आवश्य-कता नहीं होती, केवल फिक्स और वाश करने ही से काम चलता है । ऊपर छिखे हुए दोनों प्रकार के कागजों में कागज को फिक्स

करना आवश्यक है और टोन करने से फोटो की सुन्दरता और और भी वढ़ जाती है।

(२) डेशेलपमेंट मेथड---

इस निनि से प्रिंट करने से एक्सपीनर देने पर चित्र अदृश्य ही रहता है। उसे प्रकाश करने के छिये देवेछप करता पडता है। यही विधि सबसे अधिक प्रचलित है। यह विधि पहली विभि से कुछ कठिन होने पर मी इससे बहुत ही सुन्दर फोटो मिटते हैं। इस विधि से फोटो बनाने के लिये तीन प्रकार के कागज मिलते हैं । पहले प्रकार के कागज को ब्रोमाइड पेपर (Bromide Paper) कहते हैं, इसको साधारण गैस या बिजली के प्रकाश से ५ या १० सेकेंड के लिये एक्सपोज किया जाता है और तब डेंबेडप और टोन किया जाता है। दूसरे प्रकार के कागज को गैसलाइट पेपर (Gaslight Paper) और तीसरे प्रकार के कागज को क्लोरो-ब्रोमाइड पेपर (Chloro. bromide paper) कहते हैं । इन तीनों प्रकार के कागचों को एक्सपोज करने के छिये भी साधारणतः कृत्रिम प्रकाश की सहायता ही जाती है और इसलिये डार्क रूम की आवश्यकता होती है: परन्त पी० ओ० पी० कागज को एक्सपोज करने के छिये साधारणतः सूर्य्य के प्रकाश से ही काम छिया जाता है ।

इसिंखये प्रिंट करने की विधियों की श्रेणियों को संक्षेप में

इस प्रकार टिख सकते हैं—

(१) प्रिंट आउट की विधि---

- (क) पी० ओ० पी० कगाइ।
- (ख) कोछोडियन सेल्फ टोनिंग कागज़ ।
- (२) डेबेटपमेंट की विधि---
 - (क) त्रोमाइड कागज ।
 - (ख) गैसलाइट कागन |
 - (ग) क्छोरो-त्रोमाइड कागजों।

अव इन पाँचों प्रकार के कागज पर छापने की विधियों की विशद व्याख्या इसके वाद के अध्यायों में दी जाती है।


अहाईसवाँ अध्याय

पी॰ ओ॰ पी॰ कागज़ पर फोटो बनाना । पी॰ ओ॰ पी॰ कागज़ पर मिंहिंग या

छापना

पी० ओ० पी० कागज़ पर छापने के लिये एक प्रिंटिंग कागज की आवश्यकता होती है। इस कागज को नेशेटिंग के साथ सटाकर फेम में लगा दिया जाता है और तब एक्सपोज़र दिया जाता है। यह एक लकड़ी का फेम होता है जिसमें प्लेट को कागज़ के साथ फिट कर दिया जा सकता है। कागज़ को प्लेट के साथ दवाये रखने के लिये फेम के पीछे एक लकड़ी का


चित्र मं० १६६




प्रिटिंग फेम ।

तस्ता लगा हुआ रहता है जिसे फ्रेम पर लगे हुए दो छिगों (Springs) की सहायता से प्छेट पर दबाये हुए रखा जा सकता है । नेगेटिव और कागज को इस तरह मिछाकर रखते हैं कि नेगेटिव के जिल्लेटिन का सतह और कागज का सेंसिटिव सतह एक साथ मिळे हुए हों । कागज़ का आकार ठीक प्ळेट के आकार का होता है। फ्रेम के पीछे जो छकड़ी का तख्ता छगा हुआ रहता है वह दो मागों में बँटा हुआ रहता है,एक छोटा और एक बड़ा । एक्सपोजर देते समय बीच बीच में छोटे तख्ते को खोडकर कागज पर देखा जा सकता है कि कागज़ के उस छोटे भाग में चित्र कहाँ तक बना है और इस तरह मालूम हो जाता है कि एक्सपोज़र काफी हुआ है या नहीं या और अधिक एक्सपोज़र देने की ज़रूरत होगी। एक्सपोज़र देते समय प्रिंट को देखने के लिथे—केवल उसके पिछले तस्ते के छोटे भाग ही को खोडना चाहिये,बड़े भाग को या दोनों को नहीं खोडना चाहिये-प्रिंट को परीक्षा कर छेने के बाद फिर उसे बंद कर देना चाहिये।

त्रिटिंग फेम में फिल्म को मी छगाया जा सकता है परन्तु फिल्म कड़ी न रहने के कारण उसे एक साफ और स्वच्छ कांच के प्छेट के साथ छगाया जाता है जिससे फिल्म सीधी रह सके। प्छेट या फिल्म को फेम में किस तरह छगाना चाहिये यह नीचे के चित्रों में दिख्याया गया हैं।



फ्रेम में हेट लगाने को निषि । फ्र-फ्रेम । प-हेट । क्र-कागज़ । प्र-प्रकाश ।



फ्रेंब के फिल्म लगने की विधि।फ्र-फ्रेंब।श-शीशे का सदा हैट है प्र-फ्रकाश ।फ-फिल्म । क-काबज़ ।

भिटिंग अर्थात् एक्सपोजर के लिये सूर्य्य का प्रकाश (डाइरेक्ट या डिफ्यूज) या कृत्रिम- प्रकाश का व्यवहार किया जाता है। यदि पी० ओ० पी० कागज पर दिन के प्रकाश से छापना हो तो सूर्य्य के डाइरेक्ट प्रकाश या घूप की अपेक्षा डिफ्यूज प्रकाश अच्छा है। यदि नेगेटिन का कालपन बहुत अधिक हो तो सूर्य्य का डाइरेक्ट प्रकाश या घूप से काम लिया

जा सकता है। डिफ्यूच प्रकाश में छापने के छिये फेम को किसी छाया भें रख देना चाहिये जहाँ नेगेटिव पर प्रकाश अन्छी तरह से पहता हो; छाया में छापने में बहुत देर छगती है परन्त फोटो अच्छा वनता है । प्रकाश की **उ**ज्ज्वलता नेगेटिव के कालेपन पर निर्मर करता है-नेगेटिव का कालापन जितना ही अधिक होगा उतनी ही तेज रौशनी से छापना चाहिये। छाया में एक्सपोजर देते समय फ्रेम पर एक टिसू पेपर (Tissue paper) छग देना चाहिये जिससे प्छेट पर पहता हुआ प्रकाश बहुत धीमा हो जाय और डिफ्युच भी हो जाय। टिसू पेपर एक प्रकार का कागज होता है जिसके इस पार से उस पार देखा नहीं जा सकता है परन्तु वह प्रकाश को डिफ्युज कर सकता है । यह कागज वहत पतला होता है। फूम पर एक हरे रंग का काँच का प्लेट रखकर प्रिंट करने से मी अच्छी सफलता मिलती है, परन्तु प्रिंटिंग का समय बहुत बढ़ा देना पड़ता है।

अव प्रश्न यह है कि कवतक एक्सपोन्र देना चाहिये अर्थात् प्रिंटिंग कव तक जारी रखना चाहिये | प्रिंटिंग का समय कई बातों पर निर्मर करता है जैसे (१) प्रकाश की उज्ज्वखता, (२) रौशनी की दूरी, (३) नेगेटिव का स्वमाव, (४) कागन का स्वमाव, (५) रौशनी का रंग, इत्यादि, इत्यादि । इन सब बातों पर विचार कर एक्सपोन् ठेवळ बनाना बहुत कठिन है । इसळिये कागन को एक्सपोन् करते जाना चाहिये,

प्रकाश की तेजी कुछ भी क्यों न हो या उसका स्वभाव, या नेगेटिव का स्वभाव या कागज का स्वभाव कुछ भी क्यों न हो। एक्सपोबर देते समय कुछ कुछ देर के बाद फूम के तहते के पीछे के छोटे माग को खोछ कर देखना चाहिये—जब माछूम हो कि चित्र का काटापन जैसा होना चाहिये वैसा हो गया है तो एक्सपोनर देना वंद कर देना चाहिये। एक वात याद रखनी चाहिये कि फोटो में जितना कालपन पाने की इच्छा हो उससे अधिक काला बनाना चाहिये क्योंकि फिक्स करते और घोते समय इसका कालापन वहुत कुछ घुछ कर निकल जाता है। र्वेंदि नेगेटिव का रंग गाड़ा हो तो ब्रिंट करने में अधिक देर छगती है परन्तु फोटो को जितना काला बनाना चाहिये उससे बहुत अधिक काला नहीं बनाना चाहिय-कुछ अधिक होने ही से काम चलेगा। अब यदि नेगेटिव का रंग फीका हो तो बहुत जल्दी प्रिटं हो जाता है और इस अवस्था में फोटो का रंग इच्छित रंग से कहीं अधिक काटा वनाना चाहिये। फिर, यदि प्रिंट को एक साय फिक्स और टोन करने की इच्छा हो तो उस इच्छित कालेपन से बहुत अधिक काला बनाना चाहिये और उस अवस्या की अपेक्षा अधिक काला बनाना चाहिय जब कि फिक्सिंग और टोनिंग अलग अलग करना पड़े । ज़िटिंग या एक्सपोचर का समय ५ मिनट से एक घंटा तक हो सकता है।

यदि कृत्रिम प्रकाश से प्रिट क़रने की इच्छा हो तो बहुत

तेज रौशनी का प्रयोग किया जाता है, जैसे विजली की रौशनी, आर्क लैम्प (Arc Lamp) या मरकरी भेपर लैम्प (Mercury Wapour Lamp) का प्रयोग किया जाता है। इस लैम्प से कुछ दूर पर फेम को रखकर पहले के नियमों से जिट करना चाहिये। कृतिम प्रकाश में जिट करने में बहुत देर लगती है। फोटोग्राफरों को और विशेषकर फोटोग्राफी नये सीखने वालों को यह उपदेश दिया जाता है कि वे कृतिम प्रकाश का न्यवहार न कर सूर्य्य के प्रकाश से काम लें क्योंकि कृतिम प्रकाश से जिट करने की अपेक्षा सूर्य्य के प्रकाश से जाता है कि विशेषकर फोटो मी अधिक सुन्दर बनता है।

पी० ओ० पी० कागज़ पर फोटो बनाने के लिये निम्म-लिखित विधियों से कमशः एक के बाद दूसरे से काम लिया जाता है अर्थात् जैसे—पहले प्रिटिंग किया जाता है, उसके बाद बाशिंग, तब टोनिंग और इसी तरह अन्त में ड्राइंग किया जाता है।

- (१) थ्रिंटिंग या एक्सपोज़र देना या प्रकाशन ।
- (२) टोनिंग से पहले बाश करना या घोना।
- (३) टोनिंग करना या रंगना।
- (४) टोनिंग के बाद वाश करना या घोना ।
- (५) फिक्सिंग करना या जमाना।
- (६) फिक्सिंग के बाद वाश करना या घोना।
- (७) ड्राइंग करना या सुखाना ।

यहाँ एक बात घ्यान देने योग्य यह है कि तीन बार वाश करना या घोना पड़ता है। यदि टोनिंग करने की इच्छा न हो तो केवल एक ही वार फिक्स करने के बाद बाश करने से ही काम चल सकता है। और एक बात घ्यान देने योग्य यह है कि डेवेल्प करना नहीं पड़ता, पी० ओ० पी० कागज़ की यही विशेषता है।

टोनिंग से पहले वादा करना या धोना

टोनिंग करने से पहले कागज को धोना पड़ता है। पी० ओ० पी० कागज को धोने के लिये पूरे अधेरे की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी किसी कोठरी में घोया जा सकता है जिसमें कुछ अधिरा हो। एक धीमी रौरानी में धोया जा सकता है। कागन धोने के **छिये सादा चीनी भिट्टी की वनी हुई डिश ही सबसे अच्छे होते** हैं। डिश में साफ पानी लिया जाता है और १ से लेकर ३० कागर्जी तक को एक साथ पानी में डुवाया जाता है। डुवाने के बाद डिश को हाथों से पकड़ कर ख़ब हिलाया जाता है जिससे उसका पानी हिं छने छो। जब अच्छी तरह से घुरू जाय तो उस पानी को फेंक देना चाहिये और फिर उसमें साफ और ताना पानी डाळकर धोना चादिये । एक दूसरे डिश में साफ पानी **डेना चाहिये और पह**डे डिश से कागर्जे को एक एक कर दूसरे डिश में छे जाकर दुवाना चाहिये। उसमें मी पहले डिश की तरह भोना चाहिये और उसके वाद फिर उन कागनों को एक

. एक कर एक दूसरे डिश में छे जाकर डुवाना चाहिये - इंसी प्रकार ४ या ५ बार एक डिश से दूसरे डिश में छे जाकर धोना चाहिये। इस प्रकार धोत समय कागृज का सिछ्वर ब्रोमाइड धुछ कर निकछता जायगा। कव सब सिछ्वर ब्रोमाइड धुछ कर निकछ गया यह जानना बहुत सहज है क्योंकि जब तक वह निकछता जायगा तबतक पानी का रंग दूध के समान दुधिया रहेगा, धोते धोते जब पानी में दुधिछापन न रहे तो समझ छेना चाहिये कि सब सिछ्वर ब्रोमाइड धुछकर निकछ गया और ऐसा होने पर धोना प्रा हो जाता है।

टोनिंग

वाश करने के बाद टोनिंग किया जा सकता है। टोनिंग के छिये नीचे छिखे दो सल्युशन बनाये जाते हैं—

सल्युशन क (सङफोसाइनाइड सल्युशन)

एमोनियम सङ्फोसाइनाइड (Ammonium sulphocyanide) २०० प्रेन पानी २० औस

सल्युशन ख (गोल्ड सल्युशन)

गोल्ड क्लोराइड (Gold chloride) १५ प्रेन डिसटिल किया हुआ पानी (Distilled

water) २० औस

इन दो सल्युशनों से नीचे टिखे नुसखे के अनुसार टोनिंग वाय बनाना चाहिये !

> सल्युशन क २० औंस सल्युशन ख २ औंस पानी १६ औंस

पहळे पानी छेना चाहिये और उसमें सन्युशन क को मिछाना चाहिये, तब उसमें सन्युशन ख थोड़ा थोड़ा कर मिछाना चाहिये। ज्योंही योड़ा सा सन्युशन ख उसमें ढाछा जाता है श्योंही उसका रंग छाछ हो जाता है परन्तु उसे हिछाने से वह छाछ रंग अरहस्य हो जाता है। पूरा सन्युशन ख को डाछने के बाद टोनिंग सन्युशन तैयार हो जाता है।

टोनिंग करने का यह नियम है कि टोनिंग सल्युशन को एक दिश में छे लिया जाता है और उसके टेम्परेचर को ६५° डिगरी रखने की कोशिश की जाती है। तब कागण को इस डिश में रखकर उसे खूब हिलाया जाता है। १ से २० प्रिटों को एक साय टोन किया जा सकता है। सबको टोनिंग बाय में डुवाये रखा जाता है और सबसे नीचे के प्रिंट को निकाल कर कपर रख दिया जाता है, कुछ देर के बाद फिर सबसे नीचे के प्रिंट को उठाकर कपर रख दिया जाता है और इसी तरह जब तक टोनिंग किया जा रहा हो तब तक एक एक कर सबसे नीचे के कागण को उठाकर कपर रख दिया जाता है। ५ या १० मिनटों

तक टोर्निंग करने के बाद फोटो का रंग गाड़ा बैंगनी वन जाता है। कबतक टोर्निंग करना चाहिये यह जानने के छिये वीच-बीच में प्रिंट को निकाल कर प्रकाश के पास छे जाकर देखना चाहिये। रंग कुछ अधिक गाड़ा होना ही अच्छा है क्योंकि फिक्सिंग करते समय उसका रंग कुछ फीका पढ़ जाता है। टोर्निंग कर प्रिंट का रंग बहुत गाड़ा भी नहीं होना चाहिये—बहुत देर तक टोर्निंग करने से ऐसा हो जाता है और फोटो की सुन्दरता जाती रहती है।

टोनिंग के बाद वाशिंग या घोना

टोनिंग के बाद ब्रिंट को ५ मिनट तक बाश करना चाहिये | टोनिंग से पहले घोने की जो विधि है टोनिंग के बाद घोने की भी बही विधि है | इसको घोते समय याद रखना चाहिये कि पानी बहुत ही साफ हो और इसमें नाम मात्र का भी हाइपो नहीं मिला हुआ हो नहीं तो ब्रिंट पर पीले घन्ने पड़ जायेंगे और फोटो की सारी सुन्दरता जाती रहेगी |

फिकिंसग

फिनिंसग के लिये प्लेन फिनिंसग बाथ लेना चाहिये— एसिड फिनिंसग बाथ न हो । इसका नुसख़ा यह है—

> हाइपो (Hypo) ३० औं स पानी २० औं स कई प्रिंटों को एक साथ फिक्स किया जा सेकता है।

परन्तु इस सल्युशन को एकधार न्यवहार करने के बाद किर दूसरे श्रिंटों के फिक्सिंग के लिये न्यवहार नहीं करना चाहिये। फिक्सिंग वाय को एक दिश में ले लिया जाता है और जिटों को उसमें दुवाकर हिलाया जाता है। ठीक प्लेट या फिल्म की तरह १० मिनटों तक फिक्स किया जाता है। फिक्सिंग के समय को अनावस्थक नहीं बढ़ाना चाहिये।

फिक्सिंग के वाद घोना या वादा करना (वार्शिंग)

इस घोने में वहुत घ्यान देना चाहिये ! घोना पूरी तरह से होना चाहिये जिससे हाइपो का चिन्ह मात्र भी कागज़ पर नहीं रहे और नहीं तो कुछ दिनों के बाद फोटो नष्ट हो जायगा ! जिससे प्रिंट पूरी तरह से घोषा जा सके इसक्रिये घोने की विशेष विधियाँ हैं ! इसकी तीन विधियां हैं—

(१) डिश से घोना--

एक बड़े डिश में साफ एानी छेना चाहिये। अिटों को एक एक कर उसमें दुनाना चाहिये और उन्हें वहाँ ५ मिनटों तक दुनाये हुए रखना चाहिये, तन उसका पानी निकाल कर फेंक देना चाहिये और एव उसमें नया ताना साफ पानी डालना चाहिये। तन एक दूसरे डिश में साफ पानी लेना चाहिये और एक एक कर पहले डिश से सन प्रिटों को दूसरे डिश में छे जाकर दुनाना चाहिये। अन फिर उन ब्रिटों को उस डिश के

पानी में ५ मिनट तक डुबांय रखना चाहिये और तव उसके पानी को निकाल कर फेंक देना चाहिये और उसमें नया, ताला और साफ पानी ढालना चाहिये। अब फिर एक दूसरा डिश लेना चाहिये। अब फिर पहले के डिश से सब प्रिंटों को एक एक कर दूसरे डिश के पानी में लाकर डुबाना चाहिये और नहाँ ५ मिनटों तक रहने देना चाहिये। इसी तरह प्रिंटो को ६ या ८ नार एक डिश के पानी से दूसरे डिश के पानी में बदलना चाहिये, तभी पूरा घोना होगा। इस तरह से पूरी तरह घोने में आघे घंटे से १ घंटे तक समय लगता है।


(२) टैंक से घोना---

प्रिंट घोने के लिये नाना प्रकार के टैंक मिलते हैं जिनमें बहुत सरलता के साथ और थोड़े समय में अच्छी तरह घोया जा सकता है। इन टैंकों में एक से २० तक प्रिंटों को एक ही बार घोया जा सकता है। इनको प्रयोग करने की विधि इनके साथ दी रहती है।

(३) केसकेड प्रिंट वाश्वर से घोना---

एक विशेष प्रकार का प्रिंट घोने का सामान मिळता है जिसे केसकेड प्रिंट वाशर (Cascade Print Washer) कहते

हैं। इसका चित्र नीचे दिया जाता है। इसमें तीन ट्रेओं चित्र नं॰ २०२



केषकेउ बाधर ।

(Trays) को इस प्रकार रखा जाता है कि एक सबसे नीचे रहे, एक उसके कुछ जपर रहे और एक सबसे जपर रहे। प्रत्येक ट्रे की एक और छेद रहना चाहिये जिससे पानी निकल सके। इसल्पि यदि जपर बाले ट्रे में पानी गिराते जाया जाय तो पानी उससे बीच के ट्रे में आयगा और तब नीचे के ट्रे में आकर बाहर निकल जायगा। छेप हुए कागजों को सबसे नीचे के ट्रे में रखा जाता है और पानी सबसे जपर बाले ट्रे में ढाला जाता है। इस तरह से जब बाशिंग प्रा हो जाय तो प्रिंटों को नीचे बाले ट्रे से निकाल कर बीच बाले ट्रे में रख दिया जाता है और नीचे के ट्रे में नये बाश न किये गये प्रिंट रख दिये जाते हैं। जब ये नये प्रिंट प्री तरह धुल जाँय तो बीच बाले ट्रे के प्रिंटों को हटा कर उत्तर के ट्रे में रख दिया जाता है और नीचे के ट्रे के प्रिंटों को हटा

को बीच के ट्रे में हटा दिया जाता और फिर नीच के ट्रे में नये बिना बाश किये हुए प्रिंट रख दिये जाते हैं और जब ये नये प्रिंट ठीक से बाश हो जाते हैं तो सबसे ऊपर के ट्रेसे सब प्रिंट निकाल लिये जाते हैं और वे पूरी तरह से बाश हो जाते हैं। इसी तरह प्रिंट किये हुए कागजों के कई समूहों को एक साथ प्रिंट किये जा सकते हैं।

ड्राइंग या सुखाना

धोने के बाद भिटों को एक अच्छे च्छाटिंग पेपरं (Blotting paper) पर रख देना चाहिये—चित्र ऊपर की तरफ हो और व्डाटिंग नीचे हो । च्छाटिंग के बदछे साफ कपड़े से भी काम चछ सकता है, प्रिटों को छकड़ी के क्छिप (Clip) से स्खाने के छिये टांग भी दिया जा सकता है। सूखने के छिये गर्मी का प्रयोग नहीं करना चाहिये। धूप में नहीं बल्कि छाया में सुखाना चाहिये।

स्खते समय कागज़ को टेढ़। होने नहीं देना चाहिये और इसिंख्ये उसे सूखने के लिये टांग देना या किसी कपड़े या न्लाटिंग पेपर पर सूखने के लिए रख छोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से कागज़ सींघा नहीं रहता है वह टेढ़ा बन जाता है और फिर उसे सींघा करना कठिन हो जाता है | इसिंख्ये निम्नलिखित उपाय से उसे सुखाना हो सबसे अच्छा है |

प्रिंटों को एक साफ चिकने सतह पर रखकर उनसे सन

पानी निकाल डालना चाहिय । तव प्रत्येक प्रिट को अलग्-अलग् एक फोटोग्राफिक च्छटिंग पेपर (Fhotographic blotting paper) पर इस प्रकार रखना चाहिये कि चित्र नीचे की ओर हो और व्टर्टिंग कागज् पर सटा हुआ हो। इसके छिये एक विशेष प्रकार का च्छटिंग पेपर मिलता है जिसे फोटोग्राफिक व्छटिंग पेपर कहते हैं। इसी प्रकार का और एक व्छटिंग पेपर प्रिंट के ऊपर रखना चाहिये और ऊपर से दवात देना चाहिये जिससे प्रिंट से पानी निकल कर व्लटिंग से सोख लिया जाय। तव प्रिंट को वहां से निकाल कर और दो व्लटिंग पेपरो के बीच रखकर उसका पानी अच्छी तरह में सोख छेना चाहिये । प्रिंटों को व्छटिंग पेपरो के साथ कभी नहीं रख छोड़ना चाहिये---उनसे अर्छ्ग कर उन्हे कोई साफ चीज पर रखना चाहिये जब तक कि वे पूरी तरह सूख जायँ।

एक साथ फिक्स और टोन फरना।

पी० ओ० पी० कागच पर के प्रिट को अलग-अलग टोन और फिक्स न कर एक साथ एक ही सल्युशन से टोन और फिक्स किया जा सकता है। इस विधि से काम छने के छिये प्रिंट करने के बाद अर्थात् एक्सपोजर ढेने के बाढ खुब अच्छी तरह थोना चाहिये जसा कि पहली विधि से टोनिंग से पहले षोया जाता है। तव उसे एक डिश में टोनिंग वाथ में डुवा दिया जाता है । टोनिंग वाथ के सत्युशन के वनाने का

नुसखा यह है---

हाइपो (Hypo) ६ औंस सोडियम क्लोराइड (Sodum chloride) २० ग्रेन छेड नाइट्रेट (Lead nutrate) या छेड ऐसेटेट (Lead acetate) २० ग्रेन गोल्ड क्लोराइड (Gold chloride) ४ ग्रेन पानो १० औस इससे ५ या ६ मिनटों में टोनिंग और फिक्सिंग दोनों हो जाते हैं। टोन का रंग गाढ़ा वैंगनी होता है। इसके वाद इसे अच्छी तरह धोकर सुखा छेना चाहिये।

मास्क और डिस्क

कभी-कभी चतुष्कोण प्रिटिंग न कर छपे हुए चित्र का आकार गोल या किसी दूसरे आकार के करने की इच्छा होती है। ऐसा करने के लिये प्रिंटिंग करते समय नेगेटिंन और फोटों के कागज़ के बीच एक काला कागज लगा दिया जाता है जिसमें एक छेद रहता है। छेद का आकार जैसा होता है फोटों का आकार भी ठीक बैसा ही वनता है। इस काल कागज़ को मास्क ('Mask) कहते हैं। कभी-कभी ये मास्क लाल या नरंगी रंग के पतले सेलुलॉयेड (Celluloud) के भी वने रहते हैं। यह बही चीज़ है जिससे फिल्म वनती है। इस प्रकार के

मास्क कई तरह के मिछते है जिनमें मिन्न-मिन्न आकार के छेद रहते हैं।

एक दूसरे प्रकार का मास्क भी मिलता है जिसे वोडर मास्क (Boarder mask) कहते हैं। यह भी ऊपर लिखे


चित्र में० २०३



प्रिंटिग मास्क ।

हुए मास्त के ऐसा सेलुटॉयेड का वना हुआ होता है। इसके वीच में या तो एक छेद रहता है या वीच का भाग स्त्रच्छ रहता है परन्तु इसके किनारे फ़ल, पत्तियाँ इत्यादि वनी रहती है और इसल्यिं छापने पर फोटो के किनारे उजले नहीं रहते; उनमें फ़ल-पत्तियों की छाप आ जाती है।

इन दो प्रकारों के सिवाय और एक प्रकार का समान मिछता है जिसे मास्क और डिस्क (Mask & Disc) कहते हैं। इससे फोटों के किनारे में काला बोडर बनाया जा सकता है। यह भी या तो काले कागज़ का या लाल सेलुळांयेड का बना हुआ होता है। नीचे के चित्रों के समान इसके दो भाग होते हैं।



मास्क और डिस्क । म, म---मास्क । ड, ड---डिस्क ।

इसका मीतरी भाग वाहरी भाग के छेद पर ठीक फिट कर जाता है। भीतरी भाग को बिस्क और वाहरी भाग को मास्क कहा जाता है। पहले मास्क को लगाकर प्रिट किया जाता है जिससे उसके छेद के आकार का चित्र वनता है और किनारा या वोडर उजला रहता है, तब मास्क को हटाकर, डिस्क को ठीक स्थान में लगाकर अर्थात् ऐसे स्थान में लगाकर कि वह पूरे चित्र को ढांक ले—प्रिंट किया जाता है, अब चित्र पर कोई असर नहीं पड़ता है परन्तु वोडर अर्थात् किनारा काला वन जाता है। मास्क और डिस्क एक मोटे काले कागज़ से वहुत सरलता के साथ घर में वनाया जा सकता है।

मास्क और डिस्क को पी० ओ० पी० कागज के अछावे किसी भी दूसरे प्रकार के प्रिंटिंग पेपर के साथ प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह वोडर मास्क को भी दूसरे कागजो के साथ व्यवहार किया जा सकता है।

उनतीसवाँ अध्याय

सेल्फ टोनिंग कागज पर फोटो वनाना सेल्फ टोनिंग कागज के प्रकार

सेल्फ टोर्निंग कागज (Self Toning Paper) से फोटो टापना वहुत ही सहज है। इसमें यह विशेषता है कि टोर्निंग करने का रासायानिक पदार्थ अर्थात् गोल्ड क्लोराइड (Gold-chloride) कागज ही पर लगा रहता है; इसल्यि फोटो वनावे समय अलग टोर्निंग करने की आवश्यकता नहीं होती, यह आप ही आप टोन हो जाता है। सेल्फ टोर्निंग कागज वो प्रकार का होता है—

- (१) कोलोडियन सेन्फ टोनिंग कागन (Collodion-Self Toning Paper)।
- (२) जिल्लेटिन सेल्फ टोर्निंग कागज (Gelatine Self Toning Paper) या एनिटोन (Eniton Paper)।

कोलोडियन कागज से सिपिया (Sepia) या भूरा (Brown) रंग का टोन होता है। केवल फिक्स करने पर ही यह रंग आ जाता है। इसके अल्बें और कई उपायों से, गाढ़ा, भूरा, बैंगनी या काला रंग भी हो सकता है। फिर, जिलेटिन सेल्फ

टोनिंग कागज से अनेक प्रकार के रंग मिल्ते है। ये रंग फिक्सिंग वाथ के सल्युशन के गाढेपन और फिक्सिंग करने के समय पर निर्भर करते हैं।

कोलोडियन सेल्फ टोनिंग कागज्

कोलोडियन सेल्फ टोनिंग कागच कई प्रकार के होते हैं— किसीका सतह खूब चिकना और चमकीला होता है और किसी का रुखड़ा। इसके कागज़ के कई रंग भी होते है जैसे फीका नीला, फीका गुलाबी या फीका हरा इत्यादि। इस कागच पर फोटो बनाने के लिये निम्नलिखित बिवियो से काम लिया जाता है— जिन्हे एक के बाद दूसरे को क्रमशः करना चाहिय-यथा पहले प्रिंटिंग, तब प्राथमिक बाहिंग और तब फिक्सिंग और तब फिर बाशिंग और अन्त में डाइंग "

- (१) प्रिंटिगं या एक्सपोजर या टापना ।
- (२) प्राथमिक वाशिंग या धोना ।
- (३) फिक्सिंग या जमाना।
- (४) वाशिंग या धोना ।
- (५) ड्राइंग या सुखाना।

प्रिंटिंग या छापना

प्रिटं करने के लिय नेगिटिव को और कागव को प्रिटिंग फेम मे रख दिया जाता है और सूर्व्य के डिफ्यूज प्रकाश से एक्सपोजर दिया जाता है—सूर्व्य का डाइरेक्ट प्रकाश या धूप से एक्सपोजर नहीं देना चाहिये। जितना काळा फोटो चाहिये उससे अधिक काळा फोटो वनाया जाता है। उचित काळेपन से कितना अधिक काळा होना चाहिये यह प्रिंट करने के समय पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश के बहुत तेज रहने के कारण या नेगेटिन का रंग फीका रहने के कारण या नेगेटिन का रंग फीका रहने के कारण या दोनो कारणों से प्रिंटिंग वहुत जल्दी हो रहा हो तो फोटो को जितना काळा ननाने की इच्छा हो उससे कहीं अधिक काळा छापना चाहिये। इसी तरह यदि प्रकाश के बीमा रहने के कारण या नेगेटिन का रंग गाड़ा रहने के कारण प्रिंटिंग में वहुत समय छग रहा हो तो निश्चित काळेपन से वहुत अधिक काळा नहीं छापना चाहिये।

प्राथमिक वार्शिग या धोना

प्राथमिक वाशिंग प्रिंट करने के बाद ही किया जाता है। इसको धोने की वही विधि है जो पी० ओ० पी० कागज को बाग करने की विधि है। इसको तब तक धोते रहना चाहिये जब तक कि कागज से सब सिख्वर ब्रोमाइड धुळकर निकल न ज़ाय—इसके माल्म करने का उपाय यह है कि जब तक वह निकलता जाता है तबतक धोये गये पानी का रंग दुधिया (दूध के समान) रहता है और जब सब कुळ निकल जाता है तो धोये गये पानी का रंग साफ आता है। डिश मे धोते समय एक कठिनाई यह होती है कि कागज मुझ जाता है। इस दोप के दूर करने का उपाय यह है कि एक डिश मे भें इंच गहराई तक पानी लेना

चाहिये और उसमें एक प्रिंट को इस तरह रखना चाहिये कि उस में चित्र नीचे की ओर हो। अब हाथ से प्रिंट के पीठ पर दवाब ढाल्कर कागज को सीधा कर देना चाहिये। उसके बाद एक दूसरे प्रिंट को उस पहले प्रिंट पर रखकर उसी तरह दावकर सीधा कर देना चाहिये। इसी तरह प्रायः ६ या १० प्रिंटो को एक के ऊपर दूसरे को रखकर सीधा किया जा सकता है। सीधा हो जाने पर उन प्रिंटों को दूसरे डिश में ले जाकर पहले के बताये गये नियम से अच्छी तरह से धोना चाहिये। इस तरह से बाश करने से पहले ही प्रिंटो को सीधा करने से फिर बाश करते समय प्रिंटो के टेड़ा हो जाने या मुझ जान की कठिनाई न होगी।

फिकिंसग

फिक्सिंग वाथ के बनाने का नुसख़ा यह है—
हाइपो (Hypo) २ औंस
पानी २० ऑस
प्रिटों को प्राथमिक नाश करने के वाद उन्हें एक एक कर
फिक्सिंग वाथ भरे हुए डिश में ठे जाकर हुवाना चाहिये । इस
तरह एक से १० प्रिंटों को एक साथ फिक्स किया जा सकता है।
फिक्स करते समय डिश को और साथ-साथ फिक्सिंग वाथ के
सल्युशन को खूब हिलाना चाहिये और साथ साथ बीच-बीच मे
सव से नीचे के प्रिट को नीचे से निकाल कर सबसे ऊपर रखते
जाना चाहिये । इस तरह प्रत्येक प्रिट एक एक वार ऊपर आता

जायगा। फिर्निसग करते समय कागन का चित्र ऊपर की ओर रहना ही ठीक है। इस तरह १० मिनट तक फिर्निसग करने से फिर्निसग पूरा हो जाता है।

वार्शिंग या घोना

फिर्निसग के बाद प्रिंट को बहते हुए पानी में एक घंटे तक घोना चाहिये। टैंक से या केसकेड प्रिंट बाशर से भी घोया जा सकता है—इसकी विधि वही है जो पी० ओ० पी० कागज़ की विधि है। टैंक या केसकेड प्रिंट बाशर न रहने पर प्रिंट या प्रिंटों को दिश से घोया जा सकता है। इसकी भी वही विधि है जो पी० ओ० पी० कागज की विधि है—१० या १२ बार एक डिश से दूसरे दिश में बदल कर बाश किया जाता है और प्रिंट को प्रत्येक दिश में कम से कम ५ मिनटों तक रखा जाता है—इसल्टिय पूरी तरह से बाश करने में कम से कम १ घंटा लगता है।

ड्राइंग या सुखाना

प्रिंट को एक फोटोग्राफिक व्लटिंग कागज पर रखकर या एक साफ कपड़े पर रखकर मुखाना चाहिये—इस तरह मुखाने मे चित्र नीचे की ओर व्लटिंग कागज या कपड़े के साथ सटा हुआ रहना चाहिये। उसको उसी स्थान मे रखने से कुछ देर के बाद सूख जाता है। जितनी जल्दी मुखाया जाय उतना ही अच्छा है। इसके अलावे पी० ओ० पी० कागज के मुखाने की किसी भी विधि से इसे मुखाया जा सकता है।

होनिंग या रंगना

यह पहले ही कहा जा जुका है कि इस कागज की विशेषता
यह है कि फोटो पर रंग आप ही आप आ जाता है, अल्या टोनिंग
करने की आक्श्यकता नहीं होती है। परन्तु इससे केवल भूरा रंग
मिलता है जिसका गाढ़ापन फिक्सिंग सल्युशन के गाढ़ेपन और
फिक्सिंग के समय पर निर्भर करता है।

यदि प्रिंटो को दूसरे रंगों से टोन करने की इच्छा हो तो अलग टोन करना पड़ता है। ये निम्नलिखित दो प्रकार के हैं—

(१) प्रपुत्त टीन (Pumple Tone) या गाड़ा वेंगनी रंग—

इसके लिय प्रिंट को निश्चित कालेपन से बहुत अधिक गाढ़ा बनाना पड़ता है | प्रिंटिंग के बाद प्राथमिक बाहोंग नहीं करना पड़ता है | प्रिंट करने के बाद ही उसे निम्नलिखित टोर्निंग सल्युश्चन में डुवा दिया जाता है—

सोडियम क्वोराइड (Sodium chloride) २ औंस पानी २० औंस

इस तरह एक से १० प्रिटों को एक साथ टोनिंग किया जा सकता है। टोनिंग करते समय डिश को खूब हिछाते रहना चाहिये और वीच-वीच में सबसे निचले प्रिंट को निकाल कर सबसे ऊपर रखते जाना चाहिये जिससे सभी प्रिंट समान रूप से टोन हो। ५ से १० मिनटो तक टोन किया जाता है। टोनिंग के वाद उसे दो चार मिनट तक रिंज या वाश कर तव फिक्स करना चाहिये। (२) प्लॉटिनम टोनिंग (Platmum Toning)—
इससे झुन्दर काला या ग्रे (Grey) रंग का फोटो मिलता
है। टोनिंग सल्युगन बनाने का नुसखा यह है—
प्लॉटिनम क्लोरोप्लॉटिनाइट (Platmum chloroplatinite) १५ ग्रेन
सिट्निंक एसिट (Citric Acid) १ औस
सोडियम क्लोराइड (Sodium chloride) २ औस
पानी १० औस
इससे टोन करने के लिये ग्रिंट करने के बाट उसे पहले

इनसे टोन करने के लिये प्रिंट करने के बाट उसे पहले के ऐसा प्राथिक बाशिंग किया जाता है। उसके बाद उसे टोनिंग बाथ में डुबा कर टोन किया जाता है। टोन करने के लिये टोनिंग बाथ बनाने में ऊपर के सन्युशन के १ भाग के साथ १० भाग पानी मिला लिया जाता है। जब रंग टीक आ जाय तो प्रिंट को टोनिंग बाथ से निकाल कर एक दूसरे डिश के साफ पानी में रखा जाता है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से धोकर तब फिक्स किया जाता है। उसके बाद साधारण नियमों के अनुसार धोया और सुखाया जाता है। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि इसे टोनिंग के बाद अच्छी तरह से धोना चाहिये नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती है।

जिलेटिन सेल्फ टोर्निंग कागज़

यह दूसरे प्रकार का सेल्फ टोनिंग कागज़ है। इस कागज़ की यह विशेषता है कि इसमें टोन के रंग का गाढ़ापन अनेक प्रकार का वनाया जा सकता है जैसा कि कोलोडियन सेल्फ टोर्निंग कागज से सम्भव नहीं है। इसमें प्रिंट को निश्चित कालेपन से बहुत अधिक काला लापा जाता है। प्रिंट करने के बाद ही उसे निम्नलिखित फिर्किसग वाथ में डुवा दिया जाता है, फिक्स करने से एहले प्राथमिक वाशिंग की आक्श्यकता नहीं होती है।

> हाइपो (Hypo) ... ६ औस पानी ... १० औंस

फिर्निसग करते समय पानी को खूव हिलाते रहना चाहिये और वीच-बीच में सबसे नीचे के प्रिंट को निकाल कर सबसे ऊपर रखते जाना चाहिये। इससे १ से ८ प्रिंटों तक एक साथ फिक्स किया जा सकता है। ५ भिनट तक फिक्स करने के बाद उसे बाश करना चाहिये और मुखाना चाहिये।

टोनिंग के रंग के गाड़ेपन को घटाने या वढ़ाने के छिये फिर्निंसग सल्युशन के गाड़ेपन को घटाया या वढ़ाया जाता है । कोछोडियन सेल्फ टोनिंग कागज के एसा परपछ टोनिंग, या प्छेटिनम टोनिंग किया जा सकता है। फोटो को भिन्न-भिन्न रंगों से टोन करने की विधियां प्रत्येक कम्पनी के वनाये हुए कागजों के साथ दी रहती हैं। उन्ही विधियों के अनुसार टोन करना ही ठीक है। यहाँ कोई साधारण नियम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि भिन्न-भिन्न कम्पनी के वनाये गये कागजों के साथ ये विधियां भिन्न-भिन्न कम्पनी के वनाये गये कागजों के साथ ये विधियां भिन्न-भिन्न कम्पनी के वनाये गये कागजों के साथ ये विधियां भिन्न-भिन्न होती हैं।

तीसवाँ अध्याय

बोमाइड कागज़ पर फोटो बनाना प्राथमिक शिक्षा

न्नोमाइड कागज एक प्रकार का प्रिटिंग पेपर होता है। इसकी स्पीड बहुत होती है अर्थात् प्रिंट बहुत जल्दी छपती है और इसिंछिय छापने में एक्सपोजर का समय बहुत कम होता है। यह प्रिट-आउट पेपर नहीं है, यह डेनेल्पमेंट पेपर है अर्थात् छापने पर इसका चित्र अदृश्य ही रहता है। इसे प्रकाशित करने के लिये डेनेल्प करना पड़ता है। इसकी स्पीड बहुत अधिक होने के कारण इसको दिन के प्रकाश में या किसी दूसरे प्रकार के कृत्रिम प्रकाश में खुळा नहीं रखना चाहिये। इसे अवश्य डार्क रूम में और उसकी छाल रौशनी में व्यवहार करना चाहियं। इसकी स्पीड प्लेट या फिल्म की स्पीडके समान होती है और इसिंख्ये इसकी व्यवहार करते समय उसी तरह सावधानों से काम छेना चाहिये जैसा कि प्लेट या फिल्म के व्यवहार करते समय किया जाता है। इसके प्रेन बहुत सूक्ष्म होते हैं (Fine grains)

वा ग्रार में कई प्रकार के ब्रोमाइड पेपर मिछते हैं। इसकी स्पीड कम, मझौळी या अधिक हो सकती है। इससे सुन्दर काळे रंग का फोटो मिळता है परन्तु नाना प्रकार के टोनिंग सल्युशनों से टोन करने से भिन-भिन्न प्रकार के रंग के फोटो मिळ सकते हैं जैसे सिपिया (Sepuz.), ठाळ, हरा, नीळा, भूरा इत्यादि । इसके सतह भी कई प्रकार के होते हैं, कोई बहुत चिकना और बहुत चमकीळा होता है। कोई बहुत उजळा होता है तो कोई रखड़ा होता है। इसके रंग भी कई प्रकार के होते है जैसे फीका गुळाबी या फीका हरा या फीका पाळा इत्यादि।

इस पर वनाय गये फोटो की सुन्दरता वहुत कुछ नेगेटिव पर निर्भर करती है—अच्छे फोटो के लिये नेगेटिव अच्छा होना चाहिये। इसके लिये वैसा ही नेगेटिव अच्छा है जिसका एक्स-पोज़र ठीक हो परन्तु नेगेटिव के अधिक और कम काले भागों का अन्तर वहुत कम हो।

कागज के प्रत्येक पैकेट (Packet) के साथ उसे व्यवहार करने की विधि दी रहती है। और किसी विशेष कागज़ के छिये उन्हीं विधियों से काम छेना सबसे अच्छा है।

कागज पर फोटो बनाने के लिये निम्नलिखित विधियों से क्रमशः एक के बाद दूसरे का प्रयोग किया जाता है—जैसे पहले एक्सपोज्ञर देना चाहिये, तब डेवेल्पमेट करना चाहिये, तब स्निजिग करना चाहिये और इसी क्रम से अन्त में टोनिंग करना चाहिये।


- (१) एक्सपोजर ।
- (२) डेवेलपमेट या प्रकाशन।
- (३) रिनर्जिंग या खंघाळना ।
- (४) फिर्निसग या जमाना।

- (५) हार्डीनेंग (Hardening) या कड़ा करना।
- (६) वाशिंग या घोना।
- (७) ड्रांइग या सुखाना ।
- (८) टोनिंग।


अव इनकी विशद व्याख्याएँ अलग अलग दी जाती हैं एक्सपोज़र या प्रिटिंग

ब्रोमाइड कागच को नेगेटित्र के साथ फ्रेम में लगा दिया जाता है। कागज़ के किस तरफ मसाछा छगा हुआ है यह जानना बहुत कठिन है क्योंकि कागज की दोनों और एक ही तरह की माल्म होती है। कागज सीधा नहीं रहता है, कुछ मुड़ा हुआ रहता है, उसका मुड़ाव देखकर यह पता चळाया जा सकता है कि किस तरफ मसाछा छगा हुआ है क्योंकि मसाछा लगा हुआ सतह मुद्दे हुए कागज् के भीतर की ओर रहता है। इसके जानने का और एक उपाय यह है कि उंगली के छोर को पानी से भिंगा कर कागज़ के कोने में टोनों सतहों में छूना चाहिये, जिधर मसाला लगा हुआ होगा वह सतह कुछ चिकना और गोंद लगा हुआ मालूम होगा--कागज के बीच में नहीं छूना चाहिये। कागज को फेम में लगाने के बाद फेम को प्रकाश से कुछ दूर पर रख देना चाहिये । प्रकाश नेगेटिव पर आकर पढेगा-उसे निश्चित समय के लिये उस पर पढने देना चाहिये। इस तरह से किसी नियत समय के खिये एक्सपोज़र देने के लिये विशेष प्रकार के प्रिटिंग आउटफिट (Printing Outfit) या ळापने के सामान मिछते हैं।

चित्र न० २०४



कोडक प्रिंटिंग आउटफिट। चित्र नं० २०६



अगफ़ा प्रिंटिंग मशीन ।

एक्सपोज्र का समय निम्नलिखित वातों पर निर्भर करता है:-

- (१) ब्रोमाइड कागन की स्पीड और स्वभाव।
- (२) कागज् से रौशनी की दूरी।
- (३) प्रकाश की तेबी और स्वभाव।
- (४) नेगेटित्र का गाढ़ापन और स्वभाव ।
- (५) प्रिंट का स्त्रभाव (जैसी इच्छा हो)।
- (६) कागज् के साय कैसे डेनेट्रपर का व्यवहार हो ।

काग न की स्पीड जितनी ही कम होगी, रौशनी की दूरी जितनी ही अधिक होगी, उसकी तेनी जितनी कम होगी और नेगेटिन का गाढ़ापन जितना ही अधिक होगा;—एक्सपोन्र का समय उतना ही अधिक होगा।

अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार के प्रकाश से एक्सपोज़ करना चाहिये। इसके लिये कृत्रिम प्रकाश ही अच्छा है और नहीं तो सूर्व्य के डिफ्यूज़ प्रकाश से भी एक्सपोज़ किया जा सकता है—कृत्रिम प्रकाश में एक्सपोज़ करने के लिये विजली का प्रकाश या एलेक्ट्रिक लाइट ही सबसे अच्छा है। एक साधारण टॉर्च लाइट से भी काम चल सकता है। इसके अलाव दूसरे प्रकार के कृत्रिम प्रकाशों का भी प्रयोग किया जा सकता है—जैसे केरासिन लैप्य, गैस मेनटल (Mantle) लैप्य, हे लाइट या पेट्रोमेक्स लैप्य, कारवाइड गैस लैप्य, या साधारण लाल्डेन या लैप्प।

रौशनी की तेज़ी, उसकी दूरी, और कागज़ की सीड ऐसी

रखनी चाहिये कि प्रिंटिंग का समय ४ सेकेड से कम न हो। नीचे दिये गये टेबल से यह माल्लम होता है कि मिन्न-मिन्न रौशनी से एक्सपोन्र का समय कैसे घटता या बढ़ता है। केवल उसी अवस्था में इस टेवल का प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि इस टेवल में दिया हुआ है।

टेबल नं० २२

नेगेटिव के साधारण गाढ़ापन के लिये और कागज् की साधारण स्पीड के लिये रौशनी को कागज्ञ से ३६ इंच दूर पर रखने पर---

३२ केंडल पातर (Candle power) को गैस भरी हुई विजली की रौशनी या इलेनिट्क लैम्प के लिये... ४ सेकेड डुम्ले पॉराफिन लैम्प (Duplex paraffin Lamp)

साफ चिमनी के साय ... २० सेकेंड

इनकैनिडिसेट गैस वर्नर (Incandescent

gas Burner) ८ सेकेड

ृ इस अवस्था मे प्रकाश की दूरी ३६ इंच से अधिक नहीं होनी चाहिये।

एक्सपोज़र का समय इतनी वातों पर निर्मर करने के कारण एक्सपोज़र टेवल बनाना वहुत कठिन है। इसलिये एक्सपोज़र के जानने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि प्रयोग कर एक्सपोज़र का समय निकाल लिया जाय। प्रयोग करने का नियम यह है कि जिस कागज़ पर छापना हो उसी प्रकर के एक कागज़ को छेकर छम्बा छम्बी तीन भागों में बाँट छेना चाहिये। नेगेटिव का एक ऐसा माग चुन छेना चाहिये जिसका काळापन न गाड़ा हो नं फीका हो। अब प्रकाश को उससे किसी दूरी पर रख देना चाहिये जैसे ३० इंच पर। उस कागज़ के एक तिहाई टुकड़े को नेगेटिव के साथ छगाकर फेम में फिट कर देना चाहिये। अब कागज़ के पूरे माग को नहीं, बल्कि उसके हैं वे माग को अर्थात् उसके छः माग के १ भाग को एक्सपोड़ करना चाहिये। है वे माग को एक्सपोड़ करने के छिये वाकी माग को एक काछ कागज़ से डाक देना चाहिये जिससे केवछ उसके है वे माग पर प्रकाश पड़ सके और वाकी माग पर प्रकाश न पड़े। नीचे के चित्र में कागज़ के छः भाग दिखछाये गये हैं। इसके पहले भाग पर एक्सपोज़र दिया जाता है। किसी नियत समय के छिये एक्सपोज़र


ाचत्र न० २०७						
१	2	5	¥	4	Ę	
1 1	j					
اسبينا						

प्रयोग के लिये सादा कागज ।

दिया जाता है जैसे १० सकेंड तक । अब माग १ और २ को खोलकर उनमें फिर १० सेकेंड का एक्सपोज़र देना चाहिये। उसके बाद १, २ और ३ भागो को खोल कर फिर १० सेकेंड के लिये एक्सपोज़र देना चाहिये और इसी तरह अन्त में इसके

रे भाग को खोल कर १० सेकेड का एक्सपोग् देना चाहिये। संक्षेप में यह कहना पड़ेगा कि एक एक भाग को खोल्द्रे जाना चाहिये और दस दस सेकेड का एक्सपोग्नर देते जाना चाहिये। ऐसा करने से फल यह होगा कि कागण के मिन्न भागों में एक्सपोग्नर के समय मिन्न भिन्न होगे—जैसे पहले भाग में ६० सेकेड का एक्सपोग्नर होगा, दूसरे भाग में ५० सेकेड का, तीसरे में ४० सेकेड का, चौथे में ३० सेकेड का, पांचने में २० सेकेड का और छेठ में १० सेकेड के एक्सपोग्नर होगे।

अव इस कागज़ को नियमपूर्वक डेवेलप और फिक्स किया जाता है और तव यह देखने में नीचे के चित्र का ऐसा माल्स चित्र मंद्र २०८



६० ५० ४० ३० २० १० प्रयोग अर्थात् एक्सपोजर, ढेवेलप, प्रिंट इत्यादि करने पर कागज पर का फोटो ।

होता है। जिस भाग को जितना ही अधिक समय के लिये एक्सपोज किया गया था वह उतना ही काला हो जाता है। प्रत्येक भाग केवल काला ही नहीं रहता है—उस पर चित्र भी वना हुआ रहता है क्योंकि नेगेटिव के साथ एक्सपोज किया गया है।

अव इनमें से प्रत्येक भाग को परीक्षा कर देखना चाहिये कि प्रिंटिंग कौनसे भाग पर अच्छा माछ्म होता है। मान लिया जाय कि चौथे भाग में एक्सपोज़र का समय ठीक मालूम होता है तो एक्सपोज़र का समय ३० सेकेड हुआ। इसल्टिये अब प्रेर नेगेटिव को छापना चाहिये; उसी प्रकाश को उसी दूरी में रखना चाहिये जैसा कि प्रयोग करते समय रखा गया था और प्रयोग कर निकाले गये समय के लिये अर्थात् ३० सेकेड के लिये एक्सपोज़ करना चाहिये। प्रयोग करते समय जैसा कागज का व्यवहार किया गया था ठीक वस ही कागज़ पर छापना चाहिये। इस प्रकार प्रयोग कर एक्सपोज़र का समय हर अवस्था में निकाला जा सकता है।

हरेक कम्पनी के बने हुए कागजों के साथ एक्सपोजर टेक्ट दिये रहते हैं जिनसे एक्सपोजर का समय निकाल जा सकता है। यह केक्ट उसी विशेष प्रकार के कागज़ के साथ प्रयोग किया जा सकता है। एक प्रकार के कागज़ का टेक्ट दूसरे प्रकार के कागज़ के साथ ज्यवहार नहीं किया जा सकता है। परन्तु टेक्ट की अपेक्षा प्रयोग कर एक्सपोज़र का समय निकालना कहीं अच्छा है।

ठीक समय के लिये एक्सपोजर देने क लिये अच्छा प्रवन्ध रहना चाहिये। यदि विजली की रौशनी से एक्सपोज करना हो तो एक्सपोज करने से पहले नेगेटिव को कागज के साथ फिट कर अँधेरी कोटरी में रखना चाहिये। इल्केट्रिक लैय को ठीक जगह एर रख देना चाहिये। जब एक्सपोज करना हो तो वटन दवा कर रौशनी को जलाना चाहिये। एक्सपोजर का समय वीत जाने पर वटन दवा कर उसे बुझा देना चाहिये। टार्च लाइट से एक्सपोज करने का भी यही नियम है। यदि किसी दूसरे प्रकार के कृत्रिम प्रकाश या सूर्य्य के प्रकाश से एक्सपोज करना हो तो एक्सपोजर देने से पहले फ्रेम को किसी ऐसी चीज़ में ढाक कर रखना चाहिये कि प्रकाश कागज़ तक न पहुँच सके। जव एक्सपोज़र देनो हो तो फ्रेम को खोल देना चाहिये और एक्सपोज़र का नियत समय वीत जाने पर उसको फिर ढांक देना चाहिये।

याद रहे कि काग इ को निकाल कर नेगेटिन के साथ फेम में लगाना अधिरे ही में करना चाहिये; डार्क रूम हो तो अच्छा है। रेड लैम्प या लाल रौहानी का व्यवहार किया जा सकता है। डेनेल्पमेंट और फिक्सिंग भी डार्क रुम में ही करना चाहिये।

डेवेलपमेंट

प्रिंट करने के बाद कागज को साफ पानी में चार पांच मिनट के छिये डुवा कर रखना चाहिये जिससे कि कागज नरम हो जाय। उसके वाद डिश से पानी को निकाल कर फेक देना चाहिये और कागज को वहीं छोड़ देना चाहिये!

वने वनाये हुए डेवेळपर मिळते हैं। ये या तो गाढ़े लिकिड या तरल पदार्थ के रूप में, पाऊडर या चूर्ण के रूप में या टेवळेट या गोळी के रूप में मिळते हैं। डेवेळप करते समय उनको पानी में घोळ कर उस सल्युशन से डेवेळप किया जाता है। डेवेळप करने की पूरी विधि डेवेळपर के साथ दी रहती है।

यदि डेवेटपर अपने से बनाना हो तो नीचे स्टिखे डेवेटपरो को बनाकर व्यवहार किया जा सकता है। (१) मेटोल हाइहोकिनोन हेवेलपर (Metolhydrogumone Developer)-इसे मेक्षप मे एम० किंक० (] रि.प.) डेबेटपर भी कहते हैं । इसे बनान का जसन्त्रा यह है---मेटोड (Netol) ... १५ ब्रेन मोडियम मल्फाइट क्रिस्टल (Sodium sulplute १ औंस crystal) हाइड्रोकिनोन (Hydroquinone) ६० प्रेन सोडियन कार्योनेट किस्टल (Sodium carbo-१ - औस nate cinstal) पोटामियम ब्रोमाङ्ड (Potassium biomide) २० ग्रेन २० औंस तक ਧਾਜੀ इस सुन्युशन को बनाने का नियम यह है कि सबसे पहले मेटोल को गरम पानी में घोछ छेना चाहिये, तब इसरी इसरी चीजों को घोलना चाहिंग, तत्र उसमे पानी मिलाकर उसे २० आंस बना लेना चाहिये। १२) एमिडोल डेवेलपर (Amidol Developer) इनके बनान का नुसम्बा नीचे दिया जाता है-सोडियम सल्पाहर क्रिस्टल (Sodium sulphite-१० औंस crystal)

एमिडोल (Amidol) ... ६० प्रेन पोटासियम त्रोभाइड (१००/० सल्युशन) (Potassium bromide 10°/0 solution) ८० मिनिम पानी २० औस तक इसके बनान का नियम यह है कि पल्डे सोडियम सल्फाइट

इसके बनान का नियम यह है कि पछहे सोडियम सल्फाइट को गरम पानी में घोल लेना चाहिये, फिर एमिडोल और पोटासियम ब्रोमाइड को घोलना चाहिये, फिर उसमें ठंढा पानी मिलाकर २० ऑस कर लेना चाहिये।

डेनेलप करने का नियम यह है। कि पहले डेनेलपर को एक साफ डिश में ले लिया जाता है। इसके लिये डार्क रूम या अँधेरी कोठरी की आनस्यकता होती है। इसके बाद कागज़ को डेनेलपर में डुवा दिया जाता है—मसाला लगा हुआ सतह ऊपर रहता है। कई प्रिंटों को एक साथ डेनेलप किया जा सकता है। लेनेलप करते समय डिश और डेनेलपर को खूव हिलाते रहना चाहिये और वीच वीच में सबसे नीचे के प्रिंट को निकालकर सबसे ऊपर रखते जाना चाहिये जिससे सभी प्रिंट समान रूप से डेनेलप हो सक । इस नियम से ६ या ८ प्रिंट तक एक साथ डेनेलप हो सकते है।

कितनी देर तक डेबेल्प काला चाहिये यह जानने की वही विधि है जो प्लेट या फिल्म को डेबेल्प करने की है। इसके तीन उपाय है—

(१) ऑख से देखकर समय का निश्चय करना।

- (२) टाइम टेमपरेचर मेयड या समय-ताप की विधि।
- (३) फैकटोरियछ विधि।

यदि आंखों से देखकर देवेलपमेंट का समय निश्चित करना हो तो डेवेलप करते समय यह देखते रहना चाहिये कि कब चित्र ठीक वन गया। जब मालम होजाय कि चित्र का रंग ठीक हो गया तो उसे डेवेटपर से निकाट छेना चाहिय। चित्र वहत जल्दी नहीं बनना चाहिये. यदि चित्र बहुत जल्दी बन रहा हो तो समझ **छेमा चाहिये कि प्रिंटिंग के समय ओवर एक्सपोजर का दोष हो** गया है। ठीक समय के लिये एक्सपोज किया हुआ प्रिंट डेवेल्प होने में २ या तीन मिनट छगते हैं और यदि प्रिंटिंग का एक्स-पोजर ठीक हो तो ओवर डेबेलपर्नेट का डर नहीं अर्थात यदि डेवेडएमेंट उचित समय से अधिक देर के डिये हो तो कोई हानि नहीं। ओवर-एक्सपोजर का दोप हो जाने के कारण यदि चित्र वहत जल्दी बन रहा हो तो कागज के वहत काले हो जाने स पहले ही तसे देवेलपर से निकाल लेना चाहिये । यदि टाइस--टेमपरचर की विधि से डेवेलप करना हो तो कागज क साथ दिये हुए टेबल से देख लेना चाहिये कि ' डेबेलपमेंट का समय कितना होना चाहिये। टेवल में यह दिया हुआ रहता है कि उस विशेष प्रकार के कागज को देवेलप करने के लिये देवेलपर के कितने टेमपरेचर के लिये डेवेलपर्मेंट का समय किस डेवेलपर के साथ कितना होना चाहिये । उसमें टिखे हुए ढेवेटपर का प्रयोग करना ही ठीक है | ये टेबल भिन्न-भिन्न करूपनी के भिन्न-भिन्न प्रकार के कागर्जों के लिये अलग अलग होते हैं—इसल्पिय यहाँ साधारण टेबल नहीं दिये जा सकते हैं। फैकटोरियल—विधि से डेबेलप करने में भी इन टेबलों का प्रयोग किया जाता है।

एम • किल • (M.Q) डेवेळपर से डेवेळप करते समय डेवेळपर का टेमपरेचर ६० डिगरी एफ • से कम नहीं होना चाहिये क्योंकि टेमपरेचर इससे कम रहने स हाइड्रोकिनोन अपना असर नहीं दिखळा सकता है। जाड़े या सरदी के दिन यदि डेवेळपर का टेमपरेचर इससे कम रहे तो उसे कुछ गरम कर छेना ही अच्छा है।

ब्रोमाइड कागज के लिये एमिडोल डेवेल्पर ही सब डेवेल्ट-परों से अच्छा है। इससे बहुत सुन्दर फोटो बनता है।

ब्रोमाइड पेपर पर फोटो बनाने में इस बात को खुब अच्छी तरह याद रखना चाहिय कि एक्सपोजर का समय ठीक होना चाहिय क्योंकि एक्सपोजर का समय ठीक होने से डेवेडपमेंट या फिक्सिंग में भूड होने से भी फोटो खराब नहीं होता है। परन्तु यदि एक्सपोजर का समय ठीक नहीं हो तो इससे कभी अच्छा फोटो नहीं मिळ सकता है। इसळिये डेवेडपमेंट या फिक्सिंग पर अधिक ध्यान न देकर प्रिंटिंग के ळिये एक्सपोज्र पर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये।

रिनजिंग

डेवलपिंग के बाद प्रिंटों को डेवेलपर से निकाल कर

फिक्सिंग वाय में विना रिंज़ कर डुवा दिया जा सकता है परन्तु डेवेळप करने के वाद रिंज़ करना चाहिये। रिनर्जिंग एक या दो मिनट से अधिक समय के छिये नहीं होना चाहिये।

किविसग

रिनज़िंग के बाद फिक्सिंग किया जाता है। फिक्सिंग भी सेंभेरी कोठरी या डार्क रूप में ही करना चाहिय। फिक्सिंग के टिये निम्नटिखित सल्युशन से बनाये गये प्टेन फिक्सिंग वाय (Plain fixing bath) का व्यवहार किया जा सकता है— हाइपी (Hypo) १ श्रीस पानी

हाइपो को गरम पानी में घोडकर तब सल्युशन को टहा कर डेना चाहिय क्योंकि हाइपो ठंडा पानी में बहुत कठिनाई से और बहुत देर में घुडता है। एक बार जिस सल्युशन से प्रिंट किया गया हो उसे फिर दोबारा दूसरे प्रिंटों को फिक्स करने के डिय ब्यवहार नहीं करना चाहिये। एक साथ एक से १० प्रिंटों को फिक्स किया जा सकता है।

कभी कभी च्छेन फिक्सिंग बाय का न्यवहार न कर एसिड फिक्सिंग वाय (Acid fixing Bath) के प्रणेग करने से अच्छी सफलता मिलती है क्योंकि एसिड फिक्सिंग बाय च्छेन फिक्सिंग बाय के समान जल्दी खराव नहीं हो जाता है। इस सल्युशन के बनाने का नुसखा नीचे दिया जाता है—

हाइपो (Hypo) ... ४ औं स

पोटासियम मेटासल्फाइट (Potassium metasulphute) ... र् बॉस गरम पानी ... २० बॉस प्रिंटों को फिक्सिंग वाथ में १० मिनट तक रखना चाहिये और फिक्सिंग वाथ वहुत ठंडा नहीं होना चाहिये । फिक्सिंग करने के समय भी डेवेल्प करने के समान डिश को हिलाते रहना चाहिये और वीच वीच में सबसे नीचे के प्रिंट को निकाल कर सबसे ऊपर रखते जाना चाहिये ।

हार्डनिंग या कड़ा करना

कसी कभी गर्म्मी के सतय गर्म्मी के कारण कागज़ को कड़ा करने की आवश्यकता होती है क्योंकि कागज़ कड़ा नहीं रहने से उसका सतह खराव हो जाता है, घन्ने पड़ जाते हैं, और फोटो नष्ट हो जाता है। इसिल्ये फिक्स करने के बाद उस प्रिंट को अच्छी तरह से धोना चाहिये और तव नीचे के सल्युशन में डूबा देना चाहिये। इस सल्युशन का जुसखा यह है—

पोटाश एलम (Potash Alam)।.... १ औंस पानी २० औंस तक इस सल्युशन में कुछ देर तक डुवाये रखने के बाद प्रिंट कड़ा हो जाता है।

इसक अलावे और एक विचि है जिससे फिक्सिंग और हार्डीनेंग एक साथ और एक ही सल्युशन से किया जा सकता है। इस सत्युशन के बनाने का नुसखा यह है----

हाइपो (Hypo) ... ४ औंस पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट (Potas tum metabisulphite) ... ५ औंस क्रोम एलम (Chrome Alum) ... ५५ प्रेन गरम पानी ... २० औंस इस सन्युशन के बनाने का नियम यह है कि पहले हाइपो और पोटासियम मेटाबाईसल्फाइट को १० औस पानी में घोल लिया जाना है, क्रोम एलम को अलग १० ओस पानी में घोल लिया जाना है, क्रोम एलम को अलग १० ओस पानी में घोल लिया जाना है और तब दोनों को मिला देने से २० औंस सन्युशन बन जाता है।

वार्शिंग या घोना

त्रोमाइड प्रिंट को पी० ओ० पी० कागज़ के घोने की विधि से घोया जाता है और उन्हीं सामानों का प्रयोग किया जाता है। त्रोमाइड प्रिंट को अच्छी तरह से घोना बहुत आवश्यक है। आधे घंटे से एक घंटे तक घोना चाहिये।

ड्राइंग या सुखाना

ब्रोमाइड प्रिंट को सुखान की भी वही विधि है जो पी० ओ० पी० प्रिंट को सुखान की है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सुखाने के लिये कि प्रिंट को लक्कड़ी के क्लिप में लगा कर उसे लटका दिया जाता है अथवा फोटोग्राफिक व्लाटिंग कागड़ या कपड़े से प्रिंट के पानी को सोख लिया जाता है। गर्म्मी लगाकर सुखाना नहीं चाहिये।

टोनिंग या रंगना

डेवेलप, फिक्स और ड्राई करने के बाद फोटो के चित्र का रंग काला होना है। टोनिंग में सफलता लाम करने के लिये चित्र का रंग काला होना आवश्यक है। ओवर एक्सपोन किये हुए और अन्डर डेवेल्प किये हुए प्रिंट टोनिंग के योग्य नहीं हैं। फिर यदि प्रिंट को ठीक से फिक्स या वाश किया गया नहीं हो तो टोनिंग करने से उसमें कुरूप धन्त्रे पड़े जाते हैं और फोटो नए हो जाता है। इसलिये जिस फोटो में टोनिंग करना हो उसका एक्सपोज़र, डेवेल्पमेंट, फिक्सिंग और वाशिंग सब ठीक होना चाहिये। टोनिंग से पहले ड्राई करने की आवश्यकता नहीं परन्तु कोई कोई ड्राई करने के बाद ही टोनिंग करने को अच्छा समझते हैं। टोनिंग के लिये ड्रार्क रूप या अधिरी कोठरी की आवश्यकता नहीं होती; किसी प्रकार के प्रकाश में किया जा सकता है। टोनिंग की निम्नलिखत विवियाँ है—

(१) सिपिया सलफाइंड टोर्निग (Sepia Sulphide Tonung)—

इस विधि से टोन करने के तीन उपाय हैं—इससे सेपिया (Sepua) या फीका भूरा रंग होता है। (क) पहला उपाय—इसके लिये निम्नलिखित दो सल्यु-शन बनाने पड़ते हैं—

सल्युशन क

पोटासियम फेरिसाइनाइड (Potassum

ferricyanide) ... १ जास पोटासियम त्रोमाइड (Potassium bromide) १ औस पानी ... १० औस तक इस सल्युशन को अंधेरे में ही बनाना चाहिये और अँधेरे ही में खना चाहिये। यदि इसे प्रकाश में रखना हो तो इसकी शीशी की चारों और काळे कागज से छंपेट देना चाहिये जिससे इसके भीतर प्रकाश न जा सके नहीं तो यह सल्युशन नए हो जायगा।

सल्युशन ख

सोडियम सल्फाइड (Sodum sulpide) रे औंस पानी ... १० आंस तक प्रिंट को यथानियम डेवेल्प, फिनस और बाश किया जाता हैं और तब सल्युशन क मे डुवा दिया जाता हैं। जब तक प्रिंट का काला रंग फीका पीटा-भूरा न हो जाय तब तक उसमे डुवाये रखना चाहिये। उसके बाद उस सल्युशन से उसे निकाल कर एक मिनट के ल्विय घो लेना चाहिये। तब उसे सल्युशन ल में डुवा रखना चाहिये। अब प्रिंट का भूरा रंग धीरे धीरे सिपिया रंग होता जायगा और बहुत जल्दी उसका रंग सिपिया या गाड़ा मूरा हो जायगा । तव उसको सल्युशन ख से निकाल कर आवे घंटे तक या एक घंटे तक घोना चाहिये और तव सुखा लेना चाहिये। (ख) दूसरा उपाय—इस उपाय से टोनिंग करने में पहले से कम देर लगती हैं। इसके लिये नीचे लिखे हुए तीन सल्युशन वनाने पहते हैं—

-	•							
सल्युशन क								
हाइड् रोक् लोरिक एसिड कॉनसेनटेटेड								
(Hyd	(Hydrochloric Acid concentrated) ३ औंस							
	पानी	*****	****	••••	२० औंस तक			
		सर	न्युशन ख					
	पोटासियम प	परमेंगेनेट (Potassu	ım				
perm	anganat	₃)			४० ग्रेन			
	पानी	•••	•••	•••	२० औं सतक			
सल्युशन ग								
	सोडियम सल्फाइड (Sodium							
sulpl	ride)	••••	••••		३ औंस			
	पानी	••••	****		१० औंस तक			
टोनिंग वाथ के सल्युशन के वनाने का नियम यह है								
	सल्युशन क	i	••••	••••	१ औंस			
	सल्युशन ख	Ŧ	••••		१ औंस			
	पानी				६ औस			

प्रिट को नियमपूर्वक फिक्स करने के बाद एक मिनट तक रिंज कर लिया जाता है और तब टोनिंग सल्युशन में डुवा दिया जाता है। जब तक काले फोटो का रंग फीका पीला-मूरा न हो जाय तबतक उसे वहाँ डुवाये रखा जाता है। इसके बाद उस सल्युशन से निकाल कर दो मिनट तक धोकर उसे सल्युशन ग में डुवा दिया जाता है। बहुत जल्दी प्रिट का रंग मूरा या सिपिया हो जाता है। तब उसे पूरी तरह धोकर सुखा लिया जाता है। (ग) तीसरा उपाय—इसके लिये भी नीचे लिखे तीन

सत्युशन बनाये जाते है---

33

सल्युशन क

पोटासियम फेरिसाइनाइड (Potassium ferrucyanide).... १ औंस पोटासियम ब्रोमाइड (Potassium bromide) ई औस पानी... १० ओस तक सल्युशन ख

मरकरी क्लोराइड (Mercury chloride) ई औंस पानी... १० औंस तक सल्युशन ग
सोडियम सल्फाइड (Sodium Sulphide) ई औंस पानी... १० औंस तक नियमपूर्वक फिक्सिंग और वार्शिंग के बाद प्रिंट को एक

सल्युशन में हुवाया जाता है जो सल्युशन क और सल्युशन ख के मेळ से बनता है। जब प्रिंट के चित्र का रंग फीका मूरा हो जाय तो उसे उस सल्युशन से निकाल कर १५ मिनट तक घोया जाता है और तब सल्युशन ग में हुवा दिया जाता है। बहुत जल्दी प्रिंट में रंग आ जाता है। रंग सल्युशन क और सल्युशन ख के अनुपात पर निर्मर करता है। इन दोनों सल्युशनों को मिन्न-भिन्न अनुपातों से मिल्लान से मिन्न-भिन्न प्रकार के रंग मिल्रते हैं। नीच तीन तरह के अनुपातों के नुसखे दिये जाते हैं जिनसे तीन तरह के रंग मिल्रते हैं—

(१) सिपिया रंग के छिये---

सल्युशन क		••		१ भाग
पानी 🂃	,			८ भाग
सल्युशन ख		•••	(मिछाया	नहीं जाता)
(२) मूरे रंग के	छिये			
सल्युशन क	••••	••••	****	१३ भाग
पानी	****	••••	•••	९ माग
सल्युशन ख	••••	•••	••••	१३ भाग
(३) फीके काले	रंग के छिये			
सल्युशन क	••••	****	****	२ माग
पानी	•••	••••		९ माग
सल्यशन ख	••••		••••	१ भाग

इन तीनों रंगों के अलांधे सत्युशन क और सत्युशन ख को और मी मिन-मिन अनुपातों से मिलाकर मिन-मिन प्रकार के रंगों से टोन किया जा सकता है।

(२) सिपिया हाइपो—एलम टोर्निग (Sepia Hypo-alum Toning)—

यह विधि बहुत सहज है। इससे भी सिपिया रंग बनता है। इस विधि से टोन करने के लिये ब्रिटिंग के समय कुछ ओवर—एक्सपोजर देकर कुछ अधिक काला बनाया जाता है—तब उसे यथानियम डेवेलप, फिक्स और बाश कर टोनिंग बाथ में डुजा दिया जाता हैं। टोनिंग बाथ का टेमपरेचर १२०° डिगरी एफ० रखा जाता है—इस टेमपरेचर में टोनिंग दस मिनट में हो जाता है। इसलिये यदि टोनिंग सल्युशन ठडा हो तो उसे १२०° डिगरी एफ० तक गरम कर लेना चाहिये क्योंकि इसी टेमपरेचर पर सिपिया रंग मिलता हैं। टोनिंग के बाद इसे एक बंटे तक धोया जाता है और तब सुखा लिया-जाता है। टोनिंग बाथ के सल्युशन के बनाने का नसखा नीचे दिया जाता है—

हाह्यो (Hypo) ३ औंस पोटाश एडम (Potash alum) (चूर्ण किया हुआ) रै औंस स्तौछता हुआ पानी २० औंस तक हाइपो को खौळते हुये पानी में घोळना चाहिये और तव उसमें पोटाश एळम को घोळना चाहिये। इसके ळिये सबसे अच्छा प्रिंट वही होता है जिसमें कुछ ओवर एक्सपोजर हुआ हो परन्तु ढेवेळपमेंट ठीक समय के ळिये हुआ हो।

(३) सिपिया छिचर ऑफ सलफर टोनिग (Sepia Liver of Sulphur Tonung)—

इससे मी सिपिया रंग मिलता है। पहले नीचे लिखे सल्युशन को बनाया जाता है—

> िवर ऑफ सल्फर (Liver of sulphur) ... १ औस गरम पानी ... १० औंस टोनिग बाय का सल्युशन निम्नलिखित नुप्तखे से

वनाया जाता है----

जपर छिखा हुआ सल्युशन ... र् औंस पानी ... ८० औंस कॉनसेनट्रेड एमोनिया (Concentrated

ammonia) २० बूँदे

प्रिट को एक साथ फिर्किसग और हार्डनिग एक साथ और एकही सल्युशन में करने के बाद उसे सल्युशन से निकाल कर एक दो मिनट तक धो लिया जाता है और तब टोनिग वाय में डाल दिया जाता है। १० मिनट में टोनिग पूरा हो जाता है। टोनिंग बाय का टेमपरेचर ८०° डिग़री एफ० रहना चाहिये। टोनिंग के

नाद उसे साधारण नियमों जाता है।	के अनुस	ार धोया	और सुखाया			
((४) लाल कोपर टं इस विधि से कई रं	ग मिछ सक	ते हैं-जैसे	काला भूरा,			
चोकोल्ट, गाढ़ा लाल इत्यादि						
पर निर्भर करता है। नीचे ति	ठेखे तीन सर	न्युशन बनारे	ो जाते हैं			
₹	ल्युशन क					
निउद्छ पोटासियम सिट्ट (Neutral						
potassium citrate)	****	****	४ औस			
पानी	•••	****	४० औस			
स	न्युशन ख					
पोटासियम फेरिसाइनाइड (Potassum						
ferricyanide)	****	****	१ औंस			
पानी	••••	१	० औस तक			
सल्युशन ग						
कोपर सल्पोट (Copp	er Sulph	ate) .	१ औस			
पानी	•••	१	० औंस तक			
टोनिग बाथ के सल्युशन के बनाने का नुद्धा नीचे दिया						
जाता है						
सल्युशन क	***	***	५ औंस			
सल्युशन ख	•••	••	३ औस			
सल्युशन ग	•••	***	🦆 औंस			

अन्तिम वाशिंग के बाद प्रिंट को लिया जाता है या बाइ करने के बाद प्रिंट को लिया जाता है। यदि सुखाने के बाद प्रिंट को लिया गया हो तो उसे पहले पानी में भिंगा लिया जाता है जिससे कि बह नरम हो जाय। उसके बाद उसे टोनिंग बाय में हुवाकर उसका रंग कैसे बदलता है यह घ्यानपूर्वक देखा जाता है। इसका रंग कमेशः बदलता जाता है, पहले काला रहता है, तब मूरा होता है, तब चोकोलेट और तब लाल हो जाता है। जैसा रंग पाने की इच्ला हो—प्रिंट का रंग ज्योंहि बैसा हो जाय त्योंहि उसे टोनिंग बाथ से निकाल लेना चाहिये। तब उसको दस मिनट तक धोकर सुखाना चाहिये। यह विधि चमकीले ब्रोमाइड काग के योग्य नहीं है। यदि सुन्दर लाल रंग पाने की इच्ला हो तो प्रिंट करते समय कुछ ओवर एक्सपोज कर लेना चाहिये।

(५) लाल गोल्ड टोनिंग (Red Gold Toning)-

इसमें भी कई रंग मिलते है जैसे भूरा, चोकोलेट, लाल इत्यादि और यह रंग टोनिंग के समय पर निर्मर करता है। निम्न-लिखित टोनिंग सल्युशन बनाया जाता है—

एमोनियम सल्फोसाइनाइड (Ammonium

sulphocyanide) ... २० प्रेन गोल्ड क्लोराइड (Gold chloride).... २ ग्रेन पानी....४ औंस तक पहले प्रिंट को सल्फाइड टोर्निंग, या हाइपो—एलम ट्रेनिंग या िवर ऑफ सल्फर टोनिंग की विधि से टोन कर लिया जाता है। उसके बाद उसे रिंज कर टोनिंग वाथ में डुवा दिया जाता है। डिश को घीरे-धीरे हिलाया जाता है। ज्यों-ज्यों टोन होता जाता है त्यों त्यों चित्र का रंग बदलता जाता है, पहले मूरा, तत्र चोकोलेट और तत्र लाल हो जाता है। जैसा रंग पाने की इच्छा हो—ठीक वैसा रंग आजाने पर प्रिंट को टोनिंग वाथ से निकाल लिया जाता है। तत्र इसको रिंग, फिक्स, बाश और ड्राइ किया जाता है जिनके साधारण नियम हैं।

(६) नीला आयरन टोनिंग (Blue Iron Toning)-इस विधि से नीला रंग मिलता है। पहले नीचे लिखे दो सल्युशन बनाये जाते हैं—

सल्युशन क

पोटासियम फेरिसाइन	इंड (Pote	assium			
ferricyanide)	****	२० घ्रेन			
सङ्फ्युरिक एसिड कॉनसेनट्रेटेड (Sulphuric					
Acid concentrated)	****	४० मिनिम			
पानी	****	२० औंस तक			

सल्युशन ख

ग्रीन फेरिक एमोनियम सिट्ट (Green ferric ammnouium citrate)२० प्रेन

सळफ्युटिक एसिड कानसेनट्रेटेड१० मिनिम पानी....२० अॉस तक

इन दोनों सल्युशननो को अँधेरे में रखना चाहिये या उनकी शीशियों को काले कागज से ढाँक कर रखना चाहिये जिससे उन सल्युशनों तक प्रकाश न पहुँच सके।

सल्युरान क और सल्युरान ख के समान समान भाग मिलाकर टोनिंग वाथ का सल्युरान वनाया जाता है। इस सल्युरान को व्यवहार करने से ठीक पहले बनाना चाहिये क्यों कि यह बहुत देर तक ठीक नहीं रहता है। प्रिटो को या तो अन्तिम वारिंग के बाद टोनिंग वाथ में डालना चाहिये या सुखाने के बाद डालने चाहिये। डाइ करने के बाद डालने से रंग गाड़ा और देखने में बहुत सुन्दर होगा। टोनिंग वाथ में अच्छा नीला रंग पाने में २ मिनिट लगते हैं। टोनिंग करते समय डिश को हिलाते रहना चाहिये। एक साथ एक से आठ प्रिटों को टोन किया जा सकता है। टोनिंग के बाद इसे एक मिनट तक बहते हुए पानी में घोकर सुखा लिया जाता है—यहाँ अधिक देर तक नहीं घोनां चाहिये नहीं तो नीला रंग फीका हो जायगा— १ या दो मिनट तक घोना काफी है।

(७) हरा वेनेडियम टोनिंग (Green Vanaduum Tonung)—

इससे सुन्दर हरा रंग मिळता है । इसके लिये

नीचे के तीन सल्युशन वनाने पड़ते हैं---सल्यशन क वेनेडियम क्कोराइड (Vanadium chloride) १ औस हाइड्रोक्कोरिक एसिड कॉनसेनट्रेटेड (Hydrochloric acid concentrated) ५ डाम डिसटिल किया हुआ पानी (Distilled १ औस ९० मिनिम water) सल्यशन ख पोटासियम फेरिसाइनाइड (Potassium १८० ग्रेन ferricyanide) ... डिसटिल किया हुआ पानी (Distilled २० औंस water) सल्यशन ग सल्यशन क ३५ डाम फेरिक एमोनियम सिट्ट (Ferric ammonum citrate) ४५ प्रेन निउट्ट सोडा सिट्ट (Neutral soda २५ औस citrate) एमोनियम क्लोराइड (Ammonium ९० प्रेन chloride) हाइड्रोक्छोरिक एसिड कॉनसेनट्रेटेड (Hydrochloric Acid concentrated) १३ औंस

डिसटिल किया	हुआ पानी	l (Dist	illed					
water) .	•• ••		•••	१० औंस				
टोनिंग सल्युशन			•					
शन वनाये जाते हैं		_						
•	Terror -	· =						
	सल्युशन	। प						
सल्युशन ख	•••	•••		१ भाग				
पानी	•••	••••	•••	८ भाग				
	सल्युशन	छ						
सल्युशन ग	••		•	१ भाग				
पानी		•••						
अव सल्युशन च	अत्र सल्युशन च और छ को समान समान भाग में मिला							
देने से टोनिंग वाय का सल्युशन वनता है । प्रिंट को इस टोनिंग								
वाय में डुवाकर दिश को हिळाते रहना चाहिये। ४ से ८ मिनट								
के मीतर उसे टोनिंग वाय से निकाल कर डिश में १५ मिनट तक								
घोना चाहिये । तत्र उसे नीचे लिखे सल्युशन में डुवाना चाहिये-								
हाइड्रोक्छोरिक एसिड कॉनसेनट्रेटेड Hydro-								
chloric Acid cond	entreate	a) -		१ भाग				
पानी	•••			५० भाग				
इस सल्युशन मे	कुछ देर त	क डुबाये इ	रू रखने	के वाद				
इसको फिर पूरी तरह धोकर सुखाना चाहिय।								

कई प्रकार के वने वनाये टोनर भी मिलते हैं जिन्हें प्रयोग करना बहुत सहज है। इनसे नाना प्रकार के रंग पाये जा सकते हैं। इन बने बनाय टोनरों (Ready made toner) के साथ उनकी व्यवहार और प्रयोग विधियां भी दी रहती हैं। उन्हीं विधियों के अनुसार टोन करना चाहिये। अगफा, कोडक और इल्फोर्ड कम्पनियों के बने हुए टोनर बहुत अच्छे होते हैं।

एकतीसवाँ अध्याय

गैसल।इट कागज़ पर फोटो बनाना गैसलाइट कागज़

गैसलाइट कागज (Gaslight Paper) ठीक ब्रोमाइड कागज का ऐसा होता है, प्रभेद केवल यही एहता है कि इसकी स्पीड वहुत कम रहती है, ब्रोमाइड कागज का रू ै व वॉमाग रहती है—इसलिये इस पर साधारण प्रकाश का प्रभाव बहुत कम पड़ता है और इसलिये एक्सपोजर का समय मी बहुत अधिक होता है। और एक प्रभेद यह है कि ब्रोमाइड कागज को डेवेलप करने में देर लगती है परन्तु गैसलाइट कागज बहुत जल्दी डेवेलप हो जाता है। इस प्रभेद का कारण यह है कि ब्रोमाइड कागज में सिलवर ब्रोमाइड रहता है परन्तु गैसलाइट कागज में सिलवर क्रोमाइड रहता है परन्तु गैसलाइट कागज में सिलवर क्रोमाइड रहता है।

गैसलाइट कागज कई प्रकार के होते हैं—किसी का सतह चिकना और किसी का रुखड़ा होता है।

गैसलाइट कागज पर फोटो वनाने को विधि वही है जो ब्रोमाइड कागज पर वनाने की है, इसल्पिय इस अध्याय मे उन्हीं वातों को फिर से वताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसल्पिय इस अध्याय में फोटो बनाने की विधियों को संक्षेप में बताया जायगा और इन दोनों विधियों में किन किन वातों में प्रमेद हैं यह बता दिया जायगा। फोटो बनाने के लिये निम्नलिखित विधियों से क्रमशः एक के बाद दूसरे से काम लिया जाता है जैसे पहले एक्सपोजर दिया जाता है, तब डेकेल्प किया जाता है और इसी क्रम से अन्त में टोन किया जाता है——

- (१) एक्सपोजर या प्रिंटिंग।
- (२) डेवेलपमेट या प्रकाशन।
- (३) रिनर्जिंग या खंघालना ।
- (४) फिर्किसग या जमाना।
- (५) हार्डिनिंग या कड़ा करना।
- (६) वार्रिंग या घोना।
- (७) ड्राइंग या सुखाना।
- (८) टोनिंग या रंगना ।

एक्सपोज़र

एक्सपोन् देने के लिये डार्क रूम या अंधेरी कोठरी की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक सामान्य अंधेरी कोठरी से काम चल सकता है। गैसलाइट कागज में एक्सपोन् का समय वोमाइड कागन के समय से वहुत अधिक होता है। बोमाइड कागन के ऐसा एक्सपोन् का समय प्रयोग कर निकाला जाता है और उसी समय के लिये एक्सपोन दिया जाता है।

डेवेलपमेंट

ब्रोमाइड कागज के नियम से डेवेल्प किया जाता है परन्तु गैसलाइट कागज़ के प्रिंट को डेवेल्प करने में ब्रोमाइड प्रिंट से कम समय लगता है। चित्र बहुत जल्दी प्रकाश हो जाता है और प्रायः ३० सेकेड में डेवेल्पमेंट पूरा हो जाता है। निम्न-लिखित डेवेल्पर विशेषकर और केवल गैसलाइट कागज के लिये व्यवहार किये जा सकते हैं—

(१) मेटोल हाइदोक्तिनोन डेवेलपर (Metal Hydroquurone Developer) या एम किंक (M.Q) हेवेलपर-इसके बनाने का नसखा यह है-मेटोल (Metol) १५ ग्रेन सोडियम सल्फाइट क्रिस्टल (Sodium -- १ औस sulplite crystal) हाइड्रोकिनोन (Hydroquinone) ... ६० ग्रेन सोडियम कारवोनेट किस्टल (Sodium १३ औंस carbonate crystal पोटासियम ब्रोमाइड १०% सल्युरान (Potassium bromide 10% solution) ... ? 夏甲 २० औंस तक पानी पहुछे मेटोल को गरम पानी में घोल लिया जातः है और

तव उसमें दूसरी दूसरी चीनों को घोलकर तव ठंडा पानी डाल-कर २० औस सल्युशन बना लिया जाता है।

(२) एमिडोल डेनेलपर (Amidol developer)— इसका नुसखा यह है— सोडियम सल्पाइट क्रिस्टल (Sodium

sulphite crystal) १ औंस एमिडोल्ड (Anvidol) ६० प्रेन पोटासियम त्रोमाइड १०°/ सल्युशन

(Potassium bromide 10°/, solution) . २० मिनिस पानी ... २० औस तक

पहले सोडियम सल्फाइट को गरम पानी में घोल लिया जाता है और तत्र उसमें दूसरी चीजों को घोलकर ठंडा पानी मिलाकर २० औंस वना लिया जाता है।

डेवेलप करने का नियम भी ठीक ब्रोमाइड कागज को डेवेलप करने के नियमों के समान है। उन्हीं वार्तों को फिर से कहने की कोई आवस्यकता नहीं है। एक वात याद रखना चाहिये कि जिन डेवेलपरों से ब्रोमाइड कागज डेवेलप किया जाता है उन डेवेलपरों से गैसलाइट कागज को डेवेलप नहीं करना चाहिये। केवल ऊपर लिखे गये डेवेलपर व्यवहार किये जा सकते हैं या गैसलाइट कागज के पैकेट के ऊपर लिखे हुए विशेष—विशेष डेवेलपरों का प्रयोग किया जा सकता है।

रिनर्ज़िग, फिक्सिग, हार्डेनिग, वार्शिग और डू।इंग

्रिन्ज, फिक्स, हार्डन, बाश या ड्राइ करने के लिये उन्हीं नियमों से काम लिया जाता है जिन्हें ब्रोगाइड कागज के साथ काम में लाते हैं। फिक्सिंग १० मिनट तक करना चाहिये और उसी जुसखे से बनाये गये सल्युशन का प्रयोग करना चाहिये। हार्डनिंग फिक्सिंग के बाद किया जा सकता है या हार्डनिंग और फिक्सिंग एक साथ किये जा सकते हैं—इसमें भी ब्रोमाइड कागज के साथ प्रयोग होनेवाले सल्युशनों का व्यवहार करना चाहिये।

टोनिंग

टोनिंग के लिये भी उन्हीं टोनिंग सल्युशनों का प्रयोग होता है जिन्हे ब्रोमाइड कागज को टोन करने के लिये व्यवहार किया जाता है, और उन्हीं विधियों और उपायों का अनुसरण किया जाता है।

निम्नलिखित टोनिंग करने की विधियों या सल्युशनों में ब्रोमाइड कागज या गैसलाइट कागज़ में कोई प्रमेद नहीं है—

- (१) सेपिया सलफाइंड रोनिंग (Sepia Sulphude Toning)।
 - (२) लाल कोपर टोनिंग (Red Gopper Toning)।
 - (३) नीला आयरन टोर्निस (Blue Iron Toning)।

(४) हरा वेनेडियम टोर्निग (Green Vanadium Toning)।

निम्निलिखित टोनिंग की त्रिधियाँ ब्रोमाइड कागज के टोन करने की विधियों के बहुत कुछ समान है—उनमें क्या क्या प्रभेद हैं ये नीचे बताये गये है—

(१) सिपिया हाइपो-एलम टोनिंग (Sepia Hypo Alum Toning)--

इसमें ब्रोमाइड कागज़ पर के सिपिया या भूरे रंग के बदछे गाढ़ा बैगनी रंग मिछता है।

(२) सिपिया छिवर ऑफ सलफर टोनिंग (Septa Liver of Sulphur Toning)—

इससे त्रोमाइड कागज पर फीका सिपिया या भूरा रंग मिलता है परन्तु गसलाइट कागज़ पर गाड़ा सिपिया या भूरा रंग मिलता है। और एक प्रभेद यह है कि गैसलाइट कागज़ बहुत जल्दी टोन हो जाता है—प्राय: ४ मिनट में; परन्तु त्रोमाइड कागज़ के टोन होने में बहुत देर लगती है।

(३) लाल गोल्ड टोर्निग (Red Gold Toning) ब्रोमाइड कागच की अपेक्षा गैसलाइट कागच में कहीं अधिक चमकीला और उज्ज्वल लाल रंग मिलता है।

गैसलाइट कागज को ढेवेलप करने के लिये भी वने बनाये टोनर मिलते है जिनके प्रत्येक प्रकार के साथ प्रयोग विधि दी रहती है।

क्कोरो त्रोमाइड (क्कोरोना) कागज पर फोटो बनाना

ब्रोमाइड कागज़ में सिटवर ब्रोमाइड और गैसलाइट कागज़ में सिख्यर क्लोराइंड रहता है परन्तु क्लोरो-त्रोमाइंड (Chloro bromide) कागज में सिख्वर ब्रोमाइड और सिख्वर क्लोराइड दोनों मिले हुए रहते हैं। इस पर फोटो बनाने का उपाय वही है जो ब्रोमाइड कागज पर फोटो बनाने का उपाय है। इसकी स्पीड त्रोमाइड कागन से कम होती है, तोमी प्रिंटिंग और डेवेड्य करते समय इसे डार्क रूप या अधेरी कोठरी और छाड रौशनी में रखकर करना चाहिय । इसको प्रयोग करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि इस कागज के साथ दी हुई विधियों के अनसार काम किया जाय । विशेषकर एक्सपोचर डेवेळप ओर टोन करने की विभियाँ, तुसखे, टेबल इत्यादि प्रत्येक प्रकार के कागृज के साथ दी रहती हैं। इस कागब पर भूरे या काछे रंग का बहुत ही सुन्दर टोन होता है। इस कागज को क्छोरोना (Chlorona) कागज भी कहते हैं। 'क्लोरोना कागज पर फोटो बनाना फोटोग्राफी की एक विशेष शाखा है और केवड इसी शाखा पर एक बड़ी पुस्तक छिखी जा सकती है। इस पुस्तक में इस शाखा का विशद वर्णन देना असम्भव है क्योंकि यह नये सीखने वालों के लिये नहीं है परन्तु बहुत अभिज्ञ फोटोप्राफरों के छिये ही है। साधारण फोटोप्राफर और फोटोप्राफी नये सीखने

बार्छ भी इस कागज पर फोटो बना सकते हैं। उनको यही उपदेश दिया जाता है कि वे कागज के साथ दी हुई विधियों से ही काप छैं। सफलता लाम करने का यही सबसे अच्छा उपाय है।

एक आवर्यक सावधानी

चाहे नेगेटिव के लिये हो या पोचिटिव के लिये हो, सल्युशनों को बनाने में और व्यवहार करने में बहुत सावधानी के साथ काम लगा चाहिये। सावधानी इस बात की होनी चाहिये कि एक सल्युशन के साथ दूसरे सल्युशन का थोड़ा माग भी न मिल जाय। जब किसी डिश में एक सल्युशन का व्यवहार किया जा रहा हो तो जब उसी डिश में किसी दूसरे सल्युशन का व्यवहार करना हो तो पह के उसे अच्छी तरह था लेना चाहिये जिससे उसमें पहला सल्युशन का कुछ भी माग न लगा रहे और तब उसमें दूसरा सल्युशन ढालना चाहिये।

उसी तरह जब मेजरिंग ग्छास में किसी एक सल्युशन को नाप छिया गया हो तो फिर जब उसी मेजरिंग ग्छास से दूसरा सल्युशन नापना हो तो पहछे उसे खुव अच्छी तरह से घो छेना चाहिये और तब दूसरे सल्युशन को उसमें डाळना चाहिये।

हर चीज़ को साफ-सुचरा रखना भी परम आवश्यक है।

बत्तीसवाँ अध्याय



फोटो को पूरा करना पोज़िटिव प्रिंट

छपे हुए कागज़ को झुला छेने के बाद ही फोटो तैयार हो जाता है। परन्तु इसके साथ और भी कई विधियों की सहायता से फोटो को और झन्दर बनाया जा सकता है जिससे फोटो की कछा का सौंदर्य्य और भी बढ़ जाता है। ये विधियाँ निम्नि-छिखित है—

- (१) ग्लेजिंग (Glazing) या चिकना वनाना।
- (२) कर्लरंग (Colouring) या रंगना।
- (३) दि्मिग (Trimmung) या काटना ।
- (४) मार्जिटिंग (Mounting) या फोटो को मार्जट पर चिपकाना ।
- (५) फ्रेमिंग (Framing) या माऊंट को फोटो पर चढ़ाना ।

इन पाँच विधियों को यथाक्रम से एक के बाद दूसरे को किया जा सकता है जैसे पहले ग्लेजिंग, तब कलरिंग तब ट्रिमिंग, तब मार्जिटग और तब फ्रेमिंग।

ग्लेजिंग या चिकना करना

फोटो के सतह को चिकना वनाने से वह वहुत ही सुन्दर माख्म होता है। सब तरह के कागज़ पर छंप हुए प्रिंटों को अच्छी तरह से चिकना नहीं किया जा सकता है। गैसलाइट और ब्रोमाइड कागज़ पर छपे हुए प्रिंट को चिकना करना बहुत सहज है; सेल्फ टोनेंग कागज़ को चिकना करना भी सहज है परन्तु कोलोडियन कागज़ को चिकना करने में बहुत कठिनाई होती है और साधारण नियमों से चिकना नहीं होता। ग्लेज़ करने की दो विशियों हैं—(१) मेकानिकल विधि और (२) केमिकल या रायायनिक विधि—

(१) मेकानिकल विधि (Mechanical Method)—
एक कॉच का वड़ा प्लेट या स्लॉव (Slab) लिया जाता
है जो वहुत चिकना, अच्छी तरह पालिश (Polish) किया
हुआऔर साफ रहता है और इसमें किसी तरह का चिह्न या दाग न
हो। एक बड़े बरतन में पानी ले लेना चाहिये और उसमें इस स्लॉव को
हुवाकर रखना चाहिये। सूखे हुए प्रिंटको लेकर स्लॉव पर इस तरह
रखना चाहिये कि उसका छपा हुआ सतह कॉच के स्लॉव की ओर
रहे। प्रिंट को स्लॉव से खूव अच्छी तरह से चिपका कर रखना चाहिये।
तव कागज के साथ स्लाव को पानी से निकाल कर वाहर रखना
चाहिये। निकालते समय देखना चाहिये कि कागज स्लॉव पर
उसी तरह चिपका हुआ रहे-हट न जाय। उसके बाद उस

प्रिंट से बहुत कुछ पानी निकळ जायगा और प्रिंट के उत्पर एक सादा कागज रखकर उत्पर से दबाव देना चाहिये। दबाव किसी समतळ बस्तु से देना चाहिये जैसे एक किताब से या रवर पेड (Rubber pad.) से। इस तरह दबाव देने से प्रिंट स्ळॉब से और भी अच्छो तरह चिपक जायगा। उसके बाद प्रिंट को स्ळॉब पर इसी अवस्था में स्खाने के लिये रख देना चाहिये। जब स्खा जाय तो कागज़ को स्ळॉब पर उठा छेने से इसका सतह चिकना हो जायगा। केवळ कांच ही नहीं बल्कि दूसरी—दूसरी चीजों से बने हुए स्ळॉब भी व्यवहार किथे जाते हैं। इस प्रकार के स्ळॉब परेटो की हुकानों में मिळते हैं।

चित्र मण २०६



ग्लेजिंग स्लॉब ।

(२) केमिकल विधि (Chemical Method) या रासायनिक विधि—

जिस सतह पर फोटो छपा हुआ है उस पर एक प्रकार का सल्युशन खगा दिया जाता है और उस सल्युशन को वहीं सूखने दिया जाता है। सल्युशन के सूख जाने पर फोटो का वह सतह चिकता हो जाता है। इस सल्युशन को ग्लेजिंग सल्युशन (Glazing Solution) कहते हैं। ग्लेजिंग सल्युशन बनाना बहुत कठिन है परन्तु बने बनाये हुए अनेक प्रकार के ग्लेजिंग सल्युशन बाजार में मिलते हैं। इसको शीशी से निकाल कर फोटो पर लगा दिया जाता है। इससे ग्लेज करने की विधि शीशी पर लिखी रहती है। साधारणतः इस सल्युशन को नरम नश से या रुद्ध से लकड़ी में वारनिश (Varnish) लगाने के ऐसा लगाया जाता है। सूख जाने पर बहुत सुन्दर ग्लेज होता है।

कलरिंग या रंगना

प्रिंट करने के बाद फोटो का स्वामाविक रंग नहीं रहता है। परन्तु फोटो को स्वामाविक रंगों में रंगा जा सकता है। फोटो को रंगने के लिये विशेष प्रकार के बाटर कलर (Water Colour) मिलते हैं। हर रंग की स्थाही के टैवलट मिलते हैं जिन्हें पानी में घोलने से रंग वन जाता है।

एक छोटे ब्रश (Brush) से रंग को फोटो में छगाया जाता है । रंग देते समय याद रहे कि रंग स्वामाविक हो अर्थात विषय के जिस माग का यथार्थ रंग जैसा है फोटो में भी वैसा ही होना चाहिये।

सफलता लाभ करने की कुंजी यह है कि बहुत अधिक

चित्र संग्रा



फोटो के रंगने के रंग।

पानी मिला कर रंग को बहुत पतला वना लेना चाहिये-गाढ़ा रंग से फीटो खराव हो जाता है। रंग को फीटो पर कई बार ल्याना चाहिये--एकवार रंग लगाकर जब सूख जाय तो फिर दूसरे वार लगाना चाहिये, फिर जब सूख जाय तो तीसरे बार लगाना चाहिये और इसी तरह कई बार लगाना चाहिये। ग्लेज़ किया हुआ फोटो पर रंग जल्दी नहीं चढ़ता है इसल्यि विना ग्लेज किये हुए कागज पर ही रंग करना ठीक है। कागज का सतह यदि बहुत चिकना हो तो रंग लगाना असम्भव हो जाता है, इसल्पि जब बहुत चिकने कागन पर रंग करना हो तो रंग के साथ कुछ गोद (Gum) घोछ छेना चाहिये ।

जो रंग से पेटिंग (Pair,tung) कर सकता है वही फोटो


पर रंग भी कर सकता है। जिसे पेंटिंग करना नहीं आता वह अच्छा रंग नहीं कर सकता है।

द्रिमिंग या किनारा काटना

फोटो के किनारे पर चित्र अच्छा बना नहीं रहता है, इसिक्यें चारो किनारों से फोटो का कुछ कुछ भाग काट छेना चाहिये। यद्यपि इस तरह काटने से फोटो का आकार कुछ छोटा हो जाता है तौभी उसकी सुन्दरता बहुत बढ़ जाती है। चारो ओर से समान समान माग काटने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरफ कम और किसी तरफ अधिक काट कर सब अनावश्यक भागों को निकाल देना चाहिये और केवल सबसे सुन्दर माग को रखना चाहिये। कभी-कभी इस तरह काटकर फोटो को बहुत ही छोटा कर दिया जाता है।

फोटो के कितने भाग को काटकर निकाल देना चाहिये इसे जानने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि L के आकार का दो पिजवोर्ड या धातु के पात का टुकड़े ले लिये जाँय। इन दोनों टुकड़ों को फोटो के भिन्न-भिन स्थानों में रखकर देखना चाहिये कि उन्हें कैसी रिथित में रखने से उसके मीतर का चित्र सुन्दर माल्यम होता है। उसके बाद उन्हीं L-आकार के टुकड़ों के किनारे पेनिसल रखकर उसी आकार का चिह्न बना लिया जाता है। उन चिह्न या रेखाओं पर फोटो को काट लिया जाता है।

चित्र नं० २११



फोटो को L-के आकार के पात की सहायता से कहाँ काटना चाहिये यह माछुम करना ।

केंची से नहीं काटना चाहिय बल्कि एक तेन चाकू से काट छेना चाहिये। कोई कही चीच का बना हुआ एक सीधा रूख (Rule) छे छेना चाहिये जो चिपटा हो और जिसका किनारा एक सरछ रेखा हो— उसको फोटो पर इस तरह रखना चाहिये कि उसका किनारा फोटो पर चिह्नित सरछ रेखा पर रहे। उसके बाद चाकू को सीधा परन्तु कुछ तिरछा रखकर कागज पर कुछ दबाव देकर जिस रेखा पर काटना हो उसकी एक ओर से दूसरी और तक छे जाना चाहिये जिससे कागज उसी रेखा पर कट

जाय । काटने की विधि नीचे के चित्र में दिखलाई गई है।



दिसिंग की विधि।

काटने की मशीन भी मिळती है जिसमें फोटो को सहज में काटा जा सकता है । इन मशीनों का मूल्य भी बहुत कम होता है । इनको ट्रिमिंग मशीन (Trimming Machine) या कार्टिंग मशीन (Cutting Machine) कहते हैं। शीशे के बनाये हुए कई आकार के प्लेट भी मिळते हैं जिनकी सहायता से मिन मिन आकार के फोटो नाटे जा सकते हैं-जैसे गोळ, क्षोबळ (Oval) इत्यादि।

चित्र नं० २१३



द्रिमिंग मगीन ।

मार्जिटंग या फोटो को मार्जेट पर चढ़ाना

फोटोग्राफिक कागज पर फोटो वन जाने के वाद उसे माऊंट (Mount) पर चिपका दिया जाता है। माऊंट दो प्रकार के होते हैं:—

(१) स्लिप इन माउंट (Slip-in Mount)—

इसमें फोटो को माऊंट पर साटना नहीं पड़ता बल्कि इस माऊंट में एक जगह बनी हुई रहती है जहाँ फोटो को ख्या दिया जा सकता है।

> (२) पेस्ट ऑन माऊंट (Paste-on Mount)---इसमें फोटो को माऊंट पर साटना पढ़ता है।

साटने के लिये गोंद का व्यवहार करना ठीक नहीं हैं; इससे ठीक सटता नहीं है और गर्मी और वरसात के समय फोटो सिकुड़ जा सकता है या निकल जा सकता है। इसलिये नीचे तीन प्रकार के साटने के मसाल के नुसखे दिये जाते हैं जिनसे फोटो को माऊंट पर साटना चाहिये। इन मसालों को पेस्ट (Paste) कहते हैं—

(:) स्टार्च पस्ट (Starch Paste)-

स्टार्च पेस्ट वनाने के छिये दें औंस स्टार्च में कुछ पानी मिळाकर गोंद का ऐसा बना छिया जाता है। तब उसमें ६ औंस पानी मिळाकर उसे खौळाया जाता है; धीरे धीरे खौळाना चाहिये। और खौळाते समय उसे किसी चीज़ से घोटते जाना चाहिये। जन नह गोंद के समान हो जाय तो उसे ठंडा कर लेना चाहिये। इसी से फोटो को माऊंट पर साटा जा सकता है।

- (२) डेक्सिट्नि पेस्ट (Dextrin Paste)—
 निम्निङ्खित चीज़ों से इसे बनाया जाता है—
 डेक्सिट्नि सादा (Dextrin white) २ है पैंडि
 पानी १६० डिगरी एफ० गरम (water
- 160° Fhot) ६४ औस विनटरग्रीन का तेल (Oil of winter green)१५ मिनिम क्लोन का तले (Oil of cloves) १५ मिनिम

१६०° डिग्री एफ० गरम पानी में पहले डेक्सिट्नि को घोल लेना चाहिये। उसके वाट यदि इच्छा हो तो दोनों प्रकार के तेलों को उसमें मिला देना चाहिये और तब उसे ठंढा कर लेना चाहिये। तेलों को नहीं भी मिलाया जा सकता है—न मिलाने से भी काम चल सकता है।

(३) जिलेटिन पेस्ट (Gelatine Paste)-

पहले ८ ऑस पानी में २ औस नेल्सन का १ नम्बर जिलेटिन (Nelson's No.1 gelatine) पानी को गरम कर घोलना चाहिये और तब धीरे-धीर थोड़ा थोड़ा कर निम्न-लिखित चीओं को उसमें फिला देना चाहिये—

मिथाइंटेटड रिपरिट (Methylated Spirit) २ ई औंस ग्लिसरिन (Glycerine) ई औंस इसीसे पेस्ट बन जायगा। परन्तु इसको साटने के छिये ज्यवहार करने के छिये इसे गर्म ही गर्म व्यवहार करना होगा क्योंकि ठंडा हो जाने से यह बहुत कड़ा हो जाना है। इसिछिये ज्यवहार करते समय इसकी शीशी को गर्म पानी में डुवाकर रखना चाहिये और जब आवश्यक हो जल्दी से उससे निकालकर साट लेना चाहिये।

साटने का और एक उपाय है जिसे ब्राइ—मार्किटेंग (Dry Mounting) कहते हैं। इसका पेस्ट स्खा रहता है और साटने के समय इसे पानी में घोडना नहीं पड़ता है, इसिक्ये साटना बहुत सहज में और जल्दी हो जाता है। परन्तु इस उपाय में मी कई कठिनाइयाँ हैं—सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि इसिके छिये विशेष प्रकार के मूल्यवान यन्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है। इसिटिये साधारण फोटोप्राफरों के छिये या फोटोप्राफी नये सीखने बाडों के छिये यह योग्य उपाय नहीं है।

इनके अलावे वने बनाये हुए पेस्ट भी मिलते हैं जो विशेषकर फोटो को माऊंट पर साटने के काम में आते हैं। इनसे काम लेना बहुत सहज है, केवल शोशों से निकालकर लगा देना है।

फ्रेमिंग (Framing) या फ्रोटो-माऊंट को फ्रेम पर चड़ाना

फोटो को माउंट पर चिपकाने के बाद उसे फ्रेम पर छगाया जा सकता है। फ्रेम का चुनाव अच्छा होना चाहिये। इस पुस्तक में फ्रेमों की विशद वर्णन देने की कोई शावश्यकता नहीं है क्योंकि सैकड़ों प्रकार के फ्रेम होते हैं और फोटो को किसी भी प्रकार के फ्रेम में लगाना कठिन नहीं है।

कभी कभी फोटो को एख्वम (Album) में भी रक्खा जाता है। एख्वम दो प्रकार के होते हैं—एक को पेस्ट-इन एख्वम (Paste-in Album) कहते हैं और दूसरे को स्टिप-इन एख्वम (Slip-in Album) कहते हैं। पहले प्रकार के एख्वम में फोटो को उसके कागज पर साटना पढ़ता है और दूसरे प्रकार के एख्वम में फोटो को उसके कागज पर साटना पढ़ता है और दूसरे प्रकार के एख्वम में साटना नहीं पढ़ता है, उसमें छगाने को जगह रहती है जिसमें फोटो को छगा दिया जाता है।

सचित्र व्यावहारिक जन्म-निरोध

(PRACTICAL BIRTH CONTROL) श्रर्थात् स्त्री के गर्भवती हाने से वचने के उपाय और साधन

उपक्रमणिका उत्तक

Lieut. Colonel A. N. BOSE, M. B. E., M. D. (Laus.), F. R. C. P. (Ed.), D. T. M. & H. (Camb.), M. R. C. P. (Lond.), I. M. S.,

Proffesor Prince of Walles Medical College, Patna आजकत जन्म-निरोध का प्रश्न एक आवश्यक प्रश्न है ! बर्तमान समय में सन्तानों की जन्म-सख्या बहुत तीव गर्ति से बढती चली जाने के कारण दिनोदिन सकान, बेकारी, महामारी, दिख्ता, बु:स, रोग आदि अनेकों महान् कप्टकारक समन्यार्थे मनुष्यमात्र के सम्मुल उपस्थित हैं। मनुष्यमात्र की अलाई के लिये इस असीम बाद की रोकना परम आवश्यक है। कम संबंधक परन्नु सुयोग्य, बुद्धिमान और स्वस्य सन्तानों के सन्म देने में हो मनुष्य का और देश का कश्याण है। इसका एक-मात्र उपाय जन्म-निरोध का सम्यास है धर्यात् आवृतिक वैज्ञानिक उपायों से स्रो मं गर्मास्थित या गर्मसचार होने से वचना है।

उक्त पुस्तक सभी श्रेषी के मनुष्यों तथा कियों के बिये वही ही आवश्यक व उपयोगों है तथा इस पुस्तक में अन्म-निरोध की विधियों का जुनाव, विद्वान् तथा दात्रटरों के विचार, जन्म-निरोध का आन्दोलन का सविष्य, जन्म-निरोध के सामग्रियों की दूकाना के पते, प्रनों के उत्तर पाने के स्थानों के पते, प्रनुमोदित पुस्तकों की सूची, जन्म-निरोध विज्ञान के हिन्दी शब्द और उनके धंप्रेजी प्रतिशब्दों की सूची आदि २६ अध्याय व ६ अध्याय परिविष्ठ मान तथा उपक्रमण्डिका, मूमिका, सूची आदि मिळाकर करीद ६०० पेजों में पुस्तक सम्पूर्ण होगी। खगभग १९२ चित्र भी दिये गये हैं। यहिया कावा अन्दर जिल्द वेंबी पुस्तक का मूल्य ळागत मात्र ३) है।

क्ता-मार्गव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस सिटी।

परिशिष्ट

(१)

मिन्न मिन्न नाप के लिये निम्नलिखित टेवला की पूरी जान-कारी रखनी चाहिये----

```
(१) लम्बाई, चौड़ाई या दूरी नापने के .लिये--
   ल्म्बाई, चौड़ाई, या दूरी नापने की दो पद्धतियाँ है:--
   (क) ब्रिटिश पद्धति (British System)-
   १२ इंच ( Inch, in )= १ फ्ट ( Foot, ft. )
   ३ फीट ( Feet ) = १ गज ( Yard, yd. )
                     = ? पोछ ( Pole, po )
   ५३ गज
   ४० पोल या २२० गन=१ फर्लाग ( Furlong, fur )
   ८ फर्लग या १७६०गन्=१ मील ( Mile, mi. )
   ६०८० फीट
               =१ नोट ( Knot )
   ( ख ) मैद्रिक पद्धति ( Matric System )—
   १० मिलिमिटर ( Millimetre, mm. )
                  =१सेटिमिटर (Centimetre,cm.)
   १० सेंटिमिटर
                 =१ डेसिमिटर ( Decimetre,dm. )
   १० डेसिमिटर =१ मिटर ( Metre, M. )
   १० मिटर =१ डेकामिटर (Decametre, Dm.)
```

```
१० डेकामिटर =१हेकटोमिटर(Hectometre,Hm.)
     १० हेकटोमिटर या :
     १००० मिटर = १ किलोमिटर (K_{llometre} K_{m})
     निम्निटिखित नियमों से एक पद्धति के किसी नाप को दूसरी
पद्धति के किसी नाप में छे जाया जा सकता है-
     १ इंच = २.५४ सेंटिमिटर ( छगमग २३ सेंटिमिटर)
     १ गन = .९१३ मिटर ( छगमग 🐧 मिटर् )
     १ मिटर= ३९.३७ इंच ( छगभग ४० इंच)
     १ मीछ= १.६१ किलोमिटर
 (२) बज़न या तौल के लिये--
    इसकी भी तीन पद्धतियाँ हैं---
    (क) ब्रिटिश पद्धति या एवरडोपोयस पद्धति (British or
Avoirdupois System )
     १६ ड्राम (Drachm.dr.)= १ औस (Ounce oz.)
    १६ औंस
                         = १ पाउंड ( Pound, lb )
    २८ पाउंड
                        = १ काटर ( Quarter, qr. )
```

२० इंडरवेट = १ टन (Ton)

८ काटर

= १ हंडरवेट (Hunder-

weight, cwt.)

इस पद्धति का व्यवहार फोटोग्राफी में नहीं किया जाता है, इसिटिये जब कभी ड्राम या औंस लिखा मिले तो इस पद्धति से कभी काम नहीं छेना चाहिये—इस सावधानी को कभी नहीं मूछना चाहिये। फोटोग्राफिक नुसखों में छिखे हुए तैंछों के छिये निम्न छिखित पद्धति से काम छेना चाहिये इसे एपोथेकरी पद्धति कहते हैं।

(ख) एपोयेकरी पद्धति (Apothecary System)—

२० प्रेन (Grain) = १ स्क्रुपङ (Scruple, scr.)

३ स्क्रुपट या ६० ग्रेन = १ ड्राम (Drachm, dr.)

८ ड्राम = १ औंस ट्राय (Ounce Troy, oz.)

फोटोग्राफी के नुसखों में इसी पद्धित का व्यवहार होता है।
(क) और (ख) दोनों पद्धितयों के 'ग्रंन' बरावर होते हैं परन्तु पाउंड बरावर नहीं होते और औस भी बरावर नहीं होते क्योंकि
(क) पद्धित में १ औंस = ४३७६ ग्रेन परन्तु (ख) पद्धित में १ औंस = ४८० ग्रेन होते हैं।

- (ग) मैट्कि पद्धति (Matric System)—
- १० मिल्प्रिम (Milligramme, mg.) = १ डेसिग्राम (Decigramme, dgm.)
- १० डेसिप्राम = १ सेटिग्राम (Centigramme, cgm.)
- १० सेंटिमाम = १ म्राम (Gramme, gm.)
- १० प्राम = १ डेकाग्राम(Decagramme, Dgm.)
- १० डेकाप्राम = १ हेकटोप्राम(Hectogramme, Hgm.)
- १० हेकटोग्राम = १ किलोग्राम(Kilogramime, Kgm.)
- १००० ग्राम = १ किलोग्राम ।

फोटोश्राफी में इस पद्धित में भी कभी कभी नुसखे छिखे
 जाते हैं । अमेरिका में इसका प्रचलन बहुत है ।

निम्निलिखित टेनल से मैट्रिक पद्धित के तील को एपोथेकरी पद्धित में या एपोथेकरी पद्धित को मैट्रिक पद्धित में लाया जा सकता है।

१ प्राम = १५.४३२ प्रेन (छगभग १५३ प्रेन)

२ प्राम = लगभग ३० प्रेन

४ प्राम = लगभग १ ड्राम

१० ग्राम = लगभग २५ ड्राम

· २० प्राम ⇒ छ्याभग ५ ड्राम

ं ३० ग्राम = ख्याभग १ औंस

१ औस = ३१. १ प्राम (छगमग ३० प्राम)

(३) तरल पदार्थ या लिकिड (Liquid) को मेजिरिंग ग्लास से नापने के लिये-

• इसके लिये निम्नलिखित दो पद्मतियाँ फोटोग्राफी में व्यवहार की जाती है—

(क) एपोथेकरी पद्धति (Apothecarie's System)— ६०मिनिम (Minim,m.) या बूंदे =१ ड्राम (Drachm, fl dr.)

८ ड्राम = १ औंस (Ounce. fl oz.)

२० औंस= १ पाइंट (Purt, o)

८ पाइंट= १ गैन्न (Gallon, c)

याद रहे कि एक पाइंट पानी का बज़न एवरडोपोयस पद्धति का १ पाउंड होता है और इसी पद्धति (एपोथेकरी) के १ औस का बजन एवरडोपोयस पद्धित के १ औंस के समान होना है।

(ख) मेट्सि पदनि (Matric System)-

इस पद्धति में एक प्राम पानी का आयतन या बोछम (Volume) को एक क्युविक सेटिमिटर (Cubic centimetre, c. c.) या १ सी० सी० कहते हैं।

१००० सी० सी> = १ ख्टिर (Litre)

निम्निलिन्त टेवल में एपेथिकरी पद्धित को मैट्रिक पद्धित में या मिट्रिक पद्धिन को एपेथिकरी पद्धित में खाया जा सकता है-

एपोथेकरी पद्धति का १ औस = २८ ४१ सी० सी० (स्याभग २८३ मी०सी०)

१ लिटर = एपोथेकरी पद्मति का ३५% औंस

१ सी०सी० = १६.९ मिनिम (खगभग १७ मिनिम)

१ सी०सी० = खगभग १७ मिनिम

४ सी०सी० = हगभग ६८ मिनिम

१० मी०सी० = एगभग १७० मिनिम

२० सी०सी० = ३४० मिनिम

२० सी०सी० = छगभग १ औस ३० मिनिम

(४) समय नापने के लिये-

समय नापने के लिये निम्नलिखित टेवल से काम लेना चाहिये—

> ६० सेंकड (Second, sec.)= १ मिनट (Minute, min.) ६० मिनट = १ घंटा (Hour hr.) २४ घंटा = १ दिन (Day, da.)

इस पुस्तक में लंबाई नापने के लिये मैट्रिक पद्धित, वज़न या तौल के लिये एपोथेकरी पद्धित, तरल पदार्थ या लिक्विड को मेंज़िरा ग्लास से नापने के लिये एपोथेकरी पद्धित (या फ्लुइड मेज़र पद्धित जो एपोथेकरी पद्धित का दूसरा नाम है), और समय नापने के लिये सेकेड पद्धित का प्रयोग किया गया है। टेवल और नसले इन्हीं पद्धितयों में लिखे गये हैं।

(२)

भारतर्श्य में अनेक कम्पनियाँ फोटो के सामान वेचती हैं। उनके पूर पते नीचे दिये जाते हैं। इनके पास पत्र लिखने से ये कैटल्या मेज सकते हैं—

- (क) कोडक कम्पनी के केमरे और अनेक प्रकार के फोटो के सामान के लिये निम्नलिखित कम्पनियाँ एजेंट हैं—
- (1) Kodak Ltd. 17 Park Street, (Post Box 9086), Calcutta-
- (2) Kodak Ltd Hornby Rond, (Post Box 434), Bombay
- (3) Kodak Ltd 2-155, Mount Road, (Post Box 323), Madras,
- (4) Kodak Ltd. The Mall, (Post Box 176), Lahore.

- (स) अगफा (Agra) कम्पनी के केमरे और फोटो के सामान निम्नलिखित कम्पनियों में मिल्रेत हैं, ये अगफा कम्पनी के एजेट हैं—
- (1) Agfa Photo Co., Canada Building. Hornby Road, (Post Box 488), Dombay.
- (2) Agfa Photo Co., Galstaun Mansions, 13-C. Russel Street, (Post Box 9030), Calcutta.
- (3) Agfa Photo Co. 26, Nount Read, (Post Box 329), Madras-
- (4) Agfa Photo Co., Delhi Gate, (Post Box 133), Delhi.
- (ग) एनसाइन (Ensign) कम्पनी के केमरे और फोटो के सामान के निम्नाहिष्टित एजेंट हैं—
- (1) British Photographic Agencies Ltd., 185-190, .Hornby Road, Fort, Bombay
- (2) British Photographic Agencies Ltd., 3, Mangoe Lane, Calcutta.
- (घ) नोयगलैंडर (Vorglander) केमरे और फोटो के सामान के निम्नलिखित एजेट हैं—
- (1) Schering-Kahlbaum (India) Ltd., Post Box 2006, Calcutta.
- (2) Schering-Kahlbaum (India) Ltd., Post Box 683, Bombay-

- (3) Schering-Kahlbaum (India) Ltd., Post Rox 1215, Madras,
- (**छ) कोरोनेट** (Coronet) केमरे और फोटो के समान के निम्नलिखित एजेट हैं—
- (1) Central Camera Co. 154. Hornby Road. Bombay.
- (2) Central Camera Co., 488, Sandhurst Road, Bombay.
- (च) जर्मनी की वर्षिन (Wingin) केमरा कम्पनी का निम्नलिखित एजेट है----
- (1) Royal Photographic Agency, 9, Hatibagan Road, Entally, Calcutta-
- (क्र) ज़ाइस आइकन (Zeiss Ikon) केमरे और ज़रके समान के निम्निलेखित एजेट हैं—
- Adair Dutta & Co, Embassy House, Sir Phirozeshaw Mehta Road, (Post Box 581), Bombay.
- (2) Adair Dutta & Co., 5, Dalhousne Square, East, (Post Box 2009), Calcutta.
- (3) Adair Dutta & Co, Kaleeli Mansions, Mount Road, (Post Box 327), Madras.
- (ज) लाईका और लिर्ज़ केमरे (Leica and Leitz) तया उनके सामान के निम्नलिखित एजेट हैं—
- (1) Continental Photo Stores, 243, Hornby Road Bombay.

- (2) Photographic Stores & Agency Co., Ltd. 151, Dharmatolla Street, Calcutta
- (झ) इहागी, इहो और एसज़ाक्टा केमरा (Ihagee, Eho & Exacta) कम्पनी के निम्नल्लिखत एजेंट हैं—
- (1) Mangalbhoy & Co., Ismail Building, Hornby Road, Bombay.
- (2) Mangalbhoy & Co., 82, Shambhu Nath Pandit Street, Elgin Road, Calcutta-

ऊपर लिखी हुई कम्पनियां उन विशेष केमरो तथा उनके सामानो और फोटो के सामानो के एजेंट है, परन्तु इनके अलावे भी भारतवर्ष के भिन्न भिन्न शहरों में फोटो की निम्नलिखित प्रसिद्ध दुकाने हैं—

(क) कलकता (Calcutta)---

- (1) M. L. Shaw Ltd., 5-1, Dharmatolla Street,
- (2) C. C. Saha Ltd , 170, Dharmatolla Street-
- (3) L. C. Saba Ltd. J. Municipal Market West,
- (4) Chowranghee Camera Stores, 12, Chowranghee.
- (5) Army & Navy Sotres, 41, Chowranghee.
- (6) Dey's Mercantile Stores, Hogg Market or New Market.
- (7) Popular Pharmacy Ltd., 161, Russa Road.
- (8) Thaker Spink & Co, Ltd, Esplanade.
- (9) Walter Bushel & Co, Ltd. 21, Old Court House Street.
- (10) Wellington & Ward Ltd., Tower House, Chowranghee.
- (11) Bathgate & Co, 17, 18 & 19, Old Court House Street.

- (12) Johnson & Co, New Market.
- (13) Bourne Shepherd, 141, Corporation Street,
- (14) The Camera Exchange, 17-2A, Chowranghee Road, Grand Hotel Arcade.

(ख) बम्बई (Bombay)-

- (1) Walter Bushel Ltd, 21, Old, Court House Street
- (2) Dufacolor Supplies, Cook's Building, Hornby Road.

- (1) G K. Vale & Co., Mount Road.
- (2) The Photo News Agency, 26, General Patterns Road, Post Office Mount Road.
- (3) Bangalore Photo Stores, 23, Mount Road-

- (1) Photo Service Co., Connaught Place, Kashmere Gate
- (2) T. P. Pall, Delhi

(1) T. P. Pall, Simla.

(1) Waman & Dastur, 1, Arsenel Road.

(1) Priya Lall & Sons, Pertabpur Cantt.

(1) Dad Studio, Commercial Row, Mount Pleasant Road.

(झ) पटना (Patna)---

- (1) Army Photo Service, Danapur.
- (2) M. Ghosh & Co., Moradpur.
- (3) Raichowdhuu & Co., Bankspore-
- (4) Bose's Art Cottage, Moradpore.
- (5) The Art Studio, Bankipore.

(₹)

इस पुस्तक को लिखने में निम्नलिखित पुस्तकों से सहायता ली गई है—

Bibliography

- 1. How to make good pictures by Kodak,
- 2. Manual of Photography by Ilford.
- 3. Photographic Handbook by Agfa.
- 4. Straight Tips by Kentmeres
- 5. Hints and Wrinkles by Kentmeres.
- 6. Complete Photographer R. Childe Bayley.
- 7. Modern Photography for Amateurs by J. Eaton Fearn-
- 8. Photography Made Easy by R. Childe Bayley and Bentley.
- 9. Photography Simplified by P. R. Salmon.
- 10. Watkins, Manual of Photography by A. Watkin.

- 11. The Dictionary of Photography by Wall and F. I. Mortmar
- 12. Photography, its Principles and Practice by Watkins-
- 13. Handbuch der Wissenchoftlichemund angewandter Photograpie (a German book)
- 14. Photographic Printing Processes by Owen Wheeler.
- 15. Colour Photography by T. R. Newens-
- 16. Photographic Art Secrets by Wallace Nutting.
- Photographic Amusements by F. R. France and W. F. Woodbury.
- 18 Better Photograps by Marcel Natkin.
- 19. Getting Ahead in Photography by Rossiter Snyder.
- 20. The Photographic Handbook by Sigismund Blumann, F. R. P. S.
- 21. Fundamentals of Photography by C E Kenneth Mees, D. Sc.
- 22. Guide to Photography by R. H. Goodsall.
- 23 Perfect Negatives by B. T J. Glover.
- 24. Print Perfection by B. T. J. Glurer.
- 25. Flashlight by J. J. Curtis-
- 26. Photography as Business by A. G. Wallis,
- 27. Photography of Coloured Objects by C. E. Kenneth Mees, D. Sc.


- 28. Camera Lenses by A. Lockett.
- 29. Colour Photography by Wheeler.
- 30. From Landscape to Studio by A. Belfreld.
- 31. Hand Cameras by R. Childe Bayley.
- 32. Photographic Instructor by Pigg.
- 33. Photographic Technique by Hibbert.
- 34. How to Succeed in Photography by W. L. F. Wastell.
- 35. Colour Photography by Fanstone.
- 36. All about Photography by Salmon.
- 37. Photographic Printing by Rawkins-
- 38. Photography To-day by Spencer.
- 39. Complete Photographer by Foulsham.
- 40. Des. Dentsche Lichtbild (German book).
- 41. Camera Lenses by Lockett.
- 42. Photography without Failures-Collected.
- 43. Nature Photography by Pike.
- 44. The Kingdom of Camera by Thomas Baker.
- 45. Photography for Beginners by George Bell.
- An Elementary Treatise on Photographic Methods and Instruments.
- 47. Photography for the Amateurs by Geo. W. French.
- 48. Pictorial Photography for Amateurs by H. Robert Goodsall.

- 49 Photography, its Principles and Practice by C. B. Nebletle-
- 50. The Technique of Portrasture by A. John Tennant,
- 51. Photographic Facts and Formulas by E. J. Wall
- 52. How to Photograph Flowers and Gardens by J. A. Williams.
- 53. Art of the Photographer by Edward Young.
- 54. The Oxford Manual of Photography.
- 55. Amsteur Photography in India by Reflex.
- 56. Complete Photography by Johnson.
- 57. Making a Photograph by Ausel Adams.
- 58. Photography by C. E. K. Mees.
- 59. New Ways of Photography by Jacob Deschin.
- 60. Portrait Photography by Franz Fiedler.
- 61. The Advance of Photography by A. E. Garett-
- 62 Retouching and Finishing by Adamson.
- 63. Light Filters by Wratten.

इन पुस्तकों के अछावे निम्निलेखित जर्नेल (Journal)
तथा फोटोप्राफी सम्बन्धी साप्तिक, मासिक और वार्षिक पत्रिकाओं
से भी सहायता ली गई है---

1. The "Kodak" Magazine Monthly.

- 2. The American Annual of Photography.
- 3. Photographs of the Year Annual.
- 4. Photographic Year Book Annual edited by Korda
- 5. Amateur Photographer and Cinematographer Annual.
- 6. Modern Photography Annual edited by Monochrome.
- 7. The British Journal of Photographic Almanack Annual.
- 8. Photography Year Book,
- 9. Penrose's Annual.
- The Year Photography of the Annual International Exhibition of the Royal Society.
- Journal of Royal Photographic Society of London Monthly.
- 12. The Kodak Bulletin. Bmonthly.
- Das Deutsche Lichtibuld Jahresschau Annual (in German).
- 14. The Camera Annual Edited by Maloney.
- Photofieund Jahrbuch, Annual (in French) edited by Von. Fr Willy Frerk.
- 16. Deutscher Kamera-Almanack Annual (in German).
- 17. Photograms of the Year edited by Mortimer.
- 18. Photographic Journal, Monthly.



मोटर प्रोमियों के लिए बिना-सास्टर के घर बैठे मोटर ड्राइवरी सीखिये

कैसे

केवें इस सचित्र पुस्तक के अध्यन से जिसके सुविक्यात हिन्दी साहित्य के लेखक श्रीयुत् सैयव कासिम श्रली साहित्यालंकार (नरसिंह पुर) हैं।

र्सिचेत्र मोटर ड्राइवरी

(१) लगभग १०० चित्र हैं।

(२) इसमें मरम्मत करने, पुरजे और मशोनरी सुघारने तथा द्राइवरी करने व सोखने के कुल सरल से सरल साघन श्रतुमव पूर्ण हैं।

(३) मोटर कारखाने श्रौर मोटर ट्रेनिङ्ग स्कूलों के प्रिन्सिपल के जाँच से पुस्तक लिखी गई है।

(४) इस पुस्तक के भूमिका लेखक सरकारो उच आफोसर अ॰ कमिश्नर है।

(४) इस पुस्तक को माषा सरल हिन्दुस्तानी ऐसी लुमावनी है जिसे हरएक अच्छी तरह समस कर लाम उठा सकता है। हजारों वेकार इससे अपनी मुराद पूरी मोटर ट्राइवरो या मोटर की मशीनरी सुधारने के मैकेनिकल वनकर खूव पैसा कमा सकते हैं। कई शौकीन विना उस्ताद के सिर्फ किताब देख कर हो मोटर चलाने और मरम्मत मोटर जान लेंगे। इस उपयोगी पुस्तक की कीमत केवल १॥) हैं।

पता–भार्गव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस ।